



DataLab
Version 0.16.3

juil. 04, 2024

Table des matières

1	Premiers pas	3
1.1	Installation	4
1.2	Cas d’usage, principales fonctionnalités et points forts	9
1.3	Fonctionnalités principales	11
1.4	Tutoriels	14
2	Fonctionnalités	81
2.1	Fonctionnalités générales	81
2.2	Traitement du signal	130
2.3	Traitement d’image	154
3	API	187
3.1	Algorithmes (<code>cdl.algorithms</code>)	187
3.2	Paramètres (<code>cdl.param</code>)	201
3.3	Modèle de données (<code>cdl.obj</code>)	239
3.4	Calcul (<code>cdl.computation</code>)	273
3.5	Objets proxy (<code>cdl.proxy</code>)	337
3.6	GUI	348
3.7	Fenêtre principale	349
3.8	Panneau	355
3.9	Gestionnaire d’actions	371
3.10	Vue des objets	375
3.11	Gestionnaire de visualisation	378
3.12	Editeur de ROI	380
3.13	Processeur	381
3.14	Docks	394
3.15	E/S HDF5	395
4	Contribuer	397
4.1	Partagez vos idées et vos expériences	397
4.2	Partagez vos connaissances scientifiques/techniques	397
4.3	Contribuer aux nouvelles fonctionnalités	398
4.4	Développer de nouvelles fonctionnalités	398
	Index des modules Python	423

DataLab est une **plateforme open-source de traitement et de visualisation de données scientifiques et techniques** avec des fonctionnalités uniques conçues pour répondre à des niveaux d'exigence industriels. Exploitant la richesse de l'écosystème scientifique Python¹, DataLab est un outil complémentaire pour vos flux de travail de traitement de signaux et d'images, extensible avec votre code Python grâce aux *Extensions* ou directement depuis *vos notebooks Jupyter*. Rendez-vous sur *Installation* pour démarrer !

Pour voir DataLab en action immédiatement, vous avez deux options :

- Lisez ou regardez nos *Tutoriels*,
- Essayez DataLab en ligne, sans installation, en utilisant notre *environnement Binder*.




FIG. 1 – Visualisation de signaux et d'images dans DataLab

Avec son expérience utilisateur conviviale et ses *Modes d'utilisation* polyvalents (Autonome, Bibliothèque, Piloté à distance), DataLab permet le développement efficace de vos applications de traitement et de visualisation de données tout en bénéficiant d'une plateforme technologique de qualité industrielle.



FIG. 2 – DataLab est propulsé par *PlotPyStack*, les outils de visualisation et d'interface graphique scientifiques Python-Qt.

1. Les fonctionnalités de traitement de DataLab sont principalement basées sur les bibliothèques *NumPy*, *SciPy*, *scikit-image*, *OpenCV* et *PyWavelets*. Les capacités de visualisation de DataLab sont basées sur la boîte à outils *PlotPyStack*, un ensemble de bibliothèques Python pour la réalisation d'applications scientifiques avec des interfaces graphiques Qt.

CHAPITRE 1

Premiers pas

DataLab est une plateforme ouverte de traitement de signaux et d'images, conçue pour être utilisée par les scientifiques, ingénieurs et chercheurs du monde académique et industriel, tout en offrant la fiabilité d'un logiciel industriel. C'est un logiciel polyvalent qui peut être utilisé pour un large éventail d'applications, de l'analyse de données simple aux tâches complexes de traitement de signaux et d'analyse d'images.

DataLab s'intègre parfaitement dans votre flux de travail grâce à trois modes de fonctionnement principaux :

Application autonome, avec une interface graphique qui vous permet d'interagir avec vos données et de visualiser les résultats de votre analyse en temps réel.

Bibliothèque Python, vous permettant d'intégrer les fonctions de DataLab (ou les interfaces graphiques) dans vos propres scripts et programmes Python ou des notebooks Jupyter.

Piloté à distance depuis votre propre logiciel, ou depuis un IDE (par exemple Spyder) ou un notebook Jupyter, en utilisant l'API de DataLab.

DataLab s'appuie sur la puissance de Python et de son écosystème scientifique, grâce à l'utilisation des bibliothèques suivantes :

- NumPy pour le calcul numérique (tableaux, algèbre linéaire, etc.)
- SciPy pour le calcul scientifique (interpolation, fonctions spéciales, etc.)
- scikit-image et OpenCV pour le traitement d'images
- PyWavelets pour la transformée en ondelettes
- PlotPyStack pour la visualisation interactive de données basée sur Qt

1.1 Installation

Cette section fournit des informations sur l'installation de DataLab sur votre système. Une fois installé, vous pouvez démarrer DataLab en exécutant la commande `cdl` dans un terminal, ou en cliquant sur le raccourci DataLab dans le menu Démarrer (sous Windows).

Voir aussi :

Pour plus de détails sur l'exécution de DataLab et ses options en ligne de commande, voir [Ligne de commande](#).

1.1.1 Modes d'installation

DataLab est disponible sous plusieurs formes :

- Un paquet Python qui peut être installé à l'aide du [Gestionnaire de paquets pip](#).
- Windows En tant qu'application autonome, qui ne nécessite pas d'installation de Python. Il suffit d'exécuter l'[Installeur tout-en-un](#) et le tour est joué !
- Windows Dans une distribution prête à l'emploi [Distribution Python](#), basée sur WinPython.
- En tant que [Paquet Wheel](#) précompilé, qui peut être installé à l'aide de `pip`.
- En tant que [Paquet source](#), qui peut être installé à l'aide de `pip` ou manuellement.

Voir aussi :

Impatient d'essayer la prochaine version de DataLab ? Vous pouvez également installer la dernière version de développement de DataLab à partir de la branche principale du dépôt Git. Voir [Version de développement](#) pour plus d'informations.

Gestionnaire de paquets pip

GNU/Linux Windows macOS

Le paquet `cdl` de DataLab est disponible sur l'index des paquets Python (PyPI) à l'adresse suivante : <https://pypi.python.org/pypi/cdl>.

L'installation de DataLab depuis PyPI avec Qt est aussi simple que d'exécuter cette commande (vous devrez peut-être utiliser `pip3` au lieu de `pip` sur certains systèmes) :

```
$ pip install cdl[qt]
```

Ou, si vous préférez, vous pouvez installer DataLab sans la bibliothèque Qt (non recommandé) :

```
$ pip install cdl
```

Note : Si vous avez déjà une version antérieure de DataLab installée, vous pouvez la mettre à jour en exécutant la même commande avec l'option `--upgrade` :

```
$ pip install --upgrade cdl[qt]
```

Installeur tout-en-un

Windows

DataLab est disponible sous la forme d'une application autonome pour Windows qui ne nécessite pas d'installation de Python. Il suffit d'exécuter l'installateur et vous êtes prêt à partir !




FIG. 1 – Installeur tout-en-un de DataLab pour Windows

Le paquet d'installation est disponible dans la section [Releases](#). Il prend en charge la désinstallation et la mise à jour automatiques (pas besoin de désinstaller DataLab avant d'exécuter l'installateur d'une autre version de l'application).

Avertissement : L'installateur Windows de DataLab est disponible pour Windows 8, 10 et 11 (version principale, basée sur Python 3.11) et également pour Windows 7 SP1 (version basée sur Python 3.8, voir le fichier se terminant par `-Win7.msi`).

Sur Windows 7 SP1, avant d'exécuter DataLab (ou toute autre application Python 3), vous devez installer la mise à jour Microsoft *KB2533623* (*Windows6.1-KB2533623-x64.msu*) et vous devrez peut-être également installer le package redistribuable Microsoft Visual C++ 2015-2022.

Distribution Python

Windows

DataLab est également disponible dans une distribution Python prête à l'emploi, basée sur [WinPython](#). Cette distribution s'appelle [DataLab-WinPython](#) et est disponible dans la section [DataLab-WinPython Releases](#).



FIG. 2 – DataLab-WinPython est une distribution Python prête à l'emploi incluant la plateforme DataLab.

La principale différence avec l'installateur tout-en-un est que vous pouvez utiliser la distribution Python à d'autres fins

que l'exécution de DataLab, et vous pouvez également l'étendre avec des paquets supplémentaires. En revanche, elle est également *beaucoup plus volumineuse* que l'installateur tout-en-un car elle inclut une distribution Python complète.




FIG. 3 – Panneau de contrôle DataLab-WinPython

Avertissement : Alors que l'installateur tout-en-un fournit un paquet monolithique qui garantit la compatibilité de tous ses composants car il ne peut pas être modifié par l'utilisateur, la distribution WinPython est plus flexible et peut donc être endommagée par une mauvaise manipulation de la distribution Python par l'utilisateur. Cela doit être pris en compte lors du choix de la méthode d'installation.

Paquet Wheel

GNU/Linux Windows macOS

Sur n'importe quel système d'exploitation, l'utilisation de pip et du paquet Wheel est le moyen le plus simple d'installer DataLab sur une distribution Python existante :

```
$ pip install --upgrade DataLab-0.11.1-py2.py3-none-any.whl
```

Paquet source

GNU/Linux Windows macOS

L'installation de DataLab directement depuis le paquet source peut être effectuée à l'aide de `pip` :

```
$ pip install --upgrade cdl-0.11.1.tar.gz
```

Ou, si vous préférez, vous pouvez l'installer manuellement en exécutant la commande suivante depuis le répertoire racine du paquet source :

```
$ pip install --upgrade .
```

Enfin, vous pouvez également créer votre propre paquet Wheel et l'installer à l'aide de `pip`, en exécutant la commande suivante depuis le répertoire racine du paquet source (cela nécessite que les paquets `build` et `wheel` soient installés) :

```
$ pip install build wheel # Install build and wheel packages (if needed)
$ python -m build # Build the wheel package
$ pip install --upgrade dist/cdl-0.11.1-py2.py3-none-any.whl # Install the wheel package
```

Version de développement

GNU/Linux Windows macOS

Si vous souhaitez essayer la dernière version de développement de DataLab, vous pouvez l'installer directement depuis la branche principale du dépôt Git.

La première fois que vous installez DataLab depuis le dépôt Git, entrez la commande suivante :

```
$ pip install git+https://github.com/DataLab-Platform/DataLab.git
```

Ensuite, si vous souhaitez à un moment donné passer à la dernière version de DataLab, exécutez simplement la même commande avec les options pour forcer la réinstallation du paquet sans gérer les dépendances (car cela réinstallerait toutes les dépendances) :

```
$ pip install --force-reinstall --no-deps git+https://github.com/DataLab-Platform/
↪DataLab.git
```

Note : Si les dépendances ont changé, vous devrez peut-être exécuter la même commande que ci-dessus, mais sans l'option `--no-deps`.

1.1.2 Dépendances

Note : L'installateur tout-en-un de DataLab inclut déjà toutes ces dépendances ainsi que Python lui-même.

Le paquet `cdl` requiert les modules Python suivants :

Nom	Version	Description
Python	>=3.8, <4	Langage de programmation Python
h5py	>= 3.0	Ecriture et lecture de fichiers HDF5 depuis Python
NumPy	>= 1.21	Calcul matriciel et algèbre linéaire en Python
SciPy	>= 1.7	Algorithmes fondamentaux pour le calcul scientifique en Python
scikit-image	>= 0.18	Traitement d'images en Python
opencv-python-headless	>= 4.5	Interface Python pour OpenCV
pandas	>= 1.3	Analyse de données, séries temporelles et statistiques
PyWavelets	>= 1.1	PyWavelets, module de transformation en ondelettes
psutil	>= 5.5	Bibliothèque multiplateforme pour la surveillance des processus et du système en Python.
guidata	>= 3.5	Génération automatique d'interfaces graphiques pour l'édition et l'affichage de jeux de données
PlotPy	>= 2.4	Outils de tracé de courbes et d'images pour les applications Python/Qt
QtPy	>= 1.9	Couche d'abstraction pour les différentes bibliothèques Qt (PyQt5/6 et PySide2/6).
PyQt5	>=5.11	Bibliothèque d'interfaces graphiques Qt pour Python

Modules optionnels pour le développement :

Nom	Version	Description
ruff		Analyseur de code et formateur Python extrêmement rapide, écrit en Rust.
pylint		Analyseur statique de code Python
Coverage		Mesure de la couverture de code pour Python
pyinstaller	>=6.0	PyInstaller permet de créer un exécutable unique à partir d'une application Python et de ses dépendances.

Modules optionnels pour la génération de la documentation :

Nom	Version	Description
PyQt5		Bibliothèque d'interfaces graphiques Qt pour Python
sphinx		Générateur de documentation Python
sphinx_intl		Utilitaire pour la traduction de la documentation générée par Sphinx.
sphinx-sitemap		Sitemap generator for Sphinx
myst_parser		Un parseur étendu compatible avec [CommonMark](https://spec.commonmark.org/)
sphinx_design		Extension sphinx pour la conception de composants web réactifs.
sphinx-copybutton		Extension sphinx ajoutant un bouton de copie à chaque cellule de code.
pydata-sphinx-theme		Thème Bootstrap pour Sphinx de la communauté PyData

Modules optionnels pour l'exécution de la suite de tests :

Nom	Version	Description
pytest		pytest : tests simples et puissants avec Python
pytest-xvfb		Plugin pytest pour exécuter Xvfb (ou Xephyr/Xvnc) pour les tests.

Note : Python 3.11 et PyQt5 sont les références pour la version de production

1.2 Cas d'usage, principales fonctionnalités et points forts

DataLab est une plateforme de traitement et de visualisation de données (signaux ou images) qui intègre de nombreuses fonctions. Développé en Python, il bénéficie de la richesse de l'écosystème associé en termes de bibliothèques scientifiques et techniques.

1.2.1 Quelles sont les applications de DataLab ?

Exemples concrets

Quelques exemples concrets et spécifiques illustrent la nature des travaux pouvant être réalisés avec DataLab :

- Traitement de données expérimentales (signaux et images) acquises sur une installation scientifique dans le domaine nucléaire
- Traitement de données acquises par un capteur dans un contexte industriel
- Traitement d'images acquises par une caméra dans un contexte médical
- Détection automatique de défauts sur une surface, dans le contexte du contrôle qualité
- Détection automatique des positions des tâches laser dans une scène, dans le contexte de l'alignement laser
- Alignement d'instrument par traitement d'image
- Détection automatique de motifs et corrections géométriques d'images, dans le contexte du contrôle non destructif

Modes d'utilisation

Selon l'application, DataLab peut être utilisé selon trois modes différents :

- **Mode autonome** : DataLab est une application de traitement à part entière qui peut être adaptée aux besoins du client par l'ajout de plugins spécifiques à son métier.
- **Mode embarqué** : DataLab est intégré dans votre application pour apporter les fonctionnalités de traitement et de visualisation nécessaires.
- **Mode commandé à distance** : DataLab communique avec votre application, lui permettant de bénéficier de ses fonctionnalités sans perturber l'expérience utilisateur.

Cas d'usage

Voir aussi :

Pour des exemples pratiques de cas d'usage, voir la section *Tutoriels* :

- La plupart des tutoriels décrivent des exemples concrets d'utilisation de DataLab dans un contexte scientifique ou technique.
- Concernant l'utilisation de DataLab avec un IDE (Integrated Development Environment) tel que Visual Studio Code ou Spyder, voir le tutoriel *DataLab et Spyder : un mariage parfait*.
- Quant à l'utilisation de DataLab avec des notebooks Jupyter, c'est l'un des sujets abordés dans le tutoriel *Ajouter vos propres fonctionnalités*.

DataLab est un outil polyvalent qui peut être utilisé dans différents contextes :

Traitement de données

DataLab est un outil puissant pour le traitement de signaux et d'images. Il peut être utilisé pour développer des algorithmes complexes, ou pour prototyper rapidement une chaîne de traitement.

Voir nos *Tutoriels* pour des exemples pratiques d'utilisation dans le traitement de données.

Outil de soutien aux travaux scientifiques/techniques

DataLab peut être utilisé comme un outil de soutien aux travaux scientifiques/techniques. Il vous permet de visualiser et de traiter des données, et de partager vos résultats avec vos collègues. Il peut facilement être adapté à vos besoins par l'ajout de plugins, et peut même être utilisé avec vos outils quotidiens (par exemple Visual Studio Code, Spyder, ... ou des notebooks Jupyter).

Voir nos *Tutoriels* pour des exemples pratiques d'utilisation dans un contexte scientifique/technique.

Prototypage d'une application de traitement de données

DataLab peut être utilisé pour prototyper rapidement une application de traitement de données. Il peut ensuite être utilisé comme base pour le développement d'une application à part entière.

Voir le tutoriel *Prototypage d'une chaîne de traitement personnalisée* pour un exemple concret.

Débogage d'une application de traitement de données

DataLab peut être utilisé comme un outil de débogage avancé pour vos applications de traitement de données, indépendamment de l'environnement de développement ou du langage utilisé (Python, C#, C++, ...). Tout ce dont vous avez besoin est de pouvoir communiquer avec DataLab via son interface de pilotage à distance (protocole XML-RPC standard). Cela vous permet d'envoyer des données à DataLab (signaux, images ou même des formes géométriques), de visualiser les données à chaque étape de la chaîne de traitement, de les manipuler pour mieux comprendre le comportement de vos algorithmes, et même de les modifier pour tester la robustesse de votre code.

Voir le tutoriel *Déboguer votre algorithme avec DataLab* pour un aperçu rapide de cette fonctionnalité.

Note : DataLab peut également être piloté depuis votre environnement de développement familier (par exemple Visual Studio Code, Spyder, ...) ou depuis un notebook Jupyter, afin d'effectuer des calculs en utilisant vos fonctions de traitement tout en bénéficiant des fonctionnalités avancées de DataLab. Voir les tutoriels *Prototypage d'une chaîne de traitement personnalisée* ou *DataLab et Spyder : un mariage parfait* pour des exemples d'utilisation.

Avec son expérience utilisateur conviviale et ses modes d'utilisation polyvalents, DataLab permet un développement efficace de vos applications de traitement et de visualisation de données tout en bénéficiant d'une plateforme technologique industrielle.

1.2.2 Principales fonctionnalités

Les principales fonctionnalités techniques de DataLab sont :

- Prise en charge de nombreux formats de données standards et propriétaires
- Ouverture d'un nombre arbitraire d'objets (signaux ou images) pour un traitement par lot, avec possibilité de définir des groupes d'objets
- Visualisation simultanée de plusieurs objets avec prise en charge des annotations
- Opérations et traitements standards sur les signaux et les images
- Traitement d'image avancé (restauration, morphologie, détection de contours, etc.)
- Gestion de plusieurs régions d'intérêt (calculs, extractions)
- Éditeur de macro-commandes
- API pilotable à distance
- Console Python interactive embarquée

1.2.3 Points forts

Pour résumer, les quatre points forts de DataLab sont les suivants :

Extensibilité

Le système de plugins de DataLab permet de coder facilement de nouvelles fonctionnalités (traitement spécifique, formats de fichiers spécifiques, interfaces graphiques personnalisées). Il peut également être utilisé comme une plateforme personnalisable.

Interopérabilité

DataLab peut également être intégré dans votre propre application. Par exemple, au sein de logiciels de traitement de données, de systèmes de contrôle de niveau machine ou d'applications de banc d'essai.

Automatisation

Une API publique de haut niveau permet de piloter à distance DataLab pour ouvrir et traiter des données.

Maintenabilité et testabilité

DataLab est un logiciel de traitement scientifique et technique industriel. Les tests automatisés intégrés à DataLab couvrent 90 % de ses fonctionnalités, ce qui est significatif pour un logiciel avec des interfaces graphiques et permet de réduire les risques de régression. De plus, la suite de tests comprend des tests de validation basés soit sur des données de référence, soit sur des solutions analytiques

Voir aussi :

Voir la section [Validation](#) pour plus d'informations sur la stratégie de validation de DataLab.

1.3 Fonctionnalités principales

Cette page présente brièvement les principales fonctionnalités de DataLab.




FIG. 4 – DataLab prend en charge le mode sombre et le mode clair en fonction des paramètres de votre plateforme (cela est géré par le paquet `guidata` et peut être remplacé en définissant la variable d'environnement `QT_COLOR_MODE` sur `dark` ou `light`).

1.3.1 Visualisation de données

Signal	Image	Fonctionnalité
✓	✓	Captures d'écran (enregistrer, copier)
✓	Axe Z	Échelles linéaire/logarithmique
✓	✓	Édition de table de données
✓	✓	Statistiques sur ROI défini par l'utilisateur
✓	✓	Marqueurs
	✓	Ratio d'aspect (1 :1, personnalisé)
	✓	Plus de 50 échelles de couleurs disponibles (personnalisables)
	✓	Profils d'intensité (ligne, moyen, radial)
✓	✓	Annotations
✓	✓	Persistance des paramètres dans l'espace de travail
	✓	Distribuer les images sur une grille
✓	✓	Vues simples ou superposées

1.3.2 Traitement de données

Signal	Image	Fonctionnalité
✓	✓	Processus isolé pour l'exécution des calculs
✓	✓	Contrôle à distance depuis Jupyter, Spyder ou tout autre IDE
✓	✓	Contrôle à distance depuis une application tierce
✓	✓	Somme, moyenne, différence, produit, ...
✓	✓	Opérations avec une constante
✓	✓	Extraction de ROI, permutation des axes X/Y
✓		Détection de pics semi-automatique
✓		Convolution
	✓	Correction de champ plat
	✓	Rotation (retournement, rotation), redimensionnement, ...
	✓	Profils d'intensité (ligne, moyen, radial)
	✓	Binning de pixels
✓	✓	Racine carrée, puissance, logarithme, exponentielle, ...
✓		Dérivée, intégrale
✓	✓	Calibration linéaire
✓	✓	Normalisation, rognage, correction de décalage
✓		Inversion de l'axe X
	✓	Seuillage (manuel, Otsu, ...)
✓	✓	Filtre gaussien, filtre de Wiener
✓	✓	Moyenne mobile, médiane mobile
✓	✓	FFT, FFT inverse, spectre de puissance/phase/magnitude, densité spectrale de puissance
✓		Interpolation, rééchantillonnage
✓		Élimination de tendance
✓		Ajustement interactif : Gauss, Lorentz, Voigt, polynôme, CDF, ...
✓		Ajustement interactif multi-gaussien
✓		Filtres fréquentiels (passe-bas, passe-haut, passe-bande, coupe-bande)
✓		Fenêtrage (Hamming, Hanning, ...)
	✓	Filtre de Butterworth
	✓	Correction d'exposition (gamma, log, ...)
	✓	Restauration (variation totale, bilatérale, ...)

suite sur la page suivante

Tableau 1 – suite de la page précédente


Signal	Image	Fonctionnalité
	✓	Morphologie (érosion, dilatation, ...)
	✓	Détection de contours (Roberts, Sobel, ...)
✓	✓	Calcul sur ROI personnalisé
✓		FWHM, FW @ $1/e^2$
✓		Paramètres dynamiques (ENOB, SNR, ...), Période/Taux d'échantillonnage
	✓	Barycentre (méthode robuste par rapport au bruit)
	✓	Centre du cercle d'encadrement minimal
	✓	Détection de pics 2D
	✓	Détection de contours
	✓	Transformée de Hough circulaire
	✓	Détection de taches (OpenCV, Laplacien de Gauss, ...)

1.4 Tutoriels

1.4.1 Tutoriels vidéo

Les tutoriels vidéo de DataLab ont pour but de fournir un matériel complémentaire à la documentation et aux autres tutoriels disponibles ici.


Démo rapide



Dans cette première vidéo, nous allons rapidement passer en revue les principales fonctionnalités de DataLab, et montrer comment effectuer un traitement de signal et d'image de base.

Avertissement : Cette vidéo est volontairement courte et ne couvre pas toutes les fonctionnalités de DataLab. Elle a pour but de vous donner un aperçu rapide du logiciel. Pour une description plus détaillée des fonctionnalités, veuillez regarder les autres vidéos ou lire la documentation.

Ajouter vos propres fonctionnalités



Dans ce tutoriel, nous allons montrer comment ajouter vos propres fonctionnalités à DataLab en utilisant trois approches différentes :

1. Les macro-commandes, en utilisant le gestionnaire de macro intégré
2. Le contrôle à distance de DataLab depuis un IDE externe (par exemple Spyder) ou un notebook Jupyter
3. Les plugins

Le premier point commun entre ces trois approches est qu'elles reposent toutes sur l'API de haut niveau de DataLab, qui permet d'interagir avec presque tous les aspects du logiciel. Cette API est ici accédée à l'aide de scripts Python, mais elle peut également être accédée à l'aide de n'importe quel autre langage lors de l'utilisation de l'approche de contrôle à distance (car elle repose sur un protocole de communication standard, XML-RPC).

Le second point commun est qu'ils utilisent tous du code Python et des objets proxy compatibles, de sorte que le même code peut être au moins partiellement réutilisé dans les trois approches.

1.4.2 Autres tutoriels

Les tutoriels suivants sont des guides détaillés étape par étape pour effectuer des tâches spécifiques avec DataLab, ou pour illustrer les fonctionnalités du logiciel dans le contexte d'un problème scientifique ou technique. Chaque tutorial se concentre sur un aspect spécifique du logiciel et est destiné à être autonome.

Traitement d'un spectre

Cet exemple montre comment traiter un spectre avec DataLab :

- Lire le spectre à partir d'un fichier
- Appliquer un filtre au spectre
- Extraire une région d'intérêt
- Ajuster un modèle au spectre
- Sauvegarder l'espace de travail dans un fichier

Tout d'abord, nous ouvrons DataLab et lisons le spectre à partir d'un fichier.




FIG. 5 – Ouvrir le fichier de spectre avec « Fichier > Ouvrir... », ou avec le bouton dans la barre d'outils, ou en faisant glisser et déposer le fichier dans DataLab (sur le panneau de droite).

Ici, nous générons en fait le signal à partir d'un fichier de données de test (en utilisant « Plugins > Test data > Load spectrum of paracetamol »), mais le principe est le même.




FIG. 6 – Utiliser le plugin « Données de test » est un moyen pratique de générer des données de test pour les tutoriels, mais vous pouvez utiliser n'importe quel fichier contenant un spectre, comme un spectre provenant d'une véritable expérience.

Le spectre est affiché dans la fenêtre principale.

A présent, traitons ce spectre en lui appliquant un filtre. Nous utiliserons un filtre de Wiener, qui est un filtre qui peut être utilisé pour supprimer le bruit d'un signal, même si cela paraît superflu dans le cas présent.

Si nous voulons analyser une région spécifique du spectre, nous pouvons l'extraire du spectre en utilisant la fonction « Extraction de ROI » du menu « Opérations ».




FIG. 7 – Le spectre est un signal 1D, il est donc affiché sous forme de courbe. L'axe horizontal est l'axe de l'énergie et l'axe vertical est l'axe de l'intensité.




FIG. 8 – Ouvrir la fenêtre de filtre avec « Traitement > Filtre de Wiener ».




FIG. 9 – Le résultat du filtre est affiché dans la fenêtre principale.




FIG. 10 – Ouvrir la fenêtre d'extraction de ROI avec « Opérations > Extraction de ROI ».




FIG. 11 – La boîte de dialogue « Régions d'intérêt » est affichée. Cliquez sur « Ajouter une région d'intérêt » et redimensionnez la fenêtre horizontale pour sélectionner la zone. Ensuite, cliquez sur « OK ».




FIG. 12 – La région d'intérêt est affichée dans la fenêtre principale.

Essayons d'ajuster un modèle au spectre. Nous utiliserons un modèle gaussien, qui est un modèle typiquement utilisé pour ajuster un pic dans un spectre.




FIG. 13 – Ouvrir la fenêtre d'ajustement du modèle avec « Traitement > Ajustement > Ajustement gaussien ».

Pour faire la démonstration d'une autre fonction de traitement, nous pouvons également essayer la fonctionnalité d'élimination de tendance.

Lors de l'analyse d'un spectre, il peut être utile d'essayer d'identifier les pics dans le spectre. Nous pouvons le faire en ajustant un modèle multi-gaussien au spectre, en utilisant la fonction « Traitement > Ajustement > Ajustement multi-gaussien ».

Nous aurions également pu utiliser la fonction « Détection de pics » du menu « Opérations » pour détecter les pics dans le spectre.

Enfin, nous pouvons sauvegarder l'espace de travail dans un fichier. L'espace de travail contient tous les signaux qui ont été chargés dans DataLab, ainsi que les résultats du traitement. Il contient également les paramètres de visualisation (couleurs de courbe, etc.).

Si vous voulez charger à nouveau l'espace de travail, vous pouvez utiliser le « Fichier > Ouvrir un fichier HDF5... » (ou le bouton dans la barre d'outils) pour charger l'ensemble de l'espace de travail, ou le « Fichier > Parcourir un fichier HDF5... » (ou le bouton dans la barre d'outils) pour charger uniquement une sélection d'ensembles de données de l'espace de travail.




FIG. 14 – La boîte de dialogue « Ajustement gaussien » est affichée. Un ajustement automatique est effectué par défaut. Cliquez sur « OK » (ou essayez éventuellement d'ajuster le modèle manuellement en ajustant les paramètres ou les curseurs, ou essayez de modifier les paramètres d'ajustement automatique).




FIG. 15 – Le résultat de l’ajustement est affiché dans la fenêtre principale. Ici, nous avons sélectionné à la fois le spectre et l’ajustement dans le panneau « Signaux » à droite, donc les deux sont affichés dans le panneau de visualisation à gauche.




FIG. 16 – Nous pouvons également sélectionner le spectre complet et l'ajustement dans le panneau « Signaux » à droite, de sorte que les deux soient affichés dans le panneau de visualisation à gauche, si cela a un sens pour l'analyse que nous voulons effectuer. Notez que la visualisation du spectre complet contient également la région d'intérêt que nous avons extraite précédemment.




FIG. 17 – Exécutez la fonction « Traitement > Elimination de tendance ».




FIG. 18 – Nous choisissons une méthode d'élimination de tendance linéaire, et nous cliquons sur « OK ».




FIG. 19 – Le résultat du traitement est affiché dans la fenêtre principale (dans ce cas précis, l'élimination de tendance n'est pas nécessairement appropriée, mais c'est juste pour démontrer la fonctionnalité).




FIG. 20 – Tout d'abord, une boîte de dialogue « Détection de pics de signal » est affichée. Nous pouvons ajuster la position du curseur vertical pour sélectionner le seuil de détection des pics, ainsi que la distance minimale entre deux pics. Ensuite, nous cliquons sur « OK ».




FIG. 21 – La boîte de dialogue « Ajustement multi-gaussien » est affichée. Un ajustement automatique est effectué par défaut. Cliquez sur « OK » (ou essayez éventuellement d’ajuster le modèle manuellement en ajustant les paramètres ou les curseurs, ou essayez de modifier les paramètres d’ajustement automatique).

Détection de taches sur une image

Cet exemple montre comment détecter des taches sur une image avec DataLab, et couvre également d’autres fonctionnalités telles que le système de plugins :

- Ajouter un nouveau plugin à DataLab
- Débruitage d’une image
- Détecter des taches sur une image
- Enregistrer l’espace de travail dans un fichier

Tout d’abord, nous ouvrons DataLab, et ouvrons la boîte de dialogue des paramètres (en utilisant « Fichier > Paramètres... », ou l’icône dans la barre d’outils).

Voir aussi :

Le système de plugins est décrit dans la section [Plugins](#).

Ajoutons le plugin `cdd_example_imageproc.py` à DataLab (c’est un plugin d’exemple qui est livré avec le package source de DataLab, ou peut être téléchargé [ici sur GitHub](#)).

Si nous fermons et rouvrons DataLab, nous pouvons voir que le plugin est maintenant disponible dans le menu « Plugins » : il y a une nouvelle entrée « Extract blobs (exemple) ».

Pour information, l’image est générée par le plugin en utilisant le code suivant :

```
def generate_test_image(self) -> None:
    """Generate test image"""
    # Create a NumPy array:
    arr = np.random.normal(10000, 1000, (2048, 2048))
    for _ in range(10):
        row = np.random.randint(0, arr.shape[0])
        col = np.random.randint(0, arr.shape[1])
```

(suite sur la page suivante)




FIG. 22 – Le résultat de l’ajustement est affiché dans la fenêtre principale. Ici, nous avons sélectionné à la fois le spectre et l’ajustement dans le panneau « Signaux » à droite, donc les deux sont affichés dans le panneau de visualisation à gauche.




FIG. 23 – Ouvrir la fenêtre « Détection de pics » avec « Opérations > Détection de pics ».




FIG. 24 – Après avoir ajusté les paramètres de la boîte de dialogue de détection de pics (même boîte de dialogue que celle utilisée pour l’ajustement multi-gaussien), cliquez sur « OK ». Ensuite, nous sélectionnons la « détection_de_pics » et le spectre d’origine dans le panneau « Signaux » à droite, de sorte que les deux soient affichés dans le panneau de visualisation à gauche.




FIG. 25 – Sauvegarder l’espace de travail dans un fichier avec « Fichier > Sauvegarder dans un fichier HDF5... », ou le bouton dans la barre d’outils.




FIG. 26 – Dans l’onglet « Général », nous pouvons voir le champ « Chemin des plugins ». C’est le chemin où DataLab recherchera les plugins. Nous pouvons ajouter un nouveau plugin en copiant/collant le fichier du plugin dans ce répertoire.




FIG. 27 – La boîte de dialogue « À propos de DataLab » affiche la liste des plugins disponibles.




FIG. 28 – Cliquons sur « Extract blobs (example) > Generate test image »

(suite de la page précédente)

```

rr, cc = skimage.draw.disk((row, col), 40, shape=arr.shape)
arr[rr, cc] -= np.random.randint(5000, 6000)
icenter = arr.shape[0] // 2
rr, cc = skimage.draw.disk((icenter, icenter), 200, shape=arr.shape)
arr[rr, cc] -= np.random.randint(5000, 8000)
data = np.clip(arr, 0, 65535).astype(np.uint16)

# Create a new image object and add it to the image panel
image = cdl.obj.create_image("Test image", data, units=("", "mm", "lsb"))
self.proxy.add_object(image)

```




Fig. 29 – Le plugin a généré une image de test, et l’a ajoutée au panneau « Images ». L’image montre quelques taches, avec un disque sombre central, et un fond bruité.

Ce plugin a d’autres fonctionnalités, telles que le débruitage de l’image, et la détection de taches sur l’image, mais nous ne les couvrirons pas ici : nous utiliserons les mêmes fonctionnalités natives de DataLab que le plugin, manuellement.

L’image est un peu bruitée, et aussi assez grande. Réduisons la taille de l’image tout en la débruitant un peu en la binarisant par un facteur de 2.

Appliquons un filtre médian mobile à l’image, pour la débruiteur un peu plus.

A présent, détectons les taches sur l’image.

Note : Si vous souhaitez afficher à nouveau les résultats de calcul, vous pouvez sélectionner l’entrée « Afficher les résultats » dans le menu « Calcul », ou le bouton « Afficher les résultats », en dessous de la liste des images :




FIG. 30 – Cliques sur « Opérations > Pixel binning ».




FIG. 31 – La boîte de dialogue « Binning » s'ouvre. Réglez le facteur de binning à 2, et cliquez sur « OK ».




FIG. 32 – L'image binnée est ajoutée au panneau « Images ». Il est maintenant plus facile de voir les taches (même si elles étaient déjà assez visibles sur l'image d'origine : c'est juste un exemple), et l'image sera plus rapide à traiter.




FIG. 33 – Cliquez sur l'entrée « Processing > Moving median », et réglez la taille de la fenêtre sur 5.




FIG. 34 – L'image filtrée est ajoutée au panneau « Images ». Le débruitage est assez efficace.




Fig. 35 – Cliques sur « Computing > Blob detection > Blob detection (OpenCV) ».






Fig. 36 – La boîte de dialogue « Blob detection (OpenCV) » s'ouvre. Réglez les paramètres comme indiqué sur la capture d'écran, et cliquez sur « OK ».



	ROI	x	y	r
i003: blob_opencv	0	535.761	574.238	20.3568
i003: blob_opencv	0	230.764	570.232	20.2508
i003: blob_opencv	0	909.226	503.213	20.2885
i003: blob_opencv	0	133.739	385.76	20.2788
i003: blob_opencv	0	733.768	723.256	20.3057
i003: blob_opencv	0	310.252	354.791	20.2885

Fig. 37 – La boîte de dialogue « Résultats » s’ouvre, montrant les taches détectées : une ligne par tache, avec les coordonnées et le rayon de la tache.



Enfin, nous pouvons enregistrer l’espace de travail dans un fichier. L’espace de travail contient toutes les images qui ont été chargées dans DataLab, ainsi que les résultats de traitement. Il contient également les paramètres de visualisation (palettes de couleurs, contraste, etc.), les métadonnées et les annotations. Pour enregistrer l’espace de travail, cliquez sur « Fichier > Enregistrer dans un fichier HDF5... », ou sur le bouton dans la barre d’outils.

Si vous souhaitez charger à nouveau l’espace de travail, vous pouvez utiliser « Fichier > Ouvrir un fichier HDF5... » (ou le bouton dans la barre d’outils) pour charger l’ensemble de l’espace de travail, ou « Fichier > Parcourir un fichier HDF5... » (ou le bouton dans la barre d’outils) pour charger uniquement une sélection d’ensembles de données de l’espace de travail.

Mesure de franges de Fabry-Perot

Cet exemple montre comment mesurer des franges de Fabry-Perot à l’aide des fonctionnalités de traitement d’image de DataLab :

- Charger une image d’un interféromètre de Fabry-Perot
- Définir une région d’intérêt circulaire (ROI) autour de la frange centrale
- Détecter les contours dans la ROI et les ajuster à des cercles
- Afficher le rayon des cercles
- Annoter l’image
- Copier/coller la ROI dans une autre image
- Extraire le profil d’intensité le long de l’axe X
- Sauvegarder l’espace de travail

Tout d’abord, nous ouvrons DataLab et chargeons les images :

L’image sélectionnée est affichée dans la fenêtre principale. Nous pouvons zoomer en appuyant sur le bouton droit de la souris et en faisant glisser la souris vers le haut et vers le bas. Nous pouvons également déplacer l’image en appuyant




FIG. 38 – Les taches détectées sont également ajoutées aux métadonnées de l'image, et peuvent être vues dans le panneau de visualisation à gauche.




FIG. 39 – Ouvrir les fichiers d'image avec « Fichier > Ouvrir... », ou avec le bouton dans la barre d'outils, ou en faisant glisser-déposer les fichiers dans DataLab (sur le panneau de droite).




FIG. 40 – Sélectionnez les images de test « fabry_perot1.jpg » et « fabry_perot2.jpg » et cliquez sur « Ouvrir ».

sur le bouton du milieu de la souris et en faisant glisser la souris.

Note : Lorsque vous travaillez sur des images spécifiques à une application (par exemple des images de radiographie X, ou des images de microscopie optique), il est souvent utile de changer la colormap en une colormap en niveaux de gris. Si vous voyez une colormap d'image différente de celle affichée dans l'image, vous pouvez la modifier en sélectionnant l'image dans le panneau de visualisation, puis en sélectionnant la colormap dans la barre d'outils verticale à gauche du panneau de visualisation.

Ou, encore mieux, vous pouvez modifier la colormap par défaut dans les paramètres de DataLab en sélectionnant « Edition > Paramètres... » dans le menu, ou le bouton dans la barre d'outils.




FIG. 41 – Zoomer avec le bouton droit de la souris. Déplacer l'image avec le bouton du milieu de la souris.




FIG. 42 – Sélectionnez l'onglet « Visualisation », et sélectionnez la colormap « gray ».

Ensuite, définissons une région d'intérêt circulaire (ROI) autour de la frange centrale.




FIG. 43 – Sélectionnez l'outil « Modifier les régions d'intérêt » dans le menu « Calcul ».

À présent, détectons les contours dans la ROI et ajustons-les à des cercles.

Note : Si vous souhaitez afficher à nouveau les résultats de calcul, vous pouvez sélectionner l'entrée « Afficher les résultats » dans le menu « Calcul », ou le bouton « Afficher les résultats », en dessous de la liste des images :




FIG. 44 – La boîte de dialogue « Régions d'intérêt » s'ouvre. Cliquez sur « Ajouter une région d'intérêt » et sélectionnez une ROI circulaire. Redimensionnez la ROI prédéfinie en faisant glisser les poignées. Notez que vous pouvez modifier le rayon de la ROI tout en gardant son centre fixe en appuyant sur la touche « Ctrl ». Cliquez sur « OK » pour fermer la boîte de dialogue.




FIG. 45 – Une autre boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de confirmer les paramètres de la ROI. Cliquez sur « OK ».




FIG. 46 – La ROI est affichée sur l'image : les pixels masqués sont grisés, et la limite de la ROI est affichée en bleu (notez que, en interne, la ROI est définie par un masque binaire, c'est-à-dire que les données d'image sont représentées sous la forme d'un tableau masqué NumPy).




FIG. 47 – Sélectionnez l'outil « Détection de contour » dans le menu « Calcul ».




FIG. 48 – La boîte de dialogue « Contour » s'ouvre. Sélectionnez la forme « Cercle » et cliquez sur « OK ».




FIG. 49 – La boîte de dialogue « Résultats » s'ouvre et affiche les paramètres du cercle ajusté. Cliquez sur « OK ».





FIG. 50 – Les cercles ajustés sont affichés sur l'image.



Les images (ou signaux) peuvent également être affichés dans une fenêtre séparée, en cliquant sur l'entrée « Afficher dans une nouvelle fenêtre » dans le menu « Affichage » (ou le bouton dans la barre d'outils). Ceci est utile pour comparer côte à côte des images ou des signaux.




FIG. 51 – L'image est affichée dans une fenêtre séparée. La ROI et les cercles ajustés sont également affichés. Des annotations peuvent être ajoutées à l'image en cliquant sur les boutons en bas de la fenêtre. Les annotations sont stockées dans les métadonnées de l'image, et avec les données de l'image lorsque l'espace de travail est sauvegardé. Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre.

Si vous souhaitez examiner de plus près les métadonnées, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue « Métadonnées ».

Maintenant, supprimons les métadonnées de l'image (y compris les annotations) pour nettoyer l'image.

Si nous voulons définir la même ROI sur la deuxième image, nous pouvons copier/coller la ROI de la première image vers la deuxième image, en utilisant les métadonnées.

Pour extraire le profil d'intensité le long de l'axe X, nous avons deux options :




FIG. 52 – L'image est affichée dans la fenêtre principale, avec les annotations.




FIG. 53 – Le bouton « Métadonnées » est situé en dessous de la liste des images.




FIG. 54 – La boîte de dialogue « Métadonnées » s'ouvre. Parmi d'autres informations, elle affiche les annotations (dans un format JSON), des informations de style (par exemple la colormap), et la ROI.




FIG. 55 – Sélectionnez l'entrée « Supprimer les métadonnées » dans le menu « Edition », ou le bouton dans la barre d'outils.




Fig. 56 – La boîte de dialogue « Supprimer les métadonnées » s'ouvre. Cliquez sur « Non » pour conserver la ROI et supprimer le reste des métadonnées.




Fig. 57 – Sélectionnez l'entrée « Copier les métadonnées » dans le menu « Edition », ou le bouton dans la barre d'outils.




Fig. 58 – Sélectionnez la deuxième image dans le panneau « Images », puis sélectionnez l'entrée « Coller les métadonnées » dans le menu « Edition », ou le bouton dans la barre d'outils.




Fig. 59 – La ROI est ajoutée à la deuxième image.



Fig. 60 – Sélectionnez l'outil « Détection de contour » dans le menu « Calcul », avec les mêmes paramètres qu'auparavant (forme « Cercle »). Sur cette image, il y a deux franges, donc quatre cercles sont ajustés. La boîte de dialogue « Résultats » s'ouvre et affiche les paramètres du cercle ajusté. Cliquez sur « OK ».




FIG. 61 – Les cercles ajustés sont affichés sur l'image.

- Soit sélectionner l'entrée « Profil rectiligne... » dans le menu « Opérations > Profils d'intensité ».
- Soit activer l'outil « Profil rectiligne » dans la barre d'outils verticale à gauche du panneau de visualisation. Essayons la première option, en sélectionnant l'entrée « Extraire le profil... » : c'est la façon la plus simple d'extraire un profil d'une image, et cela correspond à la méthode `compute_profile` de l'API de DataLab (donc elle peut être utilisée dans un script, un plugin ou une macro).

Si vous souhaitez effectuer des mesures sur le profil, ou ajouter des annotations, vous pouvez ouvrir le signal dans une fenêtre séparée, en cliquant sur l'entrée « Afficher dans une nouvelle fenêtre » dans le menu « Affichage » (ou le bouton dans la barre d'outils).

Maintenant, essayons la deuxième option pour extraire le profil d'intensité le long de l'axe X, en activant l'outil « Profil rectiligne » dans la barre d'outils verticale à gauche du panneau de visualisation (cet outil est une fonctionnalité de [PlotPy](#)). Avant de pouvoir l'utiliser, nous devons sélectionner l'image dans le panneau de visualisation (sinon l'outil est grisé). Ensuite, nous pouvons cliquer sur l'image pour afficher le profil d'intensité le long de l'axe X. DataLab intègre une version modifiée de cet outil, qui permet de transférer le profil vers le panneau « Signaux » pour un traitement ultérieur.

Ensuite, cliquez sur le bouton « Traiter le signal » dans la barre d'outils près du profil pour transférer le profil vers le panneau « Signaux ».

Enfin, nous pouvons sauvegarder l'espace de travail dans un fichier. L'espace de travail contient toutes les images et signaux qui ont été chargés ou traités dans DataLab. Il contient également les résultats de calcul, les paramètres de visualisation (colormaps, contraste, etc.), les métadonnées et les annotations.

Si vous souhaitez charger à nouveau l'espace de travail, vous pouvez utiliser « Fichier > Ouvrir un fichier HDF5... » (ou le bouton dans la barre d'outils) pour charger l'ensemble de l'espace de travail, ou « Fichier > Parcourir un fichier HDF5... » (ou le bouton dans la barre d'outils) pour charger uniquement une sélection d'ensembles de données de l'espace de travail.




FIG. 62 – Sélectionnez l'entrée « Profil rectiligne... » dans le menu « Opérations ».




FIG. 63 – La boîte de dialogue « Profil » s'ouvre. Entrez la ligne du profil horizontal (ou la colonne du profil vertical) dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. Cliquez sur « OK ».




FIG. 64 – Le profil d'intensité est ajouté au panneau « Signaux », et DataLab bascule vers ce panneau pour afficher le profil.




FIG. 65 – Le signal est affiché dans une fenêtre séparée. Ici, nous avons ajouté des curseurs verticales et une étiquette de texte très intéressante. Comme pour les images, les annotations sont stockées dans les métadonnées du signal, et avec les données du signal lorsque l'espace de travail est sauvegardé. Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre.




FIG. 66 – Revenez au panneau « Images » et sélectionnez l'image dans le panneau de visualisation (sinon l'outil « Section transversale » est grisée). Sélectionnez l'outil « Section transversale » dans la barre d'outils verticale, et cliquez sur l'image pour afficher les profils d'intensité le long des axes X et Y.




FIG. 67 – Le profil d'intensité est ajouté au panneau « Signaux », et DataLab bascule vers ce panneau pour afficher le profil.




FIG. 68 – Sauvegardez l'espace de travail dans un fichier avec « Fichier > Sauvegarder dans un fichier HDF5... », ou le bouton dans la barre d'outils.

Mesurer la taille d'un faisceau laser

Cet exemple montre comment mesurer la taille d'un faisceau laser le long de l'axe de propagation, en utilisant DataLab :

- Ouvrir toutes les images d'un dossier
- Appliquer un seuillage aux images
- Extraire le profil d'intensité le long d'une ligne horizontale
- Ajuster le profil d'intensité à une fonction gaussienne
- Calculer la largeur à mi-hauteur (FWHM) du profil d'intensité
- Essayer une autre méthode : extraire le profil d'intensité radial
- Calculer la FWHM du profil d'intensité radial
- Effectuer la même analyse sur une pile d'images et sur les profils résultants
- Tracer la taille du faisceau en fonction de la position le long de l'axe de propagation

Tout d'abord, nous ouvrons DataLab et chargeons les images :




FIG. 69 – Ouvrir les fichiers d'images avec « Fichier > Ouvrir... », ou avec le bouton dans la barre d'outils, ou en faisant glisser et déposer les fichiers dans DataLab (sur le panneau de droite).

Les images sélectionnées sont chargées dans le panneau « Images ». La dernière image est affichée dans la fenêtre principale. Sur chaque image, nous pouvons zoomer en appuyant sur le bouton droit de la souris et en faisant glisser la souris vers le haut et vers le bas. Nous pouvons également déplacer l'image en appuyant sur le bouton du milieu de la souris et en faisant glisser la souris.

Note : Si nous voulons afficher les images côte à côte, nous pouvons sélectionner l'entrée « Distribuer sur une grille » dans le menu « Opérations ».




FIG. 70 – Sélectionnez les images de test « TEM00_z_*.jpg » et cliquez sur « Ouvrir ».




FIG. 71 – Zoomer avec le bouton droit de la souris. Déplacer l'image avec le bouton du milieu de la souris.




FIG. 72 – Images distribuées sur une grille de 4 lignes

Mais, revenons à l’affichage initial en sélectionnant l’entrée « Réinitialiser les positions des images » dans le menu « Opérations ».

Si nous sélectionnons l’une des images, nous pouvons voir qu’il y a du bruit de fond, il peut donc être utile d’appliquer un seuillage aux images.

Maintenant, essayons une autre méthode pour mesurer la taille du faisceau.


À partir du panneau « Images », nous pouvons extraire le profil d’intensité radial avec « Opérations > Profils d’intensité > Profil radial ».

Toutes ces opérations et calculs que nous avons effectués sur une seule image peuvent être appliqués à toutes les images du panneau « Images ».

Pour ce faire, nous commençons par nettoyer le panneau « Signaux » (avec « Édition > Tout supprimer » ou le bouton dans la barre d’outils). Nous nettoyons également les résultats intermédiaires dans le panneau « Images » en sélectionnant les images obtenues lors de notre prototypage et en les supprimant individuellement (avec « Édition > Supprimer » ou le bouton).

Ensuite, nous sélectionnons toutes les images dans le panneau « Images » (individuellement, ou en sélectionnant l’ensemble du groupe « g001 »).

Note : Si vous souhaitez afficher à nouveau les résultats de calcul, vous pouvez sélectionner l’entrée « Afficher les résultats » dans le menu « Calcul », ou le bouton « Afficher les résultats », en dessous de la liste des images :



Enfin, nous pouvons enregistrer l’espace de travail dans un fichier . L’espace de travail contient toutes les images et signaux qui ont été chargés ou traités dans DataLab. Il contient également les résultats des calculs, les paramètres de




FIG. 73 – Sélectionnez l’une des images dans le panneau « Images », sélectionnez l’image associée dans le panneau de visualisation, et activez l’outil « Section transversale » dans la barre d’outils verticale à gauche du panneau de visualisation (cet outil est une fonctionnalité PlotPy). Sur cette figure, nous pouvons voir que le bruit de fond est d’environ 30 lsb (pour afficher le marqueur de courbe, nous avons dû sélectionner la courbe de profil et cliquer avec le bouton droit de la souris dessus pour afficher le menu contextuel, puis sélectionner « Marqueurs > Lié à l’élément actif »).




FIG. 74 – Une autre façon de mesurer le bruit de fond est d’utiliser l’outil « Statistiques de l’image » dans la barre d’outils verticale à gauche du panneau de visualisation. Il affiche des statistiques sur une zone rectangulaire définie en faisant glisser la souris sur l’image. Cela confirme que le bruit de fond est d’environ 30 lsb.




FIG. 75 – Après avoir appliqué un seuil à 35 lsb (avec « Traitement > Seuillage... »), nous pouvons calculer une position plus précise du centre du faisceau en utilisant « Calcul > Centre de gravité ».




FIG. 76 – Ensuite, nous pouvons extraire un profil de ligne le long de l'axe horizontal avec « Opérations > Profils d'intensité > Profil de ligne ». Nous définissons la position de la ligne sur la position du centre de gravité calculée précédemment (c'est-à-dire 668).




FIG. 77 – Le profil d'intensité est affiché dans le panneau « Signaux ». Nous pouvons ajuster le profil à une fonction gaussienne avec « Traitement > Ajustement > Ajustement gaussien ». Ici, nous avons sélectionné les deux signaux.

The screenshot shows the 'Results - NumPy array (read only)' dialog box. It contains a table with the following data:

	ROI	x0	y0	x1	y1	L
fwhm(s001)	0	621.306	138.588	964.075	138.588	342.769

The value '342.769' in the 'L' column is circled in red. The dialog box also includes buttons for 'Format', 'Resize', 'Background color', and 'Close'.

FIG. 78 – Si nous revenons au premier signal, le profil d'intensité, nous pouvons également calculer directement la FWHM avec « Calcul > Largeur à mi-hauteur ». La boîte de dialogue « Résultats » affiche beaucoup d'informations sur le calcul, y compris la valeur FWHM (qui est la colonne L, « L » pour « Longueur » car la forme du résultat est un segment et FWHM est la longueur du segment).




FIG. 79 – La largeur à mi-hauteur est également affichée sur la courbe, avec une étiquette optionnelle (ici, le titre de cette mesure a été affiché avec « Affichage > Afficher les titres des objets graphiques » ou le bouton dans la barre d'outils).




FIG. 80 – Le profil d'intensité radial peut être calculé autour de la position du centre de gravité, ou autour du centre de l'image, ou autour d'une position définie par l'utilisateur. Ici, nous avons sélectionné la position du centre de gravité.




FIG. 81 – Le profil d'intensité radial est affiché dans le panneau « Signaux ». Il est plus lisse que le profil de ligne, car il est calculé à partir d'un plus grand nombre de pixels, ce qui permet de lisser le bruit.




FIG. 82 – Nous appliquons le seuil à toutes les images, puis nous extrayons le profil d'intensité radial pour toutes les images (après avoir sélectionné l'ensemble du groupe « g002 » - il devrait être automatiquement sélectionné si vous aviez sélectionné « g001 » avant d'appliquer le seuil).




FIG. 83 – Le panneau « Signaux » contient maintenant tous les profils d'intensité radiaux.

Results - NumPy array (read only)

	ROI	x0	y0	x1	y1	L	Xc	Yc
fwhm(s001)	0	-90.146	146.086	90.1454	146.086	180.291	-0.000307247	146.086
fwhm(s002)	0	-97.5273	134.95	97.5273	134.95	195.055	-2.84217e-14	134.95
fwhm(s003)	0	-102.844	144.563	102.845	144.563	205.689	0.000226296	144.563
fwhm(s004)	0	-108.246	140.839	108.246	140.839	216.492	-1.66472e-05	140.839
fwhm(s005)	0	-114.898	134.226	114.898	134.226	229.796	-1.0366e-05	134.226
fwhm(s006)	0	-120.149	138.229	120.147	138.229	240.295	-0.000828078	138.229
fwhm(s007)	0	-132.471	134.219	132.471	134.219	264.942	2.84217e-14	134.219
fwhm(s008)	0	-136.738	138.216	136.737	138.216	273.475	-0.000167016	138.216
fwhm(s009)	0	-136.727	139.425	136.727	139.425	273.454	-0.000201918	139.425

Format Resize ☒ Background color

Close

FIG. 84 – Nous pouvons calculer la FWHM de tous les profils d'intensité radiaux : la boîte de dialogue « Résultats » affiche les valeurs FWHM pour tous les profils.




FIG. 85 – Enfin, nous pouvons tracer la taille du faisceau en fonction de la position le long de l’axe de propagation. Pour ce faire, nous utilisons la fonction « Tracer les résultats » dans le menu « Calcul ». Cette fonction permet de tracer les ensembles de données de résultats en choisissant les axes x et y parmi les colonnes de résultats. Ici, nous choisissons de tracer les valeurs FWHM (L) en fonction de l’index de l’image ($Indexes$).




FIG. 86 – Le tracé est affiché dans le panneau « Signaux » et montre que la taille du faisceau augmente avec la position le long de l’axe de propagation (la position est ici en unités arbitraires, l’index de l’image).






FIG. 87 – Nous pouvons également étalonner les axes X et Y en utilisant « Traitement > Étalonnage linéaire ». Ici, nous avons réglé l'axe X sur la position en mm (et entré le titre et l'unité dans le groupe de boîtes « Propriétés »).

visualisation (cartes de couleurs, contraste, etc.), les métadonnées et les annotations.

Si vous souhaitez charger à nouveau l'espace de travail, vous pouvez utiliser « Fichier > Ouvrir un fichier HDF5... » (ou le bouton  dans la barre d'outils) pour charger l'ensemble de l'espace de travail, ou « Fichier > Parcourir un fichier HDF5... » (ou le bouton  dans la barre d'outils) pour charger uniquement une sélection d'ensembles de données de l'espace de travail.

Prototypage d'une chaîne de traitement personnalisée

Cet exemple montre comment prototyper une chaîne de traitement d'image personnalisée en utilisant DataLab :

- Définir une fonction de traitement personnalisée
- Créer une macro-commande pour appliquer la fonction à une image
- Utiliser le même code à partir d'un IDE externe (par exemple Spyder) ou d'un notebook Jupyter
- Créer un plugin pour intégrer la fonction dans l'interface graphique de DataLab

Définir une fonction de traitement personnalisée

Pour illustrer l'extensibilité de DataLab, nous utiliserons une fonction de traitement d'image simple qui n'est pas disponible dans la distribution standard de DataLab, et qui représente un cas d'utilisation typique pour le prototypage d'une chaîne de traitement personnalisée.

La fonction sur laquelle nous allons travailler est un filtre de débruitage qui combine les idées de moyennage et de détection de contours. Ce filtre va moyenner les valeurs de pixels dans le voisinage, mais avec une particularité : il donnera moins de poids aux pixels qui sont significativement différents du pixel central, en supposant qu'ils pourraient faire partie d'un bord ou d'un bruit.

Voici le code de la fonction `weighted_average_denoise` :

```
def weighted_average_denoise(data: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """Apply a custom denoising filter to an image.

    This filter averages the pixels in a 5x5 neighborhood, but gives less weight
    to pixels that significantly differ from the central pixel.
    """

    def filter_func(values: np.ndarray) -> float:
        """Filter function"""
        central_pixel = values[len(values) // 2]
        differences = np.abs(values - central_pixel)
        weights = np.exp(-differences / np.mean(differences))
        return np.average(values, weights=weights)

    return spi.generic_filter(data, filter_func, size=5)
```

Pour tester notre fonction de traitement, nous utiliserons une image générée à partir d'un exemple de plugin DataLab (plugins/examples/cdl_example_imageproc.py). Avant de commencer, assurez-vous que le plugin est installé dans DataLab (voir les premières étapes du tutoriel [Détection de taches sur une image](#)).




FIG. 88 – Pour commencer, nous réorganisons la disposition de la fenêtre de DataLab pour avoir le « Panneau Image » à gauche et le « Gestionnaire de Macros » à droite.




FIG. 89 – Nous générons une nouvelle image en utilisant le menu « Plugins > Extract blobs (example) > Generate test image ».




FIG. 90 – Nous sélectionnons une taille limitée pour l'image (par exemple 512x512 pixels) car notre algorithme est assez lent, et cliquons sur « OK ».




FIG. 91 – Nous pouvons maintenant voir l'image générée dans le « Panneau Image ».

Créer une macro-commande

Revenons à notre fonction personnalisée. Nous pouvons créer une nouvelle macro-commande qui appliquera la fonction à l'image actuelle. Pour ce faire, nous ouvrons le « Gestionnaire de Macros » et cliquons sur le bouton « Nouvelle macro ».

DataLab crée une nouvelle macro-commande qui n'est pas vide : elle contient un code d'exemple qui montre comment créer une nouvelle image et l'ajouter au « Panneau Image ». Nous pouvons supprimer ce code et le remplacer par le nôtre :

```
# Import the necessary modules
import numpy as np
import scipy.ndimage as spi
from cdl.proxy import RemoteProxy

# Define our custom processing function
def weighted_average_denoise(values: np.ndarray) -> float:
    """Apply a custom denoising filter to an image.

    This filter averages the pixels in a 5x5 neighborhood, but gives less weight
    to pixels that significantly differ from the central pixel.
    """
    central_pixel = values[len(values) // 2]
    differences = np.abs(values - central_pixel)
    weights = np.exp(-differences / np.mean(differences))
    return np.average(values, weights=weights)

# Initialize the proxy to DataLab
proxy = RemoteProxy()

# Switch to the "Image Panel" and get the current image
proxy.set_current_panel("image")
image = proxy.get_object()
if image is None:
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
# We raise an explicit error if there is no image to process
raise RuntimeError("No image to process!")

# Get a copy of the image data, and apply the function to it
data = np.array(image.data, copy=True)
data = spi.generic_filter(data, weighted_average_denoise, size=5)

# Add new image to the panel
proxy.add_image("My custom filtered data", data)
```

Dans DataLab, les macro-commandes sont simplement des scripts Python :

- Les macros font partie de l'**espace de travail** de DataLab, ce qui signifie qu'elles sont sauvegardées et restaurées lors de l'exportation et de l'importation vers/depuis un fichier HDF5.
- Les macros sont exécutées dans un processus séparé, nous devons donc importer les modules nécessaires et initialiser le proxy vers DataLab. Le proxy est un objet spécial qui permet de communiquer avec DataLab.
- En conséquence, **lors de la définition d'un plugin ou du contrôle de DataLab à partir d'un IDE externe, nous pouvons utiliser exactement le même code que dans la macro-commande.** C'est un point très important, car cela signifie que nous pouvons prototyper notre chaîne de traitement dans DataLab, puis utiliser le même code dans un plugin ou dans un IDE externe pour le développer davantage.

Note : La macro-commande est exécutée dans l'environnement Python de DataLab, nous pouvons donc utiliser les modules disponibles dans DataLab. Cependant, nous pouvons également utiliser nos propres modules, tant qu'ils sont installés dans l'environnement Python de DataLab ou dans une distribution Python compatible avec l'environnement Python de DataLab.

Si vos modules personnalisés ne sont pas installés dans l'environnement Python de DataLab, et s'ils sont compatibles avec la version Python de DataLab, vous pouvez préfixer `sys.path` avec le chemin vers la distribution Python qui contient vos modules :

```
import sys
sys.path.insert(0, "/path/to/my/python/distribution")
```

Cela vous permettra d'importer vos modules dans la macro-commande et de les mélanger avec les modules disponibles dans DataLab.

Avertissement : Si vous utilisez cette méthode, assurez-vous que vos modules sont compatibles avec la version Python de DataLab. Sinon, vous obtiendrez des erreurs lors de leur importation.

Maintenant, exécutons la macro-commande en cliquant sur le bouton « Exécuter la macro » :

- La macro-commande est exécutée dans un processus séparé, nous pouvons donc continuer à travailler dans DataLab pendant que la macro-commande s'exécute. Et, si la macro-commande prend trop de temps à s'exécuter, nous pouvons l'arrêter en cliquant sur le bouton « Arrêter la macro ».
- Pendant l'exécution de la macro-commande, nous pouvons voir la progression dans la fenêtre « Gestionnaire de Macros » : la sortie standard du processus est affichée dans la « Console » en dessous de l'éditeur de macro. Nous pouvons voir les messages suivants :
 - `---[...]---[# ==> Running 'Untitled 01' macro...]` : la macro-commande démarre
 - `Connecting to DataLab XML-RPC server...OK [...]` : le proxy est connecté à DataLab
 - `---[...]---[# <== 'Untitled 01' macro has finished]` : la macro-commande se termine




FIG. 92 – Lorsque la macro-commande est terminée, nous pouvons voir la nouvelle image dans le « Panneau Image ». Notre filtre a été appliqué à l'image, et nous pouvons voir que le bruit a été réduit.

Prototypage avec un IDE externe

Maintenant que nous avons un prototype fonctionnel de notre chaîne de traitement, nous pouvons utiliser le même code dans un IDE externe pour le développer davantage.

Par exemple, nous pouvons utiliser l'IDE Spyder pour déboguer notre code. Pour ce faire, nous devons installer Spyder mais pas nécessairement dans l'environnement Python de DataLab (dans le cas de la version autonome de DataLab, ce ne serait de toute façon pas possible).

Le seul prérequis est d'installer un client DataLab dans l'environnement Python de Spyder :

- Si vous utilisez la version autonome de DataLab ou si vous voulez ou devez garder DataLab et Spyder dans des environnements Python séparés, vous pouvez installer le [DataLab Simple Client](#) (`cdl-client`) en utilisant le gestionnaire de paquets `pip` :

```
pip install cdl-client
```

Ou vous pouvez également installer le [paquet Python DataLab](#) (`cdl`) qui inclut le client (mais aussi d'autres modules, donc nous ne recommandons pas cette méthode si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités de DataLab dans cet environnement Python) :

```
pip install cdl
```

- Si vous utilisez le paquet Python DataLab, vous pouvez exécuter Spyder dans le même environnement Python que DataLab, vous n'avez donc pas besoin d'installer le client : il est déjà disponible dans le paquet principal DataLab (le paquet `cdl`).

Une fois le client installé, nous pouvons démarrer Spyder et créer un nouveau script Python :

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 Example of remote control of DataLab current session,
4 from a Python script running outside DataLab (e.g. in Spyder)
5
6 Created on Fri May 12 12:28:56 2023
7
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

8  @author: p.raybaut
9  """
10
11 # %% Importing necessary modules
12
13 import numpy as np
14 import scipy.ndimage as spi
15 from cdlclient import SimpleRemoteProxy
16
17 # %% Connecting to DataLab current session
18
19 proxy = SimpleRemoteProxy()
20 proxy.connect()
21
22 # %% Executing commands in DataLab (...)
23
24
25 # Define our custom processing function
26 def weighted_average_denoise(data: np.ndarray) -> np.ndarray:
27     """Apply a custom denoising filter to an image.
28
29     This filter averages the pixels in a 5x5 neighborhood, but gives less weight
30     to pixels that significantly differ from the central pixel.
31     """
32
33     def filter_func(values: np.ndarray) -> float:
34         """Filter function"""
35         central_pixel = values[len(values) // 2]
36         differences = np.abs(values - central_pixel)
37         weights = np.exp(-differences / np.mean(differences))
38         return np.average(values, weights=weights)
39
40     return spi.generic_filter(data, filter_func, size=5)
41
42
43 # Switch to the "Image Panel" and get the current image
44 proxy.set_current_panel("image")
45 image = proxy.get_object()
46 if image is None:
47     # We raise an explicit error if there is no image to process
48     raise RuntimeError("No image to process!")
49
50 # Get a copy of the image data, and apply the function to it
51 data = np.array(image.data, copy=True)
52 data = weighted_average_denoise(data)
53
54 # Add new image to the panel
55 proxy.add_image("Filtered using Spyder", data)

```




FIG. 93 – Nous retournons à DataLab et sélectionnons la première image dans le « Panneau Image ».




FIG. 94 – Ensuite, nous exécutons le script dans Spyder, étape par étape (en utilisant les cellules définies), et nous pouvons voir le résultat dans DataLab.




FIG. 95 – Nous pouvons voir dans DataLab qu'une nouvelle image a été ajoutée au « Panneau Image ». Cette image est le résultat de l'exécution du script dans Spyder. Ici, nous avons utilisé le script sans aucune modification, mais nous aurions pu le modifier pour tester de nouvelles idées, puis utiliser le script modifié dans DataLab.

Prototypage avec un notebook Jupyter

Nous pouvons également utiliser un notebook Jupyter pour prototyper notre chaîne de traitement. Pour ce faire, nous devons installer Jupyter mais pas nécessairement dans l'environnement Python de DataLab (dans le cas de la version autonome de DataLab, ce ne serait de toute façon pas possible).

Le seul prérequis est d'installer un client DataLab dans l'environnement Python de Jupyter (voir la section précédente pour plus de détails : c'est exactement la même procédure que pour Spyder ou tout autre IDE comme Visual Studio Code, par exemple).

DataLab custom function example

This is part of the DataLab's custom function tutorial which aims at illustrating the extensibility of DataLab (macros, plugins, and control from an external IDE or a Jupyter notebook).

The only requirement is to install the *DataLab Simple Client* package (using `pip install cdclient`, for example).

```
[2]: import numpy as np
import scipy.ndimage as spi
from cdclient import SimpleRemoteProxy

# Define our custom processing function
def weighted_average_denoise(values: np.ndarray) -> float:
    """Apply a custom denoising filter to an image.

    This filter averages the pixels in a 5x5 neighborhood, but gives less weight
    to pixels that significantly differ from the central pixel.
    """
    central_pixel = values[len(values) // 2]
    differences = np.abs(values - central_pixel)
    weights = np.exp(-differences / np.mean(differences))
    return np.average(values, weights=weights)
```

Connecting to DataLab current session:

```
[3]: proxy = SimpleRemoteProxy()
proxy.connect()

Connecting to DataLab XML-RPC server...OK (port: 61330)

Switch to the "Image panel" and get the current image
```

```
[5]: proxy.set_current_panel("image")
image = proxy.get_object()
if image is None:
    # We raise an explicit error if there is no image to process
    raise RuntimeError("No image to process!")
```

Get a copy of the image data, apply the function to it, and add new image to the panel

```
[6]: data = np.array(image.data, copy=True)
data = spi.generic_filter(data, weighted_average_denoise, size=5)
proxy.add_image("Filtered using a Jupyter notebook", data)
```

FIG. 96 – Une fois le client installé, nous pouvons démarrer Jupyter et créer un nouveau notebook.




FIG. 97 – Nous retournons à DataLab et sélectionnons la première image dans le « Panneau Image ».




Fig. 98 – Ensuite, nous exécutons le notebook dans Jupyter, étape par étape (en utilisant les cellules définies), et nous pouvons voir le résultat dans DataLab. Une fois de plus, nous pouvons voir dans DataLab qu’une nouvelle image a été ajoutée au « Panneau Image ». Cette image est le résultat de l’exécution du notebook dans Jupyter. Comme pour le script dans Spyder, nous aurions pu modifier le notebook pour tester de nouvelles idées, puis utiliser le notebook modifié dans DataLab.

Création d’un plugin

Maintenant que nous avons un prototype fonctionnel de notre chaîne de traitement, nous pouvons créer un plugin pour l’intégrer dans l’interface graphique de DataLab. Pour ce faire, nous devons créer un nouveau module Python qui contiendra le code du plugin. Nous pouvons utiliser le même code que dans la macro-commande, mais nous devons apporter quelques modifications.

Voir aussi :

Le système de plugins est décrit dans la section [Plugins](#).

Mis à part l’intégration de la fonctionnalité à l’interface graphique de DataLab qui est plus pratique pour l’utilisateur, l’avantage de créer un plugin est que nous pouvons tirer parti de l’infrastructure de DataLab, si nous encapsulons notre fonction de traitement d’une certaine manière (voir ci-dessous) :

- Notre fonction sera exécutée dans un processus séparé, nous pouvons donc l’interrompre si elle prend trop de temps à s’exécuter.
- Les avertissements et les erreurs seront gérés par DataLab, nous n’avons donc pas besoin de les gérer nous-mêmes.

Le changement le plus significatif est que nous devons définir une fonction qui fonctionnera sur les objets d’image natifs de DataLab (`cdl.obj.ImageObj`), au lieu de fonctionner sur des tableaux NumPy. Nous devons donc trouver un moyen d’appeler notre fonction personnalisée `weighted_average_denoise` avec un `cdl.obj.ImageObj` en entrée et en sortie. Pour éviter d’écrire beaucoup de code de base, nous pouvons utiliser l’enveloppe de fonction fournie par DataLab : `cdl.computation.image.Wrap11Func`.

Par ailleurs, nous devons définir une classe qui décrit notre plugin, qui doit hériter de `cdl.plugins.PluginBase` et nommer le script Python qui contient le code du plugin avec un nom qui commence par `cdl_` (par exemple `cdl_custom_func.py`), afin que DataLab puisse le découvrir au démarrage.

De plus, dans le code du plugin, nous voulons ajouter une entrée dans le menu « Plugins », afin que l’utilisateur puisse accéder à notre plugin depuis l’interface graphique.

Voici le code du plugin :

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2
3 """
4 Custom denoising filter plugin
5 """

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

6  This is a simple example of a DataLab image processing plugin.
7
8
9  It is part of the DataLab custom function tutorial.
10
11  .. note::
12
13     This plugin is not installed by default. To install it, copy this file to
14     your DataLab plugins directory (see `DataLab documentation
15     <https://datalab-platform.com/en/features/general/plugins.html>`).
16     """
17
18  import numpy as np
19  import scipy.ndimage as spi
20
21  import cdl.computation.image as cpi
22  import cdl.obj
23  import cdl.param
24  import cdl.plugins
25
26
27  def weighted_average_denoise(data: np.ndarray) -> np.ndarray:
28      """Apply a custom denoising filter to an image.
29
30      This filter averages the pixels in a 5x5 neighborhood, but gives less weight
31      to pixels that significantly differ from the central pixel.
32      """
33
34      def filter_func(values: np.ndarray) -> float:
35          """Filter function"""
36          central_pixel = values[len(values) // 2]
37          differences = np.abs(values - central_pixel)
38          weights = np.exp(-differences / np.mean(differences))
39          return np.average(values, weights=weights)
40
41      return spi.generic_filter(data, filter_func, size=5)
42
43
44  class CustomFilters(cdl.plugins.PluginBase):
45      """DataLab Custom Filters Plugin"""
46
47      PLUGIN_INFO = cdl.plugins.PluginInfo(
48          name="My custom filters",
49          version="1.0.0",
50          description="This is an example plugin",
51      )
52
53      def create_actions(self) -> None:
54          """Create actions"""
55          acth = self.imagepanel.acthandler
56          proc = self.imagepanel.processor
57          with acth.new_menu(self.PLUGIN_INFO.name):

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

58     for name, func in (("Weighted average denoise", weighted_average_denoise),):
59         # Wrap function to handle ``ImageObj`` objects instead of NumPy arrays
60         wrapped_func = cpi.Wrap11Func(func)
61         acth.new_action(
62             name, triggered=lambda: proc.compute_11(wrapped_func, title=name)
63         )

```

Pour le tester, nous devons ajouter le script du plugin à l'un des répertoires de plugins qui sont découverts par DataLab au démarrage (voir la section [Plugins](#) pour plus de détails, ou le [Détection de taches sur une image](#) pour un exemple).




FIG. 99 – Nous redémarrons DataLab et nous pouvons voir que le plugin a été chargé.





FIG. 100 – Nous générons à nouveau notre image de test en utilisant (voir les premières étapes du tutoriel), et nous la traitons en utilisant le plugin : « Plugins > My custom filters > Weighted average denoise ».

DataLab et Spyder : un mariage parfait

Ce tutoriel montre comment utiliser [Spyder](#) pour travailler avec DataLab à travers un exemple, en utilisant des algorithmes et des données fictifs qui représentent un travail de recherche/technique hypothétique. L'objectif est d'illustrer comment utiliser DataLab pour tester vos algorithmes avec des données, et comment les déboguer si nécessaire.

L'exemple est assez simple, mais il illustre les concepts de base du travail avec DataLab *et* [Spyder](#).



Note : DataLab et [Spyder](#) sont des outils **complémentaires**. Alors que [Spyder](#) est un environnement de développement puissant avec des capacités de calcul scientifique interactif, DataLab est un outil d'analyse de données polyvalent qui peut être utilisé pour effectuer un large éventail de tâches, de la simple visualisation de données à l'analyse et au traitement de données complexes. En d'autres termes, [Spyder](#) est un outil de **développement**, tandis que DataLab est

un outil d’**analyse de données**. Vous pouvez utiliser [Spyder](#) pour développer des algorithmes, puis utiliser DataLab pour analyser les données avec ces algorithmes.

Concepts de base

Dans le contexte de votre travail de recherche ou technique, nous supposons que vous développez un logiciel pour traiter des données (signaux ou images) : ce logiciel peut être une application autonome ou une bibliothèque que vous utiliserez dans d’autres applications, ou même un simple script que vous exécuterez à partir de la ligne de commande. Dans tous les cas, vous devrez suivre un processus de développement qui comprendra les étapes suivantes :

0. Prototyper l’algorithme dans un environnement de développement, tel que [Spyder](#).
1. Développer l’algorithme dans un environnement de développement, tel que [Spyder](#).
2. Tester l’algorithme avec des données.
3. Déboguer l’algorithme si nécessaire.
4. Répéter les étapes 2 et 3 jusqu’à ce que l’algorithme fonctionne comme prévu.
5. Utiliser l’algorithme dans votre application.

Note : DataLab peut vous aider avec l’étape 0 car il fournit toutes les primitives de traitement dont vous avez besoin pour prototyper votre algorithme : vous pouvez charger des données, les visualiser et effectuer des opérations de traitement de base. Nous ne couvrirons pas cette étape dans les paragraphes suivants car la documentation de DataLab fournit déjà beaucoup d’informations à ce sujet.

Dans ce tutoriel, nous verrons comment utiliser DataLab pour effectuer les étapes 2 et 3. Nous supposons que vous avez déjà prototypé (de préférence dans DataLab !) et développé votre algorithme dans [Spyder](#). Maintenant, vous voulez le tester avec des données, mais sans quitter [Spyder](#) car vous devrez peut-être apporter des modifications à votre algorithme et le re-tester. De plus, votre flux de travail est déjà configuré dans [Spyder](#) et vous ne voulez pas le changer.

Note : Dans ce tutoriel, nous supposons que vous avez déjà installé DataLab et que vous l’avez démarré. Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez vous référer à la section [Installation](#) de la documentation.

De plus, nous supposons que vous avez déjà installé [Spyder](#) et que vous l’avez démarré. Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez vous référer à la documentation de [Spyder](#). **Notez que vous n’avez pas besoin d’installer DataLab dans le même environnement que Spyder.** : c’est tout l’intérêt de DataLab, c’est une application autonome qui peut être utilisée à partir de n’importe quel environnement. Pour ce tutoriel, vous n’avez besoin d’installer que le client DataLab Simple (*pip install cdlclient*) dans le même environnement que [Spyder](#).

Tester votre algorithme avec DataLab

Supposons que vous ayez développé des algorithmes dans le module `my_work` de votre projet. Vous les avez déjà prototypés dans DataLab, et vous les avez développés dans [Spyder](#) en écrivant des fonctions qui prennent des données en entrée et renvoient des données traitées en sortie. Maintenant, vous voulez tester ces algorithmes avec des données.

Pour tester ces algorithmes, vous avez écrit deux fonctions dans le module `my_work` :

- `test_my_1d_algorithm` : cette fonction renvoie des données 1D qui vous permettront de valider votre premier algorithme qui fonctionne sur des données 1D.
- `test_my_2d_algorithm` : cette fonction renvoie des données 2D qui vous permettront de valider votre deuxième algorithme qui fonctionne sur des données 2D.

Vous pouvez maintenant utiliser DataLab pour visualiser les données renvoyées par ces fonctions directement depuis [Spyder](#) :

- Tout d’abord, vous devez démarrer DataLab et [Spyder](#).

- Rappelez-vous que DataLab est une application autonome qui peut être utilisée à partir de n'importe quel environnement, vous n'avez donc pas besoin de l'installer dans le même environnement que [Spyder](#) car la connexion entre ces deux applications se fait via un protocole de communication.

Voici comment faire :

```
# %% Connecting to DataLab current session

from cdlclient import SimpleRemoteProxy

proxy = SimpleRemoteProxy()
proxy.connect()

# %% Visualizing 1D data from my work

from my_work import test_my_1d_algorithm

x, y = test_my_1d_algorithm() # Here is all my research/technical work!
proxy.add_signal("My 1D result data", x, y) # Let's visualize it in DataLab
proxy.compute_wiener() # Denoise the signal using the Wiener filter

# %% Visualizing 2D data from my work

from my_work import test_my_2d_algorithm

z = test_my_2d_algorithm()[1] # Here is all my research/technical work!
proxy.add_image("My 2D result data", z) # Let's visualize it in DataLab
```

Si nous exécutons les deux premières cellules, nous verrons la sortie suivante dans la console [Spyder](#) :

```
Python 3.11.5 (tags/v3.11.5:cce6ba9, Aug 24 2023, 14:38:34) [MSC v.1936 64 bit (AMD64)]
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 8.15.0 -- An enhanced Interactive Python.

In [1]: runcell('Connecting to DataLab current session', 'my_work_test_with_cdl.py')
Connecting to DataLab XML-RPC server...OK (port: 54577)

In [2]: runcell('Visualizing 1D data from my work', 'my_work_test_with_cdl.py')
Out[2]: True
```

Déboguer votre algorithme avec DataLab

Maintenant que vous avez testé vos algorithmes avec des données, vous voudrez peut-être les déboguer si nécessaire. Pour ce faire, vous pouvez combiner les capacités de débogage de [Spyder](#) avec DataLab.

Voici le code de l'algorithme fictif que nous voulons déboguer, dans lequel nous avons introduit un paramètre optionnel `debug_with_datalab` qui - s'il est défini sur `True` - créera un objet proxy permettant de visualiser les données étape par étape dans DataLab :

```
def generate_2d_data(
    num_lines: int = 10,
    noise_std: float = 0.1,
```

(suite sur la page suivante)




FIG. 101 – Sur cette capture d’écran, nous pouvons voir le résultat de l’évaluation des deux premières cellules : la première cellule se connecte à DataLab, et la deuxième cellule visualise les données 1D renvoyées par la fonction `test_my_1d_algorithm`.




FIG. 102 – Sur cette capture d’écran, nous pouvons voir le résultat de l’évaluation de la troisième cellule : la fonction `test_my_2d_algorithm` renvoie un tableau 2D, et nous pouvons le visualiser directement dans DataLab.

(suite de la page précédente)

```

x_min: float = -1,
x_max: float = 1,
num_points: int = 100,
debug_with_datalab: bool = False,
) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """Generate 2D data that can be used in the tutorials to represent some results.

    Args:
        num_lines: Number of lines in the generated data, by default 10.
        noise_std: Standard deviation of the noise, by default 0.1.
        x_min: Minimum value of the x axis, by default -1.
        x_max: Maximum value of the x axis, by default 1.
        num_points: Number of points in the generated data, by default 100.
        debug_with_datalab: Whether to use the DataLab to debug the function,
            by default False.

    Returns:
        Generated data (x, y; where y is a 2D array and x is a 1D array).
    """
    proxy = None
    if debug_with_datalab:
        proxy = SimpleRemoteProxy()
        proxy.connect()
    z = np.zeros((num_lines, num_points))
    for i in range(num_lines):
        amplitude = 0.1 * i**2
        peak_position = 0.5 * i**2
        peak_width = 0.1 * i**2
        x, y = generate_1d_data(
            amplitude,
            peak_position,
            peak_width,
            relaxation_oscillations=True,
            noise=True,
            noise_std=noise_std,
            x_min=x_min,
            x_max=x_max,
            num_points=num_points,
        )
        z[i] = y
        if proxy is not None:
            proxy.add_signal(f"Line {i}", x, y)
    return x, z

```

La fonction `test_my_2d_algorithm` correspondante a également un paramètre optionnel `debug_with_datalab` qui est simplement passé à la fonction `generate_2d_data`.

Maintenant, nous pouvons utiliser `Spyder` pour déboguer la fonction `test_my_2d_algorithm` :

```

# %% Debugging my work with DataLab

from my_work import generate_2d_data

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
x, z = generate_2d_data(debug_with_datalab=True)
```

Dans cet exemple simple, l'algorithme itère simplement 10 fois et génère un tableau 1D à chaque itération. Chaque tableau 1D est ensuite empilé dans un tableau 2D qui est renvoyé par la fonction `generate_2d_data`. Avec le paramètre `debug_with_datalab` défini sur `True`, nous pouvons visualiser chaque tableau 1D dans DataLab : de cette façon, nous pouvons vérifier que l'algorithme fonctionne comme prévu.




Fig. 103 – Sur cette capture d'écran, nous pouvons voir le résultat de l'évaluation de la première cellule : la fonction `test_my_2d_algorithm` est appelée avec le paramètre `debug_with_datalab` défini sur `True` : 10 tableaux 1D sont générés et visualisés dans DataLab.

Note : Si nous avions exécuté le script en utilisant le débogueur `Spyder` et défini un point d'arrêt dans la fonction `generate_2d_data`, nous aurions vu les tableaux 1D générés dans DataLab à chaque itération : comme DataLab est exécuté dans un processus séparé, nous aurions pu manipuler les données dans DataLab pendant que l'algorithme est en pause dans `Spyder`.

CHAPITRE 2

Fonctionnalités

Les fonctionnalités de DataLab sont détaillées dans les sections suivantes. La première section décrit les fonctionnalités générales de DataLab, puis les deux sections suivantes décrivent les fonctionnalités spécifiques aux panneaux de traitement du signal et d'image.

Avant de plonger dans les détails des autres parties de la documentation, il est recommandé de commencer par la page [Espace de travail](#), qui décrit les concepts de base de DataLab.

Voir aussi :

Pour une vue d'ensemble synthétique des fonctionnalités de DataLab, veuillez vous référer à la page [Fonctionnalités principales](#).

2.1 Fonctionnalités générales

Cette section décrit les fonctionnalités générales de DataLab, qui concernent à la fois les panneaux de traitement du signal et d'image.

2.1.1 Validation

DataLab est une plateforme d'analyse et de visualisation de données scientifiques qui peut être utilisée dans diverses disciplines scientifiques, y compris la biologie, la physique et l'astronomie. Le point commun de toutes ces disciplines est la nécessité de valider les résultats de l'analyse informatique par rapport à des données de référence. Il s'agit d'une étape critique dans la méthode scientifique et elle est essentielle pour la reproductibilité et la confiance dans les résultats.

La validation de DataLab repose sur deux concepts clés : les **données de référence** et la **validation analytique**.




FIG. 1 – Fenêtre principale de DataLab

Données de référence

Les données de référence sont des données connues pour être correctes. Elles sont utilisées pour valider les résultats de l'analyse informatique.

Dans DataLab, les données de référence peuvent être obtenues à partir de diverses sources, y compris :

- Données expérimentales
- Données simulées
- Données synthétiques
- Données provenant d'une source de confiance

Validation analytique

La validation analytique est le processus de comparaison des résultats de l'analyse informatique avec les données de référence. Cela est fait pour s'assurer que les résultats sont précis et fiables.

Dans DataLab, la validation analytique est mise en œuvre à l'aide de diverses techniques, y compris :

- Validation croisée avec un modèle analytique (provenant d'une source de confiance, par exemple [SciPy](#) ou [NumPy](#))
- Analyse statistique
- Inspection visuelle
- Examen par un expert

Tests de validation

Comment exécuter les tests

Dans DataLab, les tests de validation sont éparpillés dans la suite de tests du projet, mais ils peuvent également être exécutés séparément à l'aide de l'interface en ligne de commande.

Voir aussi :

Voir le paragraphe [Exécuter les tests de validation](#) pour plus d'informations sur la façon d'exécuter les tests de validation.

Etat de validation de DataLab

Ce paragraphe décrit l'état de validation des fonctions de calcul dans DataLab.

Note : Il s'agit d'un travail en cours : les tableaux ci-dessous sont mis à jour en continu à mesure que de nouvelles fonctions sont validées ou que le code de test est adapté (les tableaux sont générés à partir du code de test). Certaines fonctions sont déjà validées mais n'apparaissent pas encore dans la liste ci-dessous, tandis que d'autres sont encore en cours de validation.

Avertissement : L'état de validation ne doit pas être confondu avec la couverture de test. L'état de validation indique si la fonction a été validée par rapport à des données de référence ou des modèles analytiques. La couverture de test indique le pourcentage du code qui est exécuté par la suite de tests, mais elle ne prend pas nécessairement en compte la justesse des résultats (la couverture de test de DataLab est d'environ 90%).

TABLEAU 1 – Statistiques de validation

Catégorie	Signal	Image	Total
Nombre de fonctions de calcul	50	93	143
Nombre de fonctions de calcul validées	43	78	121
Pourcentage de fonctions de calcul validées	86%	83%	84%

Fonctions de calcul Signal

TABLEAU 2: Etat de validation des fonctions de calcul de signal

Fonction	Description	Script de test
<i>abs</i>	Compute absolute value	features/signals/ operation_unit_test.py
<i>addition</i>	Add dst and src signals and return dst signal modified in place	features/signals/ operation_unit_test.py
<i>addition_constant</i>	Add dst and a constant value and return a the new result signal object	features/signals/ operation_unit_test.py
<i>astype</i>	Convert data type	features/signals/ operation_unit_test.py
<i>bandwidth_3db</i>	Compute bandwidth	features/signals/ computing_unit_test.py
<i>calibration</i>	Compute linear calibration	features/signals/ processing_unit_test.py
<i>clip</i>	Compute maximum data clipping	features/signals/ processing_unit_test.py
<i>contrast</i>	Compute contrast	features/signals/ computing_unit_test.py
<i>convolution</i>	Compute convolution of two signals	features/signals/ processing_unit_test.py
<i>derivative</i>	Compute derivative	features/signals/ processing_unit_test.py
<i>detrending</i>	Detrend data	N/A
<i>difference</i>	Compute difference between two signals	features/signals/ operation_unit_test.py
<i>difference_constant</i>	Subtract a constant value from a signal	features/signals/ operation_unit_test.py
<i>division</i>	Compute division between two signals	features/signals/ operation_unit_test.py
<i>division_constant</i>	Divide a signal by a constant value	features/signals/ operation_unit_test.py
<i>dynamic_parameters</i>	Compute Dynamic parameters (ENOB, SNR, SINAD, THD, SFDR)	features/signals/ computing_unit_test.py
<i>exp</i>	Compute exponential	features/signals/ operation_unit_test.py
<i>fft</i>	Compute FFT	features/signals/fft1d_unit_test.py
<i>filter</i>	Compute frequency filter (low-pass, high-pass, band-pass, band-stop)	N/A

suite sur la page suivante

Tableau 2 – suite de la page précédente

Fonction	Description	Script de test
<i>fw1e2</i>	Compute FW at $1/e^2$	features/signals/fwhm_unit_test.py
<i>fwhm</i>	Compute FWHM	features/signals/fwhm_unit_test.py
<i>gaussian_filter</i>	Compute gaussian filter	features/signals/processing_unit_test.py
<i>histogram</i>	Compute histogram	N/A
<i>ifft</i>	Compute iFFT	features/signals/fft1d_unit_test.py
<i>im</i>	Compute imaginary part	features/signals/operation_unit_test.py
<i>integral</i>	Compute integral	features/signals/processing_unit_test.py
<i>interpolation</i>	Interpolate data	N/A
<i>log10</i>	Compute Log10	features/signals/operation_unit_test.py
<i>magnitude_spectrum</i>	Compute magnitude spectrum	features/signals/fft1d_unit_test.py
<i>moving_average</i>	Compute moving average	features/signals/processing_unit_test.py
<i>moving_median</i>	Compute moving median	features/signals/processing_unit_test.py
<i>normalize</i>	Normalize data	features/signals/processing_unit_test.py
<i>offset_correction</i>	Correct offset : subtract the mean value of the signal in the specified range	features/signals/offset_correction_unit_test.py
<i>peak_detection</i>	Peak detection	N/A
<i>phase_spectrum</i>	Compute phase spectrum	features/signals/fft1d_unit_test.py
<i>power</i>	Compute power	features/signals/operation_unit_test.py
<i>product</i>	Multiply dst and src signals and return dst signal modified in place	features/signals/operation_unit_test.py
<i>product_constant</i>	Multiply dst by a constant value and return the new result signal object	features/signals/operation_unit_test.py
<i>psd</i>	Compute power spectral density	features/signals/fft1d_unit_test.py
<i>quadratic_difference</i>	Compute quadratic difference between two signals	features/images/operation_unit_test.py
<i>re</i>	Compute real part	features/signals/operation_unit_test.py
<i>resampling</i>	Resample data	N/A
<i>reverse_x</i>	Reverse x-axis	features/signals/processing_unit_test.py
<i>sampling_rate_period</i>	Compute sampling rate and period	features/signals/computing_unit_test.py
<i>sqrt</i>	Compute square root	features/signals/operation_unit_test.py
<i>stats</i>	Compute statistics on a signal	features/common/stat_unit_test.py

suite sur la page suivante

Tableau 2 – suite de la page précédente

Fonction	Description	Script de test
<i>swap_axes</i>	Swap axes	features/signals/ processing_unit_test.py
<i>wiener</i>	Compute Wiener filter	features/signals/ processing_unit_test.py
<i>windowing</i>	Compute windowing (available methods : hamming, hanning, bartlett, blackman,	N/A
<i>x_at_minmax</i>	Compute x at min/max	features/signals/ computing_unit_test.py

Image Compute Functions

TABLEAU 3: Validation status of image compute functions

Fonction	Description	Script de test
<i>abs</i>	Compute absolute value	features/images/ operation_unit_test.py
<i>addition</i>	Add dst and src images and return dst image modified in place	features/images/ operation_unit_test.py
<i>addition_constant</i>	Add dst and a constant value and return the new result image object	features/images/ operation_unit_test.py
<i>astype</i>	Convert image data type	features/images/ operation_unit_test.py
<i>average_profile</i>	Compute horizontal or vertical average pro- file	N/A
<i>binning</i>	Binning function on data	features/images/ binning_unit_test.py
<i>butterworth</i>	Compute Butterworth filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>calibration</i>	Compute linear calibration	features/images/ processing_unit_test.py
<i>centroid</i>	Compute centroid	features/images/ centroid_unit_test.py
<i>clip</i>	Apply clipping	features/images/ processing_unit_test.py
<i>difference</i>	Compute difference between two images	features/images/ operation_unit_test.py
<i>difference_constant</i>	Subtract a constant value from an image and return the new result image object	features/images/ operation_unit_test.py
<i>division</i>	Compute division between two images	features/images/ operation_unit_test.py
<i>division_constant</i>	Divide an image by a constant value and re- turn the new result image object	features/images/ operation_unit_test.py
<i>enclosing_circle</i>	Compute minimum enclosing circle	N/A
<i>exp</i>	Compute exponential	features/images/ operation_unit_test.py
<i>fft</i>	Compute FFT	features/images/fft2d_unit_test. py
<i>flatfield</i>	Compute flat field correction	N/A

suite sur la page suivante

Tableau 3 – suite de la page précédente

Fonction	Description	Script de test
<i>flip_h</i>	Flip data horizontally	features/images/ operation_unit_test.py
<i>flip_v</i>	Flip data vertically	features/images/ operation_unit_test.py
<i>gaussian_filter</i>	Compute gaussian filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>histogram</i>	Compute histogram of the image data	N/A
<i>hough_circle_peak</i>	Compute Hough circles	N/A
<i>ifft</i>	Compute inverse FFT	features/images/fft2d_unit_test. py
<i>im</i>	Compute imaginary part	features/images/ operation_unit_test.py
<i>line_profile</i>	Compute horizontal or vertical profile	N/A
<i>log₁₀</i>	Compute log ₁₀	features/images/ operation_unit_test.py
<i>log_{p1}</i>	Compute log ₁₀ (z+n)	features/images/ operation_unit_test.py
<i>magnitude_spectrum</i>	Compute magnitude spectrum	features/images/fft2d_unit_test. py
<i>moving_average</i>	Compute moving average	features/images/ processing_unit_test.py
<i>moving_median</i>	Compute moving median	features/images/ processing_unit_test.py
<i>normalize</i>		features/images/ processing_unit_test.py
<i>offset_correction</i>	Apply offset correction	features/images/ offset_correction_unit_test.py
<i>phase_spectrum</i>	Compute phase spectrum	features/images/fft2d_unit_test. py
<i>product</i>	Multiply dst and src images and return dst image modified in place	features/images/ operation_unit_test.py
<i>product_constant</i>	Multiply dst by a constant value and return the new result image object	features/images/ operation_unit_test.py
<i>psd</i>	Compute power spectral density	features/images/fft2d_unit_test. py
<i>quadratic_difference</i>	Compute quadratic difference between two images	features/images/ operation_unit_test.py
<i>radial_profile</i>	Compute radial profile around the centroid	N/A
<i>re</i>	Compute real part	features/images/ operation_unit_test.py
<i>resize</i>	Zooming function	N/A
<i>rotate</i>	Rotate data	features/images/ operation_unit_test.py
<i>rotate270</i>	Rotate data 270°	features/images/ operation_unit_test.py
<i>rotate90</i>	Rotate data 90°	features/images/ operation_unit_test.py
<i>segment_profile</i>	Compute segment profile	N/A
<i>stats</i>	Compute statistics on an image	features/common/stat_unit_test.py

suite sur la page suivante

Tableau 3 – suite de la page précédente

Fonction	Description	Script de test
<i>swap_axes</i>	Swap image axes	features/images/ processing_unit_test.py
<i>wiener</i>	Compute Wiener filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>blob_dog</i>	Compute blobs using Difference of Gaussian method	N/A
<i>blob_doh</i>	Compute blobs using Determinant of Hessian method	N/A
<i>blob_log</i>	Compute blobs using Laplacian of Gaussian method	N/A
<i>blob_opencv</i>	Compute blobs using OpenCV	N/A
<i>contour_shape</i>	Compute contour shape fit	N/A
<i>peak_detection</i>	Compute 2D peak detection	N/A
<i>canny</i>	Compute Canny filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>farid</i>	Compute Farid filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>farid_h</i>	Compute horizontal Farid filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>farid_v</i>	Compute vertical Farid filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>laplace</i>	Compute Laplace filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>prewitt</i>	Compute Prewitt filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>prewitt_h</i>	Compute horizontal Prewitt filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>prewitt_v</i>	Compute vertical Prewitt filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>roberts</i>	Compute Roberts filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>scharr</i>	Compute Scharr filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>scharr_h</i>	Compute horizontal Scharr filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>scharr_v</i>	Compute vertical Scharr filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>sobel</i>	Compute Sobel filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>sobel_h</i>	Compute horizontal Sobel filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>sobel_v</i>	Compute vertical Sobel filter	features/images/ processing_unit_test.py
<i>adjust_gamma</i>	Gamma correction	features/images/ processing_unit_test.py
<i>adjust_log</i>	Compute log correction	features/images/ processing_unit_test.py
<i>adjust_sigmoid</i>	Compute sigmoid correction	features/images/ processing_unit_test.py

suite sur la page suivante

Tableau 3 – suite de la page précédente

Fonction	Description	Script de test
<i>equalize_adapthis</i>	Adaptive histogram equalization	features/images/ processing_unit_test.py
<i>equalize_hist</i>	Histogram equalization	features/images/ processing_unit_test.py
<i>rescale_intensity</i>	Rescale image intensity levels	features/images/ processing_unit_test.py
<i>black_tophat</i>	Compute Black Top-Hat	features/images/ processing_unit_test.py
<i>closing</i>	Compute morphological closing	features/images/ processing_unit_test.py
<i>dilation</i>	Compute Dilation	features/images/ processing_unit_test.py
<i>erosion</i>	Compute Erosion	features/images/ processing_unit_test.py
<i>opening</i>	Compute morphological opening	features/images/ processing_unit_test.py
<i>white_tophat</i>	Compute White Top-Hat	features/images/ processing_unit_test.py
<i>denoise_bilateral</i>	Compute bilateral filter denoising	features/images/ processing_unit_test.py
<i>denoise_tophat</i>	Denoise using White Top-Hat	features/images/ processing_unit_test.py
<i>denoise_tv</i>	Compute Total Variation denoising	features/images/ processing_unit_test.py
<i>denoise_wavelet</i>	Compute Wavelet denoising	features/images/ processing_unit_test.py
<i>threshold</i>	Compute the threshold.	features/images/ processing_unit_test.py
<i>threshold_isodata</i>	Compute the threshold using the Isodata algorithm with default parameters.	features/images/ processing_unit_test.py
<i>threshold_li</i>	Compute the threshold using the Li algorithm with default parameters.	features/images/ processing_unit_test.py
<i>threshold_mean</i>	Compute the threshold using the Mean algorithm.	features/images/ processing_unit_test.py
<i>threshold_minimum</i>	Compute the threshold using the Minimum algorithm with default parameters.	features/images/ processing_unit_test.py
<i>threshold_otsu</i>	Compute the threshold using the Otsu algorithm with default parameters.	features/images/ processing_unit_test.py
<i>threshold_triangle</i>	Compute the threshold using the Triangle algorithm with default parameters.	features/images/ processing_unit_test.py
<i>threshold_yen</i>	Compute the threshold using the Yen algorithm with default parameters.	features/images/ processing_unit_test.py

2.1.2 Espace de travail

Concepts de base

Travailler avec DataLab est très simple. L'interface est intuitive et appréhendable facilement. La fenêtre principale est divisée en deux zones principales :

- La zone de droite affiche la liste des jeux de données actuellement chargés dans DataLab, répartis sur deux onglets : **Signaux** et **Images**. L'utilisateur peut basculer entre les deux onglets en cliquant sur l'onglet correspondant : cela bascule la fenêtre principale vers le panneau correspondant, ainsi que le contenu du menu et de la barre d'outils. Sous la liste des jeux de données, une vue **Propriétés** affiche des informations sur le jeu de données actuellement sélectionné.
- La zone de gauche affiche la visualisation du jeu de données actuellement sélectionné. La visualisation est mise à jour automatiquement lorsque l'utilisateur sélectionne un nouveau jeu de données dans la liste des jeux de données.




FIG. 2 – Fenêtre principale de DataLab, au démarrage.

Modèle de données interne et espace de travail

DataLab a son propre modèle de données interne, dans lequel les jeux de données sont organisés autour d'une structure arborescente. Chaque panneau de la fenêtre principale correspond à une branche de l'arbre. Chaque jeu de données affiché dans les panneaux correspond à une feuille de l'arbre. À l'intérieur du jeu de données, les données sont organisées de manière orientée objet, avec un ensemble d'attributs et de méthodes. Le modèle de données est décrit plus en détail dans la section API (voir [cdl.obj](#)).

Pour chaque jeu de données (signal 1D ou image 2D), non seulement les données elles-mêmes sont stockées, mais aussi un ensemble de métadonnées, qui décrit les données ou la façon dont elles doivent être affichées. Les métadonnées sont stockées dans un dictionnaire, qui est accessible via l'attribut `metadata` du jeu de données (et peuvent également être parcourues dans la vue **Propriétés**, avec le bouton **Métadonnées**).

L'**Espace de travail** de DataLab est défini comme l'ensemble de tous les jeux de données actuellement chargés dans DataLab, dans les panneaux **Signaux** et **Images**.

Chargement et enregistrement de l'espace de travail


Les actions suivantes sont disponibles pour gérer l'espace de travail depuis le menu **Fichier** :

- **Ouvrir un fichier HDF5** : charger un espace de travail à partir d'un fichier HDF5.
- **Enregistrer dans un fichier HDF5** : enregistrer l'espace de travail actuel dans un fichier HDF5.
- **Parcourir un fichier HDF5** : ouvrir le *Explorateur HDF5* pour explorer le contenu d'un fichier HDF5 et importer des jeux de données dans l'espace de travail.

Note : Les jeux de données peuvent également être enregistrés ou chargés individuellement, en utilisant des formats de données tels que *.txt* ou *.npy* pour les signaux 1D (voir *Ouvrir un signal* pour la liste des formats pris en charge), ou *.tiff* ou *.dcm* pour les images 2D (voir *Ouvrir une image* pour la liste des formats pris en charge).

2.1.3 Explorateur HDF5

L'explorateur HDF5 est une boîte de dialogue modale permettant d'importer presque n'importe quelles données à 1 ou 2 dimensions dans l'espace de travail de DataLab. Dans certains cas, des métadonnées sont également importées.



Les données de type courbe ou image sont affichées sous la forme d'une vue hiérarchique dans le panneau de gauche, de même que les données scalaires (les valeurs scalaires sont simplement affichées à titre d'informations contextuelles et ne peuvent pas être importées dans l'espace de travail de DataLab).

Le panneau de droite affiche les données de courbe ou d'image sélectionnées. Il affiche également des informations sur le « Groupe » (chemin, description, etc.) et les « Attributs » (noms et valeurs).

L'explorateur de fichiers HDF5 est très simple à utiliser :

- Dans le panneau de gauche, sélectionner la courbe ou l'image à importer
- Les données sélectionnées peuvent être visualisées graphiquement dans le panneau de droite
- Cliquer sur « Cocher tout » pour importer toutes les données compatibles
- Valider ensuite en cliquant sur « OK »

Note : L'explorateur HDF5 peut être utilisé pour explorer plusieurs fichiers HDF5 à la fois, permettant ainsi d'importer des données de différents fichiers dans le même espace de travail de DataLab.

2.1.4 Macros

Généralités

Plusieurs méthodes permettent d'étendre les fonctionnalités de DataLab (voir *Plugins* ou *Contrôle à distance*). La manière la plus simple de le faire est d'utiliser des macros. Les macros sont de petits scripts Python qui peuvent être exécutés depuis le « Gestionnaire de Macros » dans DataLab.




FIG. 3 – Le Gestionnaire de Macros dans DataLab.

Les macros peuvent être utilisées pour automatiser des tâches répétitives, ou pour créer de nouvelles fonctionnalités. Comme le système de plugins et de contrôle à distance, les macros reposent sur l'API de haut niveau de DataLab pour interagir avec l'application. Cela signifie que vous pouvez réutiliser les mêmes extraits de code dans les macros, les plugins et les scripts de contrôle à distance.

Avertissement : DataLab gère les macros comme des scripts Python. Cela signifie que vous pouvez utiliser toute la puissance de Python pour créer vos macros. Même si c'est une fonctionnalité puissante, cela signifie également que vous devez être prudent lorsque vous exécutez des macros à partir de sources inconnues, car elles peuvent potentiellement endommager votre système.

Voir aussi :

L'API de haut niveau de DataLab est documentée dans la section [API](#). Le système de plugins est documenté dans la section [Plugins](#), et le système de contrôle à distance est documenté dans la section [Contrôle à distance](#).

Fonctionnalités principales

Le Gestionnaire de Macros est une interface simple pour :

- Créer de nouvelles macros, en utilisant le bouton « Nouvelle macro » .
- Renommer des macros existantes, en utilisant le bouton « Renommer macro » .
- Importer/exporter des macros depuis/vers des fichiers, en utilisant les boutons « Importer macro » et « Exporter macro » .
- Exécuter des macros, en utilisant le bouton « Exécuter macro » .
- Arrêter l'exécution d'une macro, en utilisant le bouton « Arrêter macro » .

Les macros sont intégrées dans l'espace de travail de DataLab, elles sont donc enregistrées avec le reste des données (c'est-à-dire avec les signaux et les images) lors de l'exportation de l'espace de travail vers un fichier HDF5. Cela signifie que vous pouvez partager vos macros avec d'autres utilisateurs simplement en partageant le fichier d'espace de travail.

Note : Les macros sont exécutées dans un processus séparé, elles ne bloqueront donc pas l'application principale de DataLab. Cela signifie que vous pouvez continuer à travailler avec DataLab pendant qu'une macro est en cours d'exécution et que *vous pouvez arrêter une macro à tout moment* en utilisant le bouton .

Exemple

Pour un exemple détaillé de création d'une macro, voir le tutoriel [Prototypage d'une chaîne de traitement personnalisée](#).

2.1.5 Contrôle à distance

DataLab peut être contrôlé à distance en utilisant le protocole [XML-RPC](#) qui est nativement supporté par Python (et beaucoup d'autres langages). Le contrôle à distance permet d'accéder aux principales fonctionnalités de DataLab à partir d'un processus séparé.

Note : Si vous recherchez une solution alternative légère pour contrôler DataLab à distance (c'est-à-dire sans avoir à installer l'ensemble du package DataLab et ses dépendances sur votre environnement), veuillez consulter le package [DataLab Simple Client](#) (`pip install cdlclient`).

Depuis un IDE

DataLab peut être contrôlé à distance depuis un IDE (par exemple [Spyder](#) ou tout autre IDE, ou même un Jupyter Notebook) qui exécute un script Python. Il permet de se connecter à une instance de DataLab en cours d'exécution, d'ajouter un signal et une image, puis d'exécuter des calculs. Cette fonctionnalité est exposée par la classe RemoteProxy fournie dans le module `cdl.proxy`.

Depuis une application tierce

DataLab peut également être contrôlé à distance depuis une application tierce, dans le même but.

Si l'application tierce est écrite en Python 3, elle peut directement utiliser la classe RemoteProxy comme mentionné ci-dessus. Depuis un autre langage, c'est également réalisable, mais cela nécessite d'implémenter un client XML-RPC dans ce langage en utilisant les mêmes méthodes de serveur proxy que dans la classe RemoteProxy.

Les données (signaux et images) peuvent également être échangées entre DataLab et l'application cliente distante, dans les deux sens.

L'application cliente distante peut être écrite dans n'importe quel langage qui prend en charge XML-RPC. Par exemple, il est possible d'écrire une application cliente distante en Python, Java, C++, C#, etc. L'application cliente distante peut être une application graphique ou une application en ligne de commande.

L'application cliente distante peut être exécutée sur le même ordinateur que DataLab ou sur un ordinateur différent. Dans ce dernier cas, l'application cliente distante doit connaître l'adresse IP de l'ordinateur exécutant DataLab.

L'application cliente distante peut être exécutée avant ou après DataLab. Dans ce dernier cas, l'application cliente distante doit essayer de se connecter à DataLab jusqu'à ce qu'elle réussisse.

Fonctionnalités prises en charge

Les fonctionnalités prises en charge sont les suivantes :

- Basculer vers le panneau de signal ou d'image
- Supprimer tous les signaux et images
- Enregistrer la session en cours dans un fichier HDF5
- Ouvrir des fichiers HDF5 dans la session en cours
- Parcourir un fichier HDF5
- Ouvrir un signal ou une image à partir d'un fichier
- Ajouter un signal
- Ajouter une image
- Obtenir la liste des objets
- Exécuter un calcul avec des paramètres

Note : Les objets signal et image sont décrits dans cette section : *Modèle de données interne*.

Quelques exemples sont fournis pour aider à implémenter une telle communication entre votre application et DataLab :

- Voir le module : `cdl.tests.remoteclient_app`
- Voir le module : `cdl.tests.remoteclient_unit`




FIG. 4 – Capture d’écran du test de l’application cliente distante (`cdl.tests.remoteclient_app`)

Exemples

Lorsque vous utilisez Python 3, vous pouvez utiliser directement la classe *RemoteProxy* comme dans les exemples cités ci-dessus ou ci-dessous.

Voici un exemple en Python 3 d’un script qui se connecte à une instance de DataLab en cours d’exécution, ajoute un signal et une image, puis exécute des calculs (la structure de cellule du script le rend pratique à utiliser dans l’IDE Spyder) :

```

"""
Example of remote control of DataLab current session,
from a Python script running outside DataLab (e.g. in Spyder)

Created on Fri May 12 12:28:56 2023

@author: p.raybaut
"""

# %% Importing necessary modules

# NumPy for numerical array computations:
import numpy as np

# DataLab remote control client:
from cdl.proxy import RemoteProxy

# %% Connecting to DataLab current session

proxy = RemoteProxy()

# %% Executing commands in DataLab (...)

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

z = np.random.rand(20, 20)
proxy.add_image("toto", z)

# %% Executing commands in DataLab (...)

proxy.toggle_auto_refresh(False) # Turning off auto-refresh
x = np.array([1.0, 2.0, 3.0])
y = np.array([4.0, 5.0, -1.0])
proxy.add_signal("toto", x, y)

# %% Executing commands in DataLab (...)

proxy.compute_derivative()
proxy.toggle_auto_refresh(True) # Turning on auto-refresh

# %% Executing commands in DataLab (...)

proxy.set_current_panel("image")

# %% Executing a lot of commands without refreshing DataLab

z = np.random.rand(400, 400)
proxy.add_image("foobar", z)
with proxy.context_no_refresh():
    for _idx in range(100):
        proxy.compute_fft()

```

Voici une réimplémentation de cette classe en Python 2.7 :

```

# Copyright (c) DataLab Platform Developers, BSD 3-Clause license, see LICENSE file.

"""
DataLab remote controlling class for Python 2.7
"""

import io
import os
import os.path as osp
import socket
import sys

import ConfigParser as cp
import numpy as np
from guidata.userconfig import get_config_dir
from xmlrpclib import Binary, ServerProxy

def array_to_rpcbinary(data):
    """Convert NumPy array to XML-RPC Binary object, with shape and dtype"""
    dbytes = io.BytesIO()
    np.save(dbytes, data, allow_pickle=False)

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

    return Binary(dbytes.getvalue())

def get_cdl_xmlrpc_port():
    """Return DataLab current XML-RPC port"""
    if sys.platform == "win32" and "HOME" in os.environ:
        os.environ.pop("HOME") # Avoid getting old WinPython settings dir
    fname = osp.join(get_config_dir(), ".DataLab", "DataLab.ini")
    ini = cp.ConfigParser()
    ini.read(fname)
    try:
        return ini.get("main", "rpc_server_port")
    except (cp.NoSectionError, cp.NoOptionError):
        raise ConnectionRefusedError("DataLab has not yet been executed")

class RemoteClient(object):
    """Object representing a proxy/client to DataLab XML-RPC server"""

    def __init__(self):
        self.port = None
        self.serverproxy = None

    def connect(self, port=None):
        """Connect to DataLab XML-RPC server"""
        if port is None:
            port = get_cdl_xmlrpc_port()
        self.port = port
        url = "http://127.0.0.1:" + port
        self.serverproxy = ServerProxy(url, allow_none=True)
        try:
            self.get_version()
        except socket.error:
            raise ConnectionRefusedError("DataLab is currently not running")

    def get_version(self):
        """Return DataLab public version"""
        return self.serverproxy.get_version()

    def close_application(self):
        """Close DataLab application"""
        self.serverproxy.close_application()

    def raise_window(self):
        """Raise DataLab window"""
        self.serverproxy.raise_window()

    def get_current_panel(self):
        """Return current panel"""
        return self.serverproxy.get_current_panel()

    def set_current_panel(self, panel):

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

        """Switch to panel"""
        self.serverproxy.set_current_panel(panel)

    def reset_all(self):
        """Reset all application data"""
        self.serverproxy.reset_all()

    def toggle_auto_refresh(self, state):
        """Toggle auto refresh state"""
        self.serverproxy.toggle_auto_refresh(state)

    def toggle_show_titles(self, state):
        """Toggle show titles state"""
        self.serverproxy.toggle_show_titles(state)

    def save_to_h5_file(self, filename):
        """Save to a DataLab HDF5 file"""
        self.serverproxy.save_to_h5_file(filename)

    def open_h5_files(self, h5files, import_all, reset_all):
        """Open a DataLab HDF5 file or import from any other HDF5 file"""
        self.serverproxy.open_h5_files(h5files, import_all, reset_all)

    def import_h5_file(self, filename, reset_all):
        """Open DataLab HDF5 browser to Import HDF5 file"""
        self.serverproxy.import_h5_file(filename, reset_all)

    def load_from_files(self, filenames):
        """Open objects from files in current panel (signals/images)"""
        self.serverproxy.load_from_files(filenames)

    def add_signal(
        self, title, xdata, ydata, xunit=None, yunit=None, xlabel=None, ylabel=None
    ):
        """Add signal data to DataLab"""
        xbinary = array_to_rpcbinary(xdata)
        ybinary = array_to_rpcbinary(ydata)
        p = self.serverproxy
        return p.add_signal(title, xbinary, ybinary, xunit, yunit, xlabel, ylabel)

    def add_image(
        self,
        title,
        data,
        xunit=None,
        yunit=None,
        zunit=None,
        xlabel=None,
        ylabel=None,
        zlabel=None,
    ):
        """Add image data to DataLab"""

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

zbinary = array_to_rpcbinary(data)
p = self.serverproxy
return p.add_image(title, zbinary, xunit, yunit, zunit, xlabel, ylabel, zlabel)

def get_object_titles(self, panel=None):
    """Get object (signal/image) list for current panel"""
    return self.serverproxy.get_object_titles(panel)

def get_object(self, nb_id_title=None, panel=None):
    """Get object (signal/image) by number, id or title"""
    return self.serverproxy.get_object(nb_id_title, panel)

def get_object_uuids(self, panel=None):
    """Get object (signal/image) list for current panel"""
    return self.serverproxy.get_object_uuids(panel)

def test_remote_client():
    """DataLab Remote Client test"""
    cdl = RemoteClient()
    cdl.connect()
    data = np.array([[3, 4, 5], [7, 8, 0]], dtype=np.uint16)
    cdl.add_image("toto", data)

if __name__ == "__main__":
    test_remote_client()

```

Boîte de dialogue de connexion

Le package DataLab fournit également une boîte de dialogue de connexion qui peut être utilisée pour se connecter à une instance de DataLab en cours d'exécution. Elle est exposée par la classe `cdl.widgets.connection.ConnectionDialog`.




FIG. 5 – Capture d'écran de la boîte de dialogue de connexion (`cdl.widgets.connection.ConnectionDialog`)

Exemple d'utilisation :

```
# Copyright (c) DataLab Platform Developers, BSD 3-Clause license, see LICENSE file.

"""
DataLab Remote client connection dialog example
"""

# guitest: show,skip

from guidata.qthelpers import qt_app_context
from qtpy import QtWidgets as QW

from cdl.proxy import RemoteProxy
from cdl.widgets.connection import ConnectionDialog

def test_dialog():
    """Test connection dialog"""
    proxy = RemoteProxy(autoconnect=False)
    with qt_app_context():
        dlg = ConnectionDialog(proxy.connect)
        if dlg.exec():
            QW.QMessageBox.information(None, "Connection", "Successfully connected")
        else:
            QW.QMessageBox.critical(None, "Connection", "Connection failed")

if __name__ == "__main__":
    test_dialog()
```

API publique : client distant

class cdl.core.remote.RemoteClient

Objet représentant un proxy/client vers le serveur XML-RPC de DataLab. Cet objet est utilisé pour appeler les fonctions de DataLab à partir d'un script Python.

Exemples

Voici un exemple simple de l'utilisation de RemoteClient dans un script Python ou dans un notebook Jupyter :

```
>>> from cdl.core.remote import RemoteClient
>>> proxy = RemoteClient()
>>> proxy.connect()
Connecting to DataLab XML-RPC server...OK (port: 28867)
>>> proxy.get_version()
'1.0.0'
>>> proxy.add_signal("toto", np.array([1., 2., 3.]), np.array([4., 5., -1.]))
True
>>> proxy.get_object_titles()
['toto']
>>> proxy["toto"]
<cdl.core.model.signal.SignalObj at 0x7f7f1c0b4a90>
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
>>> proxy[1]
<cdl.core.model.signal.SignalObj at 0x7f7f1c0b4a90>
>>> proxy[1].data
array([1., 2., 3.])
```

connect(port : *str* | *None* = *None*, timeout : *float* | *None* = *None*, retries : *int* | *None* = *None*) → *None*

Tentative de connexion au serveur XML-RPC de DataLab.

Paramètres

- **port** (*str* | *None*) – Port XML-RPC auquel se connecter. Si non spécifié, le port est automatiquement récupéré à partir de la configuration de DataLab.
- **timeout** (*float* | *None*) – Délai d’attente en secondes. Par défaut, 5.0.
- **retries** (*int* | *None*) – Nombre de tentatives. Par défaut, 10.

Lève

- **ConnectionRefusedError** – Impossible de se connecter à DataLab
- **ValueError** – Délai d’attente non valide (doit être >= 0.0)
- **ValueError** – Nombre de tentatives non valide (doit être >= 1)

disconnect() → *None*

Déconnexion du serveur XML-RPC de DataLab.

is_connected() → *bool*

Renvoie True si connecté au serveur XML-RPC de DataLab.

get_method_list() → *list*[*str*]

Renvoie la liste des méthodes disponibles.

add_signal(title : *str*, xdata : *ndarray*, ydata : *ndarray*, xunit : *str* | *None* = *None*, yunit : *str* | *None* = *None*, xlabel : *str* | *None* = *None*, ylabel : *str* | *None* = *None*) → *bool*

Ajouter des données de signal à DataLab.

Paramètres

- **title** (*str*) – Titre du signal
- **xdata** (*numpy.ndarray*) – Données X
- **ydata** (*numpy.ndarray*) – Données Y
- **xunit** (*str* | *None*) – Unité X. Par défaut, *None*.
- **yunit** (*str* | *None*) – Unité Y. Par défaut, *None*.
- **xlabel** (*str* | *None*) – Libellé X. Par défaut, *None*.
- **ylabel** (*str* | *None*) – Libellé Y. Par défaut, *None*.

Renvoie

True si le signal a été ajouté avec succès, False sinon

Type renvoyé

bool

Lève

- **ValueError** – Type de données xdata non valide
- **ValueError** – Type de données ydata non valide

add_image(title : *str*, data : *ndarray*, xunit : *str* | *None* = *None*, yunit : *str* | *None* = *None*, zunit : *str* | *None* = *None*, xlabel : *str* | *None* = *None*, ylabel : *str* | *None* = *None*, zlabel : *str* | *None* = *None*) → *bool*

Ajouter des données d’image à DataLab.

Paramètres

- **title** (*str*) – Titre de l’image
- **data** (*numpy.ndarray*) – Données de l’image
- **xunit** (*str* | *None*) – Unité X. Par défaut, *None*.

- **yunit** (*str* / *None*) – Unité Y. Par défaut, *None*.
- **zunit** (*str* / *None*) – Unité Z. Par défaut, *None*.
- **xlabel** (*str* / *None*) – Libellé X. Par défaut, *None*.
- **ylabel** (*str* / *None*) – Libellé Y. Par défaut, *None*.
- **zlabel** (*str* / *None*) – Libellé Z. Par défaut, *None*.

Renvoie

True si l'image a été ajoutée avec succès, False sinon

Type renvoyé

bool

Lève

ValueError – Type de données non valide

calc(*name* : *str*, *param* : *DataSet* | *None* = *None*) → *DataSet*

Appeler la fonction de calcul *name* dans le processeur du panneau en cours.

Paramètres

- **name** (*str*) – Nom de la fonction de calcul
- **param** (*guidata.dataset.DataSet* / *None*) – Paramètre de la fonction de calcul. Par défaut, *None*.

Renvoie

Résultat de la fonction de calcul

Type renvoyé

guidata.dataset.DataSet

get_object(*nb_id_title* : *int* | *str* | *None* = *None*, *panel* : *str* | *None* = *None*) → *SignalObj* | *ImageObj*

Obtenir un objet (signal/image) à partir de l'index.

Paramètres

- **nb_id_title** – Numéro d'objet, ou identifiant d'objet, ou titre d'objet. Par défaut, *None* (objet en cours).
- **panel** – Nom du panneau. Par défaut, *None* (panneau en cours).

Renvoie

Objet

Lève

KeyError – si l'objet n'est pas trouvé

get_object_shapes(*nb_id_title* : *int* | *str* | *None* = *None*, *panel* : *str* | *None* = *None*) → *list*

Obtenir les formes géométriques des éléments de tracé associés à l'objet (signal/image).

Paramètres

- **nb_id_title** – Numéro d'objet, ou identifiant d'objet, ou titre d'objet. Par défaut, *None* (objet en cours).
- **panel** – Nom du panneau. Par défaut, *None* (panneau en cours).

Renvoie

Liste des formes géométriques des éléments de tracé

add_annotations_from_items(*items* : *list*, *refresh_plot* : *bool* = *True*, *panel* : *str* | *None* = *None*) → *None*

Ajouter des annotations d'objet (éléments de tracé d'annotation).

Paramètres

- **items** (*list*) – éléments de tracé d'annotation
- **refresh_plot** (*bool* / *None*) – rafraîchir le tracé. Par défaut, *True*.
- **panel** (*str* / *None*) – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si *None*, le panneau en cours est utilisé.

add_object(*obj* : *SignalObj* | *ImageObj*) → *None*

Ajouter un objet à DataLab.

Paramètres**obj** (*SignalObj* / *ImageObj*) – Objet signal ou image**add_label_with_title**(*title* : *str* | *None* = *None*, *panel* : *str* | *None* = *None*) → *None*

Ajouter une étiquette avec le titre de l'objet sur le tracé associé

Paramètres

- **title** (*str* / *None*) – Titre de l'étiquette. Par défaut, *None*. Si *None*, le titre est le titre de l'objet.
- **panel** (*str* / *None*) – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si *None*, le panneau en cours est utilisé.

close_application() → *None*

Fermer l'application DataLab

context_no_refresh() → *Generator*[*None*, *None*, *None*]

Renvoie un gestionnaire de contexte pour désactiver temporairement le rafraîchissement automatique.

Renvoie

Gestionnaire de contexte

Exemple

```
>>> with proxy.context_no_refresh():
...     proxy.add_image("image1", data1)
...     proxy.compute_fft()
...     proxy.compute_wiener()
...     proxy.compute_ifft()
...     # Auto refresh is disabled during the above operations
```

delete_metadata(*refresh_plot* : *bool* = *True*, *keep_roi* : *bool* = *False*) → *None*

Supprimer les métadonnées des objets sélectionnés

Paramètres

- **refresh_plot** – Rafraîchir le tracé. Par défaut, *True*.
- **keep_roi** – Conserver la ROI. Par défaut, *False*.

get_current_panel() → *str*

Renvoie le nom du panneau en cours.

Renvoie

Nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image », « macro »)

Type renvoyé*str***get_group_titles_with_object_infos**() → *tuple*[*list*[*str*], *list*[*list*[*str*]], *list*[*list*[*str*]]]

Renvoie les titres des groupes et les listes des uuids et titres des objets internes.

Renvoie

titres des groupes, listes des uuids et titres des objets internes

Type renvoyé*Tuple***get_object_titles**(*panel* : *str* | *None* = *None*) → *list*[*str*]

Obtenir la liste des objets (signal/image) pour le panneau en cours. Les objets sont triés par numéro de groupe et index d'objet dans le groupe.

Paramètres

- panel** – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image », « macro »). Si *None*, le panneau de données en cours est utilisé (c'est-à-dire le panneau de signal ou d'image).

Renvoie

Liste des titres des objets

Lève

ValueError – si le panneau n’est pas trouvé

get_object_uuids(*panel* : *str* | *None* = *None*) → *list[str]*

Obtenir la liste des uuids des objets (signal/image) pour le panneau en cours. Les objets sont triés par numéro de groupe et index d’objet dans le groupe.

Paramètres

panel (*str* / *None*) – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si *None*, le panneau en cours est utilisé.

Renvoie

liste des uuids des objets

Type renvoyé

list[str]

Lève

ValueError – si le panneau n’est pas trouvé

classmethod get_public_methods() → *list[str]*

Renvoie toutes les méthodes publiques de la classe, sauf elle-même.

Renvoie

Liste des méthodes publiques

Type renvoyé

list[str]

get_sel_object_uuids(*include_groups* : *bool* = *False*) → *list[str]*

Renvoie les uuids des objets sélectionnés.

Paramètres

include_groups – Si *True*, renvoie également les objets des groupes sélectionnés.

Renvoie

Liste des uuids des objets sélectionnés.

get_version() → *str*

Return DataLab public version.

Renvoie

Version de DataLab

Type renvoyé

str

import_h5_file(*filename* : *str*, *reset_all* : *bool* | *None* = *None*) → *None*

Ouvrir le navigateur HDF5 de DataLab pour importer un fichier HDF5.

Paramètres

— **filename** (*str*) – Nom du fichier HDF5

— **reset_all** (*bool* / *None*) – Réinitialiser toutes les données de l’application. Par défaut, *None*.

import_macro_from_file(*filename* : *str*) → *None*

Importer une macro à partir d’un fichier

Paramètres

filename – Nom du fichier.

load_from_files(*filenames* : *list[str]*) → *None*

Ouvrir des objets à partir de fichiers dans le panneau en cours

Paramètres**filenames** – liste des noms de fichiers**open_h5_files**(*h5files* : *list[str]* | *None* = *None*, *import_all* : *bool* | *None* = *None*, *reset_all* : *bool* | *None* = *None*) → *None*

Ouvrir un fichier HDF5 de DataLab ou importer à partir de tout autre fichier HDF5.

Paramètres

- **h5files** (*list[str]* | *None*) – Liste des fichiers HDF5 à ouvrir. Par défaut, *None*.
- **import_all** (*bool* | *None*) – Importer tous les objets à partir des fichiers HDF5. Par défaut, *None*.
- **reset_all** (*bool* | *None*) – Réinitialiser toutes les données de l'application. Par défaut, *None*.

raise_window() → *None*

Faire apparaître la fenêtre de DataLab

reset_all() → *None*

Réinitialiser toutes les données de l'application

run_macro(*number_or_title* : *int* | *str* | *None* = *None*) → *None*

Exécute la macro.

Paramètres**number_or_title** – Numéro de macro, ou titre de macro. Par défaut, *None* (macro en cours).**Lève****ValueError** – si la macro n'est pas trouvée**save_to_h5_file**(*filename* : *str*) → *None*

Enregistrer dans un fichier HDF5 de DataLab.

Paramètres**filename** (*str*) – Nom du fichier HDF5**select_groups**(*selection* : *list[int]* | *str* | *None* = *None*, *panel* : *str* | *None* = *None*) → *None*

Sélectionner des groupes dans le panneau en cours.

Paramètres

- **selection** – Liste des numéros de groupe (1 à N), ou liste des uuids de groupe, ou *None* pour sélectionner tous les groupes. Par défaut, *None*.
- **panel** (*str* | *None*) – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si *None*, le panneau en cours est utilisé. Par défaut, *None*.

select_objects(*selection* : *list[int]* | *str*, *panel* : *str* | *None* = *None*) → *None*

Sélectionner des objets dans le panneau en cours.

Paramètres

- **selection** – Liste des numéros d'objet (1 à N) ou uuids à sélectionner
- **panel** – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si *None*, le panneau en cours est utilisé. Par défaut, *None*.

set_current_panel(*panel* : *str*) → *None*

Basculer vers le panneau.

Paramètres**panel** (*str*) – Nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image », « macro »)**stop_macro**(*number_or_title* : *int* | *str* | *None* = *None*) → *None*

Arrête la macro.

Paramètres**number_or_title** – Numéro de macro, ou titre de macro. Par défaut, *None* (macro en cours).

Lève**ValueError** – si la macro n’est pas trouvée**toggle_auto_refresh**(state : *bool*) → *None*

Basculer l’état du rafraîchissement automatique.

Paramètres**state** (*bool*) – État du rafraîchissement automatique**toggle_show_titles**(state : *bool*) → *None*

Basculer l’état d’affichage des titres.

Paramètres**state** (*bool*) – État d’affichage des titres**API publique : méthodes supplémentaires**

Les méthodes de la classe de contrôle à distance (en utilisant le proxy ou le client distant) peuvent être complétées par des méthodes supplémentaires qui sont ajoutées dynamiquement à l’exécution. Ce mécanisme permet d’accéder aux méthodes des processeurs de DataLab (voir `cdl.core.gui.processor`).

Processeur de signal

Lorsque vous travaillez avec des signaux, les méthodes de `cdl.core.gui.processor.signal.SignalProcessor` peuvent être accédées.

```
class cdl.core.gui.processor.signal.SignalProcessor(panel : SignalPanel | ImagePanel, plotwidget : PlotWidget)
```

Objet de traitement de signal : opérations, traitement, calcul

compute_sum() → *None*

Calculer la somme

compute_addition_constant(param : *ConstantOperationParam* | *None = None*) → *None*

Calculer la somme avec une constante

compute_average() → *None*

Calculer la moyenne

compute_product() → *None*

Calculer le produit

compute_product_constant(param : *ConstantOperationParam* | *None = None*) → *None*

Calculer le produit avec une constante

compute_roi_extraction(param : *ROIDataParam* | *None = None*) → *None*

Extraire une région d’intérêt (ROI) des données

compute_swap_axes() → *None*

Permuter les axes des données

compute_abs() → *None*

Calculer la valeur absolue

compute_re() → *None*

Calculer la partie réelle

compute_im() → *None*
Calculer la partie imaginaire

compute_astype(*param* : *DataTypeSParam* | *None* = *None*) → *None*
Convertir le type de données

compute_log10() → *None*
Calculer Log10

compute_exp() → *None*
Calculer Log10

compute_sqrt() → *None*
Calculer la racine carrée

compute_power(*param* : *PowerParam* | *None* = *None*) → *None*
Calculer la puissance

compute_difference(*obj2* : *SignalObj* | *None* = *None*) → *None*
Calculer la différence entre deux signaux

compute_difference_constant(*param* : *ConstantOperationParam* | *None* = *None*) → *None*
Calculer la différence avec une constante

compute_quadratic_difference(*obj2* : *SignalObj* | *None* = *None*) → *None*
Calculer la différence quadratique entre deux signaux

compute_division(*obj2* : *SignalObj* | *None* = *None*) → *None*
Calculer la division entre deux signaux

compute_division_constant(*param* : *ConstantOperationParam* | *None* = *None*) → *None*
Calculer la division par une constante

compute_peak_detection(*param* : *PeakDetectionParam* | *None* = *None*) → *None*
Détecer les pics à partir des données

compute_reverse_x() → *None*
Inverser l'axe X

compute_normalize(*param* : *NormalizeParam* | *None* = *None*) → *None*
Normaliser les données

compute_derivative() → *None*
Calculer la dérivée

compute_integral() → *None*
Calculer l'intégrale

compute_calibration(*param* : *XYCalibrateParam* | *None* = *None*) → *None*
Calculer l'étalonnage linéaire des données

compute_clip(*param* : *ClipParam* | *None* = *None*) → *None*
Calculer le seuillage maximum des données

compute_offset_correction(*param* : *ROI1DParam* | *None* = *None*) → *None*
Compute offset correction

compute_gaussian_filter(*param* : *GaussianParam* | *None* = *None*) → *None*
Calculer le filtre gaussien

compute_moving_average(*param* : [MovingAverageParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer la moyenne mobile

compute_moving_median(*param* : [MovingMedianParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer la médiane mobile

compute_wiener() → *None*
Calculer le filtre de Wiener

compute_lowpass(*param* : [LowPassFilterParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer le filtre passe-haut

compute_highpass(*param* : [HighPassFilterParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer le filtre passe-bas

compute_bandpass(*param* : [BandPassFilterParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer le filtre passe-bande

compute_bandstop(*param* : [BandStopFilterParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer le filtre coupe-bande

compute_fft(*param* : [FFTParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer l'iFFT

compute_ifft(*param* : [FFTParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer la FFT

compute_magnitude_spectrum(*param* : [SpectrumParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute magnitude spectrum

compute_phase_spectrum() → *None*
Compute phase spectrum

compute_psd(*param* : [SpectrumParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute power spectral density

compute_interpolation(*obj2* : [SignalObj](#) | *None* = *None*, *param* : [InterpolationParam](#) | *None* = *None*)
Calculer l'interpolation

compute_resampling(*param* : [ResamplingParam](#) | *None* = *None*)
Calculer le rééchantillonnage

compute_detrending(*param* : [DetrendingParam](#) | *None* = *None*)
Calculer l'élimination de la tendance

compute_convolution(*obj2* : [SignalObj](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer la convolution

compute_windowing(*param* : [WindowingParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer le fenêtrage

compute_fit(*name*, *fitdlfunc*)
Calculer la courbe de régression

compute_polyfit(*param* : [PolynomialFitParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer la courbe de régression polynomiale

compute_multigaussianfit() → *None*
Calculer la courbe de régression multi-Gaussienne

compute_fwhm(*param* : *FWHMParam* | *None* = *None*) → dict[str, *ResultShape*]
 Calculer la LMH

compute_fw1e2() → dict[str, *ResultShape*]
 Calculer la largeur à $1/e^2$

compute_stats() → dict[str, *ResultProperties*]
 Calculer les statistiques des données

compute_histogram(*param* : *HistogramParam* | *None* = *None*) → dict[str, *ResultShape*]
 Calcule l'intégrale

compute_contrast() → dict[str, *ResultProperties*]
 Compute contrast

compute_x_at_minmax() → dict[str, *ResultProperties*]
 Compute x at min/max

compute_sampling_rate_period() → dict[str, *ResultProperties*]
 Compute sampling rate and period (mean and std)

compute_bandwidth_3db() → *None*
 Compute bandwidth

compute_dynamic_parameters(*param* : *DynamicParam* | *None* = *None*) → dict[str, *ResultProperties*]
 Compute Dynamic Parameters (ENOB, SINAD, THD, SFDR, SNR)

Processeur d'image

Lorsque vous travaillez avec des images, les méthodes de `cdl.core.gui.processor.image.ImageProcessor` peuvent être accédées.

class `cdl.core.gui.processor.image.ImageProcessor`(*panel* : *SignalPanel* | *ImagePanel*, *plotwidget* : *PlotWidget*)

Objet de traitement d'image : opérations, traitement, calcul

compute_normalize(*param* : *NormalizeParam* | *None* = *None*) → *None*
 Normaliser les données

compute_sum() → *None*
 Calculer la somme

compute_addition_constant(*param* : *ConstantOperationParam* | *None* = *None*) → *None*
 Calculer la somme avec une constante

compute_average() → *None*
 Calculer la moyenne

compute_product() → *None*
 Calculer le produit

compute_product_constant(*param* : *ConstantOperationParam* | *None* = *None*) → *None*
 Calculer le produit avec une constante

compute_logp1(*param* : *LogP1Param* | *None* = *None*) → *None*
 Calculer le logarithme en base 10

compute_rotate(*param* : RotateParam | None = None) → None
Rotation arbitraire des données

compute_rotate90() → None
Rotation des données de 90°

compute_rotate270() → None
Rotation des données de 270°

compute_fliph() → None
Retournement horizontal des données

compute_flipv() → None
Retournement vertical des données

distribute_on_grid(*param* : GridParam | None = None) → None
Distribuer les images sur une grille

reset_positions() → None
Réinitialiser les positions des images

compute_resize(*param* : ResizeParam | None = None) → None
Redimensionner l'image

compute_binning(*param* : BinningParam | None = None) → None
Binning de l'image

compute_roi_extraction(*param* : ROIDataParam | None = None) → None
Extraire une région d'intérêt (ROI) des données

compute_line_profile(*param* : LineProfileParam | None = None) → None
Compute profile along a vertical or horizontal line

compute_segment_profile(*param* : SegmentProfileParam | None = None) → None
Compute profile along a segment

compute_average_profile(*param* : AverageProfileParam | None = None) → None
Calculer le profil moyen

compute_radial_profile(*param* : RadialProfileParam | None = None) → None
Calculer le profil radial

compute_histogram(*param* : HistogramParam | None = None) → None
Calcule l'intégrale

compute_swap_axes() → None
Permuter les axes des données

compute_abs() → None
Calculer la valeur absolue

compute_re() → None
Calculer la partie réelle

compute_im() → None
Calculer la partie imaginaire

compute_astype(*param* : DataTypeIParam | None = None) → None
Convertir le type de données

compute_log10() → None
Calculer Log10

compute_exp() → None
Calculer Log10

compute_difference(obj2 : ImageObj | None = None) → None
Calculer la différence entre deux images

compute_difference_constant(param : ConstantOperationParam | None = None) → None
Calculer la différence avec une constante

compute_quadratic_difference(obj2 : ImageObj | None = None) → None
Calculer la différence quadratique entre deux images

compute_division(obj2 : ImageObj | None = None) → None
Calculer la division entre deux images

compute_division_constant(param : ConstantOperationParam | None = None) → None
Calculer la division par une constante

compute_flatfield(obj2 : ImageObj | None = None, param : FlatFieldParam | None = None) → None
Calculer la correction de champ plat

compute_calibration(param : ZCalibrateParam | None = None) → None
Calculer l'étalonnage linéaire des données

compute_clip(param : ClipParam | None = None) → None
Calculer le seuillage maximum des données

compute_offset_correction(param : ROI2DParam | None = None) → None
Compute offset correction

compute_gaussian_filter(param : GaussianParam | None = None) → None
Calculer le filtre gaussien

compute_moving_average(param : MovingAverageParam | None = None) → None
Calculer la moyenne mobile

compute_moving_median(param : MovingMedianParam | None = None) → None
Calculer la médiane mobile

compute_wiener() → None
Calculer le filtre de Wiener

compute_fft(param : FFTParam | None = None) → None
Calculer la FFT

compute_ifft(param : FFTParam | None = None) → None
Calculer l'iFFT

compute_magnitude_spectrum(param : SpectrumParam | None = None) → None
Compute magnitude spectrum

compute_phase_spectrum() → None
Compute phase spectrum

compute_psd(param : SpectrumParam | None = None) → None
Compute Power Spectral Density (PSD)

compute_butterworth(*param* : [ButterworthParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer le filtre de Butterworth

compute_threshold(*param* : [ThresholdParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute parametric threshold

compute_threshold_isodata() → *None*
Compute threshold using Isodata algorithm

compute_threshold_li() → *None*
Compute threshold using Li algorithm

compute_threshold_mean() → *None*
Compute threshold using Mean algorithm

compute_threshold_minimum() → *None*
Compute threshold using Minimum algorithm

compute_threshold_otsu() → *None*
Compute threshold using Otsu algorithm

compute_threshold_triangle() → *None*
Compute threshold using Triangle algorithm

compute_threshold_yen() → *None*
Compute threshold using Yen algorithm

compute_all_threshold() → *None*
Compute all threshold algorithms

compute_adjust_gamma(*param* : [AdjustGammaParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer la correction gamma

compute_adjust_log(*param* : [AdjustLogParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer la correction logarithmique

compute_adjust_sigmoid(*param* : [AdjustSigmoidParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer la correction sigmoïde

compute_rescale_intensity(*param* : [RescaleIntensityParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Réécherlonner les niveaux d'intensité de l'image

compute_equalize_hist(*param* : [EqualizeHistParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Égalisation d'histogramme

compute_equalize_adapthist(*param* : [EqualizeAdaptHistParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Égalisation d'histogramme adaptative

compute_denoise_tv(*param* : [DenoiseTVParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer le débruitage par variation totale

compute_denoise_bilateral(*param* : [DenoiseBilateralParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer le débruitage par filtre bilatéral

compute_denoise_wavelet(*param* : [DenoiseWaveletParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Calculer le débruitage par ondelettes

compute_denoise_tophat(*param* : [MorphologyParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Débruitage par White Top-Hat

compute_all_denoise(*params* : *list* | *None* = *None*) → *None*
 Calculer tous les filtres de débruitage

compute_white_tophat(*param* : *MorphologyParam* | *None* = *None*) → *None*
 Calculer le White Top-Hat

compute_black_tophat(*param* : *MorphologyParam* | *None* = *None*) → *None*
 Calculer le Black Top-Hat

compute_erosion(*param* : *MorphologyParam* | *None* = *None*) → *None*
 Calculer l'érosion

compute_dilation(*param* : *MorphologyParam* | *None* = *None*) → *None*
 Calculer la dilatation

compute_opening(*param* : *MorphologyParam* | *None* = *None*) → *None*
 Calculer l'ouverture morphologique

compute_closing(*param* : *MorphologyParam* | *None* = *None*) → *None*
 Calculer la fermeture morphologique

compute_all_morphology(*param* : *MorphologyParam* | *None* = *None*) → *None*
 Calculer tous les filtres de morphologie

compute_canny(*param* : *CannyParam* | *None* = *None*) → *None*
 Calculer le filtre de Canny

compute_roberts() → *None*
 Calculer le filtre de Roberts

compute_prewitt() → *None*
 Calculer le filtre de Prewitt

compute_prewitt_h() → *None*
 Calculer le filtre de Prewitt (horizontal)

compute_prewitt_v() → *None*
 Calculer le filtre de Prewitt (vertical)

compute_sobel() → *None*
 Calculer le filtre de Sobel

compute_sobel_h() → *None*
 Calculer le filtre de Sobel (horizontal)

compute_sobel_v() → *None*
 Calculer le filtre de Sobel (vertical)

compute_scharr() → *None*
 Calculer le filtre de Scharr

compute_scharr_h() → *None*
 Calculer le filtre de Scharr (horizontal)

compute_scharr_v() → *None*
 Calculer le filtre de Scharr (vertical)

compute_farid() → *None*
 Calculer le filtre de Farid

compute_farid_h() → *None*
Calculer le filtre de Farid (horizontal)

compute_farid_v() → *None*
Calculer le filtre de Farid (vertical)

compute_laplace() → *None*
Calculer le filtre de Laplace

compute_all_edges() → *None*
Calculer tous les contours

compute_stats() → *dict[str, ResultProperties]*
Calculer les statistiques des données

compute_centroid() → *dict[str, ResultShape]*
Calculer le centre de gravité de l'image

compute_enclosing_circle() → *dict[str, ResultShape]*
Calculer le cercle d'encadrement minimum

compute_peak_detection(*param* : *Peak2DDetectionParam* | *None* = *None*) → *dict[str, ResultShape]*
Calculer la détection de pics 2D

compute_contour_shape(*param* : *ContourShapeParam* | *None* = *None*) → *dict[str, ResultShape]*
Calculer l'ajustement de la forme du contour

compute_hough_circle_peaks(*param* : *HoughCircleParam* | *None* = *None*) → *dict[str, ResultShape]*
Calculer la détection de pics basée sur une transformée de Hough circulaire

compute_blob_dog(*param* : *BlobDOGParam* | *None* = *None*) → *dict[str, ResultShape]*
Calculer la détection de taches en utilisant la méthode de différence de Gaussienne

compute_blob_doh(*param* : *BlobDOHParam* | *None* = *None*) → *dict[str, ResultShape]*
Calculer la détection de taches en utilisant la méthode du déterminant de Hessian

compute_blob_log(*param* : *BlobLOGParam* | *None* = *None*) → *dict[str, ResultShape]*
Calculer la détection de taches en utilisant la méthode du Laplacien de Gaussienne

compute_blob_opencv(*param* : *BlobOpenCVParam* | *None* = *None*) → *dict[str, ResultShape]*
Calculer la détection de taches en utilisant OpenCV

2.1.6 Modèle de données interne

Dans son modèle de données interne, DataLab stocke les données à l'aide de deux classes principales :

- *cdl.obj.SignalObj*, qui représente un objet signal, et
- *cdl.obj.ImageObj*, qui représente un objet image.

Ces classes sont définies dans le paquet *cdl.core.model* mais sont exposées publiquement dans le paquet *cdl.obj*.

Par ailleurs, DataLab utilise de nombreux jeux de données différents (basés sur la classe *DataSet* de *guidata*) pour stocker les paramètres des calculs. Ces jeux de données sont définis dans différents modules mais sont exposés publiquement dans le paquet *cdl.param*.

Voir aussi :

La section [API](#) pour plus d'informations sur l'API publique.

2.1.7 Plugins

DataLab est une application modulaire. Il est possible d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à DataLab en écrivant des plugins. Un plugin est un module Python qui est chargé au démarrage par DataLab. Un plugin peut ajouter de nouvelles fonctionnalités à DataLab, ou modifier des fonctionnalités existantes.

Le système de plugins prend actuellement en charge les fonctionnalités suivantes :

- Fonctionnalités de traitement : ajouter de nouvelles tâches de traitement au système de traitement DataLab, y compris des interfaces graphiques spécifiques.
- Entrée/sortie : ajouter de nouveaux formats de fichiers au système d'entrée/sortie de DataLab.
- Fonctionnalités HDF5 : ajouter de nouveaux formats de fichiers HDF5 au système d'entrée/sortie HDF5 de DataLab.

Qu'est-ce qu'un plugin ?

Un plugin est un module Python qui est chargé au démarrage par DataLab. Un plugin peut ajouter de nouvelles fonctionnalités à DataLab, ou modifier des fonctionnalités existantes.

Un plugin est un module Python qui contient une classe dérivée de la classe `cdl.plugins.PluginBase`. Le nom de la classe n'est pas important, tant qu'elle est dérivée de `cdl.plugins.PluginBase` et qu'elle dispose d'un attribut `PLUGIN_INFO` qui est une instance de la classe `cdl.plugins.PluginInfo`. L'attribut `PLUGIN_INFO` est utilisé par DataLab pour récupérer des informations sur le plugin.

Où est positionné un plugin ?

Etant donné que les plugins sont des modules Python, ils peuvent être placés n'importe où dans le chemin Python de l'installation de DataLab.

Des emplacements supplémentaires spéciaux sont disponibles pour les plugins :

- Le répertoire *plugins* dans le dossier de configuration de l'utilisateur (par exemple `C:\Users\JohnDoe\DataLab\plugins` sur Windows ou `~/.DataLab/plugins` sur Linux).
- Le répertoire *plugins* dans le même dossier que l'exécutable *DataLab* en cas d'installation autonome.
- Le répertoire *plugins* dans le package *cdl* en cas de plugins internes uniquement (c'est-à-dire qu'il n'est pas recommandé d'y placer vos propres plugins).

Exemple : plugin de traitement

Voici un exemple simple d'un plugin qui ajoute une nouvelle fonctionnalité à DataLab.

```
# Copyright (c) DataLab Platform Developers, BSD 3-Clause license, see LICENSE file.

"""
Test Data Plugin for DataLab
-----

This plugin is an example of DataLab plugin. It provides test data samples
and some actions to test DataLab functionalities.
"""

import cdl.obj as dlo
import cdl.tests.data as test_data
from cdl.computation import image as cpima
from cdl.computation import signal as cpsig
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

from cdl.config import _
from cdl.plugins import PluginBase, PluginInfo

# -----
# All computation functions must be defined as global functions, otherwise
# they cannot be pickled and sent to the worker process
# -----

def add_noise_to_signal(
    src: dlo.SignalObj, p: test_data.GaussianNoiseParam
) -> dlo.SignalObj:
    """Add gaussian noise to signal"""
    dst = cpsig.dst_11(src, "add_gaussian_noise", f"mu={p.mu},sigma={p.sigma}")
    test_data.add_gaussian_noise_to_signal(dst, p)
    return dst

def add_noise_to_image(src: dlo.ImageObj, p: dlo.NormalRandomParam) -> dlo.ImageObj:
    """Add gaussian noise to image"""
    dst = cpima.dst_11(src, "add_gaussian_noise", f"mu={p.mu},sigma={p.sigma}")
    test_data.add_gaussian_noise_to_image(dst, p)
    return dst

class PluginTestData(PluginBase):
    """DataLab Test Data Plugin"""

    PLUGIN_INFO = PluginInfo(
        name=_("Test data"),
        version="1.0.0",
        description=_("Testing DataLab functionalities"),
    )

    # Signal processing features -----
    def add_noise_to_signal(self) -> None:
        """Add noise to signal"""
        self.signalpanel.processor.compute_11(
            add_noise_to_signal,
            paramclass=test_data.GaussianNoiseParam,
            title=_("Add noise"),
        )

    def create_paracetamol_signal(self) -> None:
        """Create paracetamol signal"""
        obj = test_data.create_paracetamol_signal()
        self.proxy.add_object(obj)

    def create_noisy_signal(self) -> None:
        """Create noisy signal"""
        obj = self.signalpanel.new_object(add_to_panel=False)
        if obj is not None:

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

        noiseparam = test_data.GaussianNoiseParam(_("Noise"))
        self.signalpanel.processor.update_param_defaults(noiseparam)
        if noiseparam.edit(self.signalpanel):
            test_data.add_gaussian_noise_to_signal(obj, noiseparam)
            self.proxy.add_object(obj)

# Image processing features -----
def add_noise_to_image(self) -> None:
    """Add noise to image"""
    self.imagepanel.processor.compute_11(
        add_noise_to_image,
        paramclass=dlo.NormalRandomParam,
        title=_("Add noise"),
    )

def create_peak2d_image(self) -> None:
    """Create 2D peak image"""
    obj = self.imagepanel.new_object(add_to_panel=False)
    if obj is not None:
        param = test_data.PeakDataParam.create(size=max(obj.data.shape))
        self.imagepanel.processor.update_param_defaults(param)
        if param.edit(self.imagepanel):
            obj.data = test_data.get_peak2d_data(param)
            self.proxy.add_object(obj)

def create_sincos_image(self) -> None:
    """Create 2D sin cos image"""
    newparam = self.edit_new_image_parameters(hide_image_type=True)
    if newparam is not None:
        obj = test_data.create_sincos_image(newparam)
        self.proxy.add_object(obj)

def create_noisygauss_image(self) -> None:
    """Create 2D noisy gauss image"""
    newparam = self.edit_new_image_parameters(hide_image_type=True)
    if newparam is not None:
        obj = test_data.create_noisygauss_image(newparam, add_annotations=False)
        self.proxy.add_object(obj)

def create_multigauss_image(self) -> None:
    """Create 2D multi gauss image"""
    newparam = self.edit_new_image_parameters(hide_image_type=True)
    if newparam is not None:
        obj = test_data.create_multigauss_image(newparam)
        self.proxy.add_object(obj)

def create_2dstep_image(self) -> None:
    """Create 2D step image"""
    newparam = self.edit_new_image_parameters(hide_image_type=True)
    if newparam is not None:
        obj = test_data.create_2dstep_image(newparam)
        self.proxy.add_object(obj)

```

(suite sur la page suivante)

```

def create_ring_image(self) -> None:
    """Create 2D ring image"""
    param = test_data.RingParam(_("Ring"))
    if param.edit(self.imagepanel):
        obj = test_data.create_ring_image(param)
        self.proxy.add_object(obj)

def create_annotated_image(self) -> None:
    """Create annotated image"""
    obj = test_data.create_annotated_image()
    self.proxy.add_object(obj)

# Plugin menu entries -----
def create_actions(self) -> None:
    """Create actions"""
    # Signal Panel -----
    sah = self.signalpanel.acthandler
    with sah.new_menu(_("Test data")):
        sah.new_action(_("Add noise to signal"), triggered=self.add_noise_to_signal)
        sah.new_action(
            _("Load spectrum of paracetamol"),
            triggered=self.create_paracetamol_signal,
            select_condition="always",
            separator=True,
        )
        sah.new_action(
            _("Create noisy signal"),
            triggered=self.create_noisy_signal,
            select_condition="always",
        )
    # Image Panel -----
    iah = self.imagepanel.acthandler
    with iah.new_menu(_("Test data")):
        iah.new_action(_("Add noise to image"), triggered=self.add_noise_to_image)
        # with iah.new_menu(_("Data samples")):
        iah.new_action(
            _("Create image with peaks"),
            triggered=self.create_peak2d_image,
            select_condition="always",
            separator=True,
        )
        iah.new_action(
            _("Create 2D sin cos image"),
            triggered=self.create_sincos_image,
            select_condition="always",
        )
        iah.new_action(
            _("Create 2D noisy gauss image"),
            triggered=self.create_noisygauss_image,
            select_condition="always",
        )

```

(suite de la page précédente)

```

iah.new_action(
    _("Create 2D multi gauss image"),
    triggered=self.create_multigauss_image,
    select_condition="always",
)
iah.new_action(
    _("Create annotated image"),
    triggered=self.create_annotated_image,
    select_condition="always",
)
iah.new_action(
    _("Create 2D step image"),
    triggered=self.create_2dstep_image,
    select_condition="always",
)
iah.new_action(
    _("Create ring image"),
    triggered=self.create_ring_image,
    select_condition="always",
)

```

Exemple : plugin d'entrée/sortie

Voici un exemple simple d'un plugin qui ajoute de nouveaux formats de fichiers à DataLab.

```

# Copyright (c) DataLab Platform Developers, BSD 3-Clause license, see LICENSE file.

"""
Image file formats Plugin for DataLab
-----

This plugin is an example of DataLab plugin.
It provides image file formats from cameras, scanners, and other acquisition devices.
"""

import struct

import numpy as np

from cdl.core.io.base import FormatInfo
from cdl.core.io.image.base import ImageFormatBase

# =====
# Thales Pixium FXD file format
# =====

class FXDFile:
    """Class implementing Thales Pixium FXD Image file reading feature

    Args:

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

    fname (str): path to FXD file
    debug (bool): debug mode
    """

HEADER = "<llllllffl"

def __init__(self, fname: str = None, debug: bool = False) -> None:
    self.__debug = debug
    self.file_format = None # long
    self.nbcols = None # long
    self.nbrows = None # long
    self.nbframes = None # long
    self.pixeltype = None # long
    self.quantlevels = None # long
    self.maxlevel = None # float
    self.minlevel = None # float
    self.comment_length = None # long
    self.fname = None
    self.data = None
    if fname is not None:
        self.load(fname)

def __repr__(self) -> str:
    """Return a string representation of the object"""
    info = (
        ("Image width", f"{self.nbcols:d}"),
        ("Image Height", f"{self.nbrows:d}"),
        ("Frame number", f"{self.nbframes:d}"),
        ("File format", f"{self.file_format:d}"),
        ("Pixel type", f"{self.pixeltype:d}"),
        ("Quantlevels", f"{self.quantlevels:d}"),
        ("Min. level", f"{self.minlevel:f}"),
        ("Max. level", f"{self.maxlevel:f}"),
        ("Comment length", f"{self.comment_length:d}"),
    )
    desc_len = max(len(d) for d in list(zip(*info))[0]) + 3
    res = ""
    for description, value in info:
        res += ("{: " + str(desc_len) + "}}{}\n").format(description + ": ", value)

    res = object.__repr__(self) + "\n" + res
    return res

def load(self, fname: str) -> None:
    """Load header and image pixel data

    Args:
        fname (str): path to FXD file
    """
    with open(fname, "rb") as data_file:
        header_s = struct.Struct(self.HEADER)
        record = data_file.read(9 * 4)

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

unpacked_rec = header_s.unpack(record)
(
    self.file_format,
    self.nbcolls,
    self.nbrows,
    self.nbframes,
    self.pixeltype,
    self.quantlevels,
    self.maxlevel,
    self.minlevel,
    self.comment_length,
) = unpacked_rec
if self.__debug:
    print(unpacked_rec)
    print(self)
data_file.seek(128 + self.comment_length)
if self.pixeltype == 0:
    size, dtype = 4, np.float32
elif self.pixeltype == 1:
    size, dtype = 2, np.uint16
elif self.pixeltype == 2:
    size, dtype = 1, np.uint8
else:
    raise NotImplementedError(f"Unsupported pixel type: {self.pixeltype}")
block = data_file.read(self.nbrows * self.nbcolls * size)
data = np.frombuffer(block, dtype=dtype)
self.data = data.reshape(self.nbrows, self.nbcolls)

```

```

class FXDImageFormat(ImageFormatBase):
    """Object representing Thales Pixium (FXD) image file type"""

    FORMAT_INFO = FormatInfo(
        name="Thales Pixium",
        extensions="*.fxd",
        readable=True,
        writeable=False,
    )

    @staticmethod
    def read_data(filename: str) -> np.ndarray:
        """Read data and return it

        Args:
            filename (str): path to FXD file

        Returns:
            np.ndarray: image data
        """
        fxd_file = FXDFile(filename)
        return fxd_file.data

```

(suite sur la page suivante)

```

# =====
# Dürr NDT XYZ file format
# =====

class XYZImageFormat(ImageFormatBase):
    """Object representing Dürr NDT XYZ image file type"""

    FORMAT_INFO = FormatInfo(
        name="Dürr NDT",
        extensions="*.xyz",
        readable=True,
        writeable=True,
    )

    @staticmethod
    def read_data(filename: str) -> np.ndarray:
        """Read data and return it

        Args:
            filename (str): path to XYZ file

        Returns:
            np.ndarray: image data
        """
        with open(filename, "rb") as fdesc:
            cols = int(np.fromfile(fdesc, dtype=np.uint16, count=1)[0])
            rows = int(np.fromfile(fdesc, dtype=np.uint16, count=1)[0])
            arr = np.fromfile(fdesc, dtype=np.uint16, count=cols * rows)
            arr = arr.reshape((rows, cols))
        return np.fliplr(arr)

    @staticmethod
    def write_data(filename: str, data: np.ndarray) -> None:
        """Write data to file

        Args:
            filename: File name
            data: Image array data
        """
        data = np.fliplr(data)
        with open(filename, "wb") as fdesc:
            fdesc.write(np.array(data.shape[1], dtype=np.uint16).tobytes())
            fdesc.write(np.array(data.shape[0], dtype=np.uint16).tobytes())
            fdesc.write(data.tobytes())

```

Autres exemples

D'autres exemples de plugins peuvent être trouvés dans le répertoire *plugins/examples* du code source de DataLab (explorez [ici sur GitHub](#)).

API publique

Système de plugins de DataLab

Le système de plugins de DataLab fournit un moyen d'étendre l'application avec de nouvelles fonctionnalités.

Les plugins sont des modules Python qui reposent sur deux classes :

- *PluginInfo*, qui stocke des informations sur le plugin
- *PluginBase*, qui est la classe de base pour tous les plugins

Les plugins peuvent également étendre les fonctionnalités d'entrée/sortie de DataLab en fournissant de nouveaux formats d'image ou de signal. Pour ce faire, ils doivent fournir une sous-classe de *ImageFormatBase* ou *SignalFormatBase*, dans laquelle les informations de format sont définies à l'aide de la classe *FormatInfo*.

class `cdl.plugins.PluginRegistry(name, bases, attrs)`

Métaclasse pour l'enregistrement des plugins

classmethod `get_plugin_classes()` → `list[type[PluginBase]]`

Retourne les classes de plugins

classmethod `get_plugins()` → `list[PluginBase]`

Retourne les instances de plugins

classmethod `get_plugin(name_or_class : str | type[PluginBase])` → `PluginBase | None`

Retourne l'instance de plugin

classmethod `register_plugin(plugin : PluginBase)`

Enregistrer le plugin

classmethod `unregister_plugin(plugin : PluginBase)`

Désenregistrer le plugin

classmethod `get_plugin_infos(html : bool = True)` → `str`

Retourne les informations sur les plugins (noms, versions, descriptions) au format html

Paramètres

html – retourner du texte formaté en html (par défaut : True)

class `cdl.plugins.PluginInfo(name : str = None, version : str = '0.0.0', description : str = "", icon : str = None)`

Informations sur le plugin

class `cdl.plugins.PluginBaseMeta(name, bases, namespace, /, **kwargs)`

Métaclasse mixte pour éviter les conflits

class `cdl.plugins.PluginBase`

Classe de base du plugin

property `signalpanel`: `SignalPanel`

Retourne le panneau de signal

property `imagepanel`: `ImagePanel`

Retourne le panneau d'image

show_warning(*message* : *str*)

Afficher un message d'avertissement

show_error(*message* : *str*)

Afficher un message d'erreur

show_info(*message* : *str*)

Afficher un message d'information

ask_yesno(*message* : *str*, *title* : *str* | *None* = *None*, *cancelable* : *bool* = *False*) → *bool*

Poser une question oui/non

edit_new_signal_parameters(*title* : *str* | *None* = *None*, *size* : *int* | *None* = *None*, *hide_signal_type* : *bool* = *True*) → *NewSignalParam*

Créer et éditer un nouveau jeu de paramètres de signal

Paramètres

- **title** – titre du nouveau signal
- **size** – taille du nouveau signal (par défaut : *None*, obtenue à partir du signal actuel)
- **hide_signal_type** – masquer le paramètre de type de signal (par défaut : *True*)

Renvoie

Nouveau jeu de paramètres de signal (ou *None* si annulé)

edit_new_image_parameters(*title* : *str* | *None* = *None*, *shape* : *tuple*[*int*, *int*] | *None* = *None*, *hide_image_type* : *bool* = *True*, *hide_image_dtype* : *bool* = *False*) → *NewImageParam* | *None*

Créer et éditer un nouveau jeu de paramètres d'image

Paramètres

- **title** – titre de la nouvelle image
- **shape** – dimensions de la nouvelle image (par défaut : *None*, obtenues à partir de l'image actuelle)
- **hide_image_type** – masquer le paramètre de type d'image (par défaut : *True*)
- **hide_image_dtype** – masquer le paramètre de type de données d'image (par défaut : *False*)

Renvoie

Nouveau jeu de paramètres d'image (ou *None* si annulé)

is_registered()

Retourne *True* si le plugin est enregistré

register(*main* : *main.CDLMainWindow*) → *None*

Enregistrer le plugin

unregister()

Désenregistrer le plugin

register_hooks()

Enregistrer les hooks du plugin

unregister_hooks()

Désenregistrer les hooks du plugin

abstract create_actions()

Créer des actions

cdl.plugins.discover_plugins() → *list*[*type*[*PluginBase*]]

Découvrir les plugins en utilisant la convention de nommage

Renvoie

Liste des plugins découverts (en tant que classes)

`cdl.plugins.get_available_plugins()` → `list[PluginBase]`

Instancier et obtenir les plugins disponibles

Renvoie

Liste des plugins disponibles (en tant qu'instances)

2.1.8 Journaux de bord

Malgré des efforts considérables en matière de tests (tests unitaires, couverture de tests, etc.), DataLab peut s'arrêter inopinément ou se comporter de façon inattendue.

Pour traiter ce type de situation, DataLab fournit deux types de journaux de bord (localisés dans votre répertoire utilisateur) :

- « Traceback log », pour les exceptions Python
- « Faulthandler log », pour les erreurs système (p.ex. crash lié à Qt)

Note : The log viewer is accessible from the « ? » menu in the main window.




FIG. 6 – Journaux de bord DataLab (voir le menu « ? »)

Lorsque DataLab s'arrête brutalement en raison d'une erreur système ou si une exception Python est levée durant son exécution, ces journaux de bord sont mis à jour en conséquence. DataLab notifie même l'utilisateur de la disponibilité de nouvelles informations dans les journaux de bord, lors du prochain démarrage de l'application. Ceci est une invitation à soumettre un rapport d'anomalie.

Signaler un comportement inattendu ou tout autre type d'anomalie sur la page [GitHub Issues](#) sera grandement apprécié, d'autant plus si vous prenez soin de joindre le contenu des journaux de bord (ainsi que des informations sur votre configuration, cf. *Installation et configuration*).

2.1.9 Installation et configuration

En raison des multiples façons d'installer DataLab sur votre machine, comprendre l'origine d'un dysfonctionnement de l'application sans information sur votre configuration peut s'avérer très difficile.

C'est pourquoi DataLab fournit la boîte de dialogue « Installation et configuration » qui rassemble toutes les informations sur votre installation et votre configuration utilisateur.

Note : The installation and configuration viewer is accessible from the « ? » menu in the main window.




FIG. 7 – Installation et configuration (voir menu « ? »)

Signaler un comportement inattendu ou tout autre type d'anomalie sur la page [GitHub Issues](#) sera grandement apprécié, d'autant plus si vous prenez soin de joindre les informations ci-dessus (ainsi que les journaux d'historique, cf. *Journaux de bord*).

2.1.10 Préférences

2.1.11 Ligne de commande

Exécuter DataLab

Pour exécuter DataLab depuis la ligne de commande, taper la commande suivante :

```
$ cdl
```

Pour afficher l'aide de l'utilisation en ligne de commande, taper simplement :




FIG. 8 – Capture d'écran de la boîte de dialogue « Préférences ».

```
$ cdl --help
usage: app.py [-h] [-b path] [-v] [--unattended] [--screenshot] [--delay DELAY] [--
  ↪xmlrpcport PORT]
               [--verbose {quiet,minimal,normal}]
               [h5]

Run DataLab

positional arguments:
h5                      HDF5 file names (separated by ';'), optionally with dataset name.
  ↪(separated by ',')

options:
-h, --help              show this help message and exit
-b path, --h5browser path
                        path to open with HDF5 browser
-v, --version           show DataLab version
--reset                reset DataLab configuration
--unattended           non-interactive mode
--accept_dialogs       accept dialogs in unattended mode
--screenshot           automatic screenshots
--delay DELAY          delay (ms) before quitting application in unattended mode
--xmlrpcport XMLRPCPORT
                        XML-RPC port number
--verbose {quiet,normal,debug}
                        verbosity level: for debugging/testing purpose
```

Ouvrir un fichier HDF5 au démarrage

Pour ouvrir des fichiers HDF5, en important éventuellement un dataset précis du fichier HDF5, utiliser l'une des commandes suivantes :

```
$ cdl /path/to/file1.h5
$ cdl /path/to/file1.h5,/path/to/dataset1
$ cdl /path/to/file1.h5,/path/to/dataset1;/path/to/file2.h5,/path/to/dataset2
```

Ouvrir l'explorateur de fichiers HDF5 au démarrage

Pour ouvrir l'explorateur de fichiers HDF5 au démarrage, utiliser l'une des commandes suivantes :

```
$ cdl -b /path/to/file1.h5
$ cdl --h5browser /path/to/file1.h5
```

Mode démonstration de DataLab

Pour exécuter le mode de démonstration de DataLab, taper la commande suivante :

```
$ cdl-demo
```

Exécuter les tests de validation

Note : Les tests de validation sont directement inclus dans les tests unitaires individuels et sont disséminés dans tout le code. Les fonctions de test incluant des tests de validation sont marquées avec le décorateur `@pytest.mark.validation`.

Pour exécuter les tests de validation de DataLab, taper la commande suivante :

```
$ pytest -m validation
```

Voir aussi :

Voir la section [Validation](#) pour plus d'informations sur la stratégie de validation de DataLab.

Exécuter l'ensemble des tests


Pour exécuter l'ensemble des tests unitaires de DataLab, taper la commande suivante :

```
$ pytest
```

Exécuter les tests interactifs

Pour exécuter les tests interactifs de DataLab, taper la commande suivante :

```
$ cdl-tests
```



2.2 Traitement du signal

Cette section décrit les fonctionnalités spécifiques au panneau de traitement du signal. Le panneau de traitement du signal est le panneau par défaut lorsque DataLab est démarré.




FIG. 9 – Fenêtre principale de DataLab : vue du traitement du signal

2.2.1 Créer, ouvrir et enregistrer des signaux

Cette section décrit comment créer, ouvrir et enregistrer des signaux (et des espaces de travail).

Lorsque le « Panneau Signal » est sélectionné, les menus et barres d'outils sont mis à jour pour fournir les actions liées aux signaux.

Le menu « Fichier » vous permet de :

- Créer, ouvrir, enregistrer et fermer des signaux (voir ci-dessous).
- Sauvegarder et restaurer l'espace de travail actuel ou parcourir les fichiers HDF5 (voir [Espace de travail](#)).
- Modifier les préférences de DataLab (voir [Préférences](#)).




FIG. 10 – Capture d'écran du menu « Fichier ».

Nouveau signal

Crée un nouveau signal depuis différents modèles :

Modèle	Equation
Zéros	$y[i] = 0$
Gaussienne	$y = y_0 + \frac{A}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x - x_0}{\sigma}\right)^2\right)$
Lorentzienne	$y = y_0 + \frac{A}{\sigma \cdot \pi} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{x - x_0}{\sigma}\right)^2}$
Voigt	$y = y_0 + A \cdot \frac{\text{Re}(\exp(-z^2)) \cdot \text{erfc}(-j \cdot z)}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma}$ avec $z = \frac{x - x_0 - j \cdot \sigma}{\sqrt{2} \cdot \sigma}$
Aléatoire (loi uniforme)	$y[i] \in [-0.5, 0.5]$
Aléatoire (loi normale)	$y[i] \sim \mathcal{N}(-0.5, 0.5)$
Sinus	$y = y_0 + A \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot x + \phi)$
Cosinus	$y = y_0 + A \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot x + \phi)$
Dents de scie	$y = y_0 + A \cdot \left(2 \left(fx + \frac{\phi}{2\pi} - \left\lfloor fx + \frac{\phi}{2\pi} + \frac{1}{2} \right\rfloor\right)\right)$
Triangle	$y = y_0 + A \cdot \text{sawtooth}(2\pi f x + \phi, \text{width} = 0.5)$
Carré	$y = y_0 + A \cdot \text{sgn}(\sin(2\pi f x + \phi))$
Sinus cardinal	$y = y_0 + A \cdot \text{sinc}(2\pi f x + \phi)$
Echelon	$y = y_0 + A \cdot \begin{cases} 1 & \text{if } x > x_0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$
Exponentielle	$y = y_0 + A \cdot \exp(B \cdot x)$
Impulsion	$y = y_0 + A \cdot \begin{cases} 1 & \text{if } x_0 < x < x_1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$
Polynomial	$y = y_0 + A_0 + A_1 \cdot x + A_2 \cdot x^2 + \dots + A_n \cdot x^n$
Expérimental	Saisie manuelle des valeurs X et Y

Ouvrir un signal

Crée un signal depuis l'un des types de fichiers pris en charge :

Type de fichier	Extensions
Fichiers texte	.txt, .csv
Tableaux NumPy	.npy
Fichiers MAT	.mat

Enregistrer un signal

Enregistre le signal sélectionné dans l'un des types de fichier pris en charge :

Type de fichier	Extensions
Fichiers texte	.csv

Importer un fichier texte

DataLab peut importer nativement des fichiers de signaux (par exemple CSV, NPY, etc.). Cependant, certains formats de fichiers texte spécifiques peuvent ne pas être pris en charge. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Importer un fichier texte », qui vous permet d'importer un fichier texte et de le convertir en signal.

Cette fonctionnalité est accessible depuis le menu « Fichier », sous l'option « Importer un fichier texte ».

Il ouvre un assistant d'importation qui vous guide tout au long du processus d'importation du fichier texte.

Etape 1 : Sélectionner la source

La première étape consiste à sélectionner la source du fichier texte. Vous pouvez soit sélectionner un fichier de votre ordinateur, soit le presse-papiers si vous avez copié le texte à partir d'une autre application.




FIG. 11 – Etape 1 : Sélectionner la source

Etape 2 : Aperçu et configuration de l'importation

La deuxième étape consiste à configurer l'importation et à prévisualiser le résultat. Vous pouvez configurer les options suivantes :

- **Délimiteur** : Le caractère utilisé pour séparer les valeurs dans le fichier texte.
- **Commentaires** : Le caractère utilisé pour indiquer que la ligne est un commentaire et doit être ignorée.
- **Lignes à sauter** : Le nombre de lignes à sauter au début du fichier.
- **Nombre maximum de lignes** : Le nombre maximum de lignes à importer. Si le fichier contient plus de lignes, elles seront ignorées.
- **Transposer** : Si coché, les lignes et les colonnes seront transposées.
- **Type de données** : Le type de données de destination des données importées.
- **La première colonne est X** : Si coché, la première colonne sera utilisée comme axe X.

Lorsque vous avez terminé de configurer l'importation, cliquez sur le bouton « Appliquer » pour voir le résultat.




FIG. 12 – Etape 2 : Configurer l'importation




FIG. 13 – Etape 2 : Prévisualiser le résultat

Etape 3 : Afficher la représentation graphique

La troisième étape montre une représentation graphique des données importées. Vous pouvez utiliser le bouton « Terminer » pour importer les données dans l'espace de travail de DataLab.




FIG. 14 – Etape 3 : Afficher la représentation graphique

2.2.2 Opérations sur les signaux

Cette section décrit les opérations qui peuvent être effectuées sur les signaux.

Voir aussi :

Traitement des signaux pour plus d'informations sur les fonctionnalités de traitement des signaux, ou *Calculs sur les signaux* pour des informations sur les fonctionnalités de calcul sur les signaux.

Lorsque le « Panneau Signal » est sélectionné, les menus et barres d'outils sont mis à jour pour fournir les actions liées aux signaux.

Le menu « Opérations » permet d'effectuer diverses opérations sur les signaux sélectionnés, telles que des opérations arithmétiques, la détection de pics, ou encore la convolution.




FIG. 15 – Capture d'écran du menu « Opérations ».

Opérations arithmétiques de base

Opération	Description
Somme	$y_M = \sum_{k=0}^{M-1} y_k$
Moyenne	$y_M = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} y_k$
Différence	$y_2 = y_1 - y_0$
Produit	$y_M = \prod_{k=0}^{M-1} y_k$
Division	$y_2 = \frac{y_1}{y_0}$

Opérations avec une constante

Crée un signal à partir d'une opération avec une constante sur chaque signal sélectionné :

Opération	Description
Addition	$y_k = y_{k-1} + c$
Soustraction	$y_k = y_{k-1} - c$
Multiplication	$y_k = y_{k-1} \times c$
Division	$y_k = \frac{y_{k-1}}{c}$

Parties réelle et imaginaire

Opération	Description
Valeur absolue	$y_k = y_{k-1} $
Partie réelle	$y_k = \Re(y_{k-1})$
Partie imaginaire	$y_k = \Im(y_{k-1})$

Conversion du type de données

L'action « Convertir le type de données » permet de convertir le type de données des signaux sélectionnés.

Note : La conversion du type de données utilise la fonction `numpy.ndarray.astype()` avec les paramètres par défaut (`casting="unsafe"`).

Fonctions mathématiques de base

Fonction	Description
Exponentielle	$y_k = \exp(y_{k-1})$
Logarithme (base 10)	$y_k = \log_{10}(y_{k-1})$
Puissance	$y_k = y_{k-1}^n$
Racine carrée	$y_k = \sqrt{y_{k-1}}$

Autres opérations mathématiques

Opération	Implémentation
Dérivée	Basé sur <code>numpy.gradient</code>
Intégrale	Basé sur <code>scipy.integrate.cumulative_trapezoid</code>
Convolution	Basé sur <code>scipy.signal.convolve</code>

2.2.3 Traitement des signaux

Cette section décrit les fonctionnalités de traitement de signal disponibles dans DataLab.

Voir aussi :

Opérations sur les signaux pour plus d'informations sur les opérations qui peuvent être effectuées sur les signaux, ou *Calculs sur les signaux* pour des informations sur les fonctionnalités de calcul sur les signaux.




FIG. 16 – Capture d'écran du menu « Traitement ».

Lorsque le « Panneau Signal » est sélectionné, les menus et barres d'outils sont mis à jour pour fournir les actions liées aux signaux.

Le menu « Traitement » permet d'effectuer divers traitements sur les signaux sélectionnés, tels que le lissage, la normalisation, ou encore l'interpolation.

Transformation des axes

Étalonnage linéaire

Crée un signal à partir de l'étalonnage linéaire (par rapport aux axes X et Y) de chaque signal sélectionné.

Paramètre	Étalonnage linéaire
Axe des X	$x_1 = a.x_0 + b$
Axe des Y	$y_1 = a.y_0 + b$

Permuter les axes X/Y

Crée un signal à partir des données inversées X/Y du signal sélectionné.

Inverser l'axe des X

Crée un signal à partir des données inversées de l'axe des X du signal sélectionné.

Ajustement des niveaux

Normaliser

Crée un signal à partir de la normalisation de chaque signal sélectionné par maximum, amplitude, somme, énergie ou RMS :

Paramètre	Normalisation
Maximum	$y_1 = \frac{y_0}{\max(y_0)}$
Amplitude	$y_1 = \frac{y'_0}{\max(y'_0)}$ avec $y'_0 = y_0 - \min(y_0)$
Aire	$y_1 = \frac{\sum_{n=0}^N y_0[n]}{y_0}$
Energie	$y_1 = \frac{\sqrt{\sum_{n=0}^N y_0[n] ^2}}{y_0}$
RMS	$y_1 = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^N y_0[n] ^2}}{y_0}$

Ecrêtage

Crée un signal à partir de l'écêtage de chaque signal sélectionné.

Soustraction d'offset

Crée un signal à partir de la soustraction d'offset de chaque signal sélectionné. Cette opération est réalisée en soustrayant la valeur moyenne d'une plage définie par l'utilisateur.

Réduction de bruit

Crée un signal à partir du débruitage de chaque signal sélectionné.

Les filtres suivants sont disponibles :

Filtre	Formule/implémentation
Filtre gaussien	<code>scipy.ndimage.gaussian_filter</code>
Moyenne mobile	<code>scipy.ndimage.uniform_filter</code>
Médiane mobile	<code>scipy.ndimage.median_filter</code>
Filtre de Wiener	<code>scipy.signal.wiener</code>

Analyse de Fourier

Crée un signal à partir de l'analyse de Fourier de chaque signal sélectionné.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Fonction	Description	Formule/implémentation
FFT	Transformée de Fourier rapide	<code>numpy.fft.fft</code>
FFT inverse	Transformée de Fourier rapide inverse	<code>numpy.fft.ifft</code>
Spectre d'amplitude	Optionnel : utiliser une échelle logarithmique (dB)	$y_1 = FFT(y_0) $ ou $20 \cdot \log_{10}(FFT(y_0))$ (dB)
Spectre de phase		$y_1 = \angle FFT(y_0)$
Densité spectrale de puissance (PSD)	Optionnel : utiliser une échelle logarithmique (dB). La PSD est estimée en utilisant la méthode de Welch (voir <code>scipy.signal.welch</code>)	$Y_k = PSD(y_k)$ ou $10 \cdot \log_{10}(PSD(y_k))$ (dB)

Note : La FFT et la FFT inverse sont effectuées en utilisant un décalage de fréquence si l'option est activée dans les paramètres de DataLab (voir [Préférences](#)).

Filtres fréquentiels

Crée un signal à partir de l'application d'un filtre fréquentiel à chaque signal sélectionné.

Les filtres suivants sont disponibles :

Filtre	Description
Low-pass	Filtre les hautes fréquences, au-dessus d'une fréquence de coupure
High-pass	Filtre les basses fréquences, en-dessous d'une fréquence de coupure
Band-pass	Filtre les fréquences en dehors d'une plage
Band-stop	Filtre les fréquences à l'intérieur d'une plage

Pour chaque filtre, les méthodes suivantes sont disponibles :

Méthode	Description
Bessel	Filtre de Bessel, utilisant la fonction scipy.signal.bessel
Butterworth	Filtre de Butterworth, utilisant la fonction scipy.signal.butter
Chebyshev I	Filtre de Chebyshev de type I, utilisant la fonction scipy.signal.cheby1
Chebyshev II	Filtre de Chebyshev de type II, utilisant la fonction scipy.signal.cheby2
Elliptic	Filtre elliptique, utilisant la fonction scipy.signal.ellip

Ajustement

Ouvre une boîte de dialogue permettant de réaliser des ajustements de courbe de manière interactive.

Modèle	Equation
Linéaire	$y = c_0 + c_1.x$
Polynomial	$y = c_0 + c_1.x + c_2.x^2 + \dots + c_n.x^n$
Gaussienne	$y = y_0 + \frac{A}{\sqrt{2\pi}.\sigma} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x - x_0}{\sigma}\right)^2\right)$
Lorentzienne	$y = y_0 + \frac{A}{\sigma.\pi} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{x - x_0}{\sigma}\right)^2}$
Voigt	$y = y_0 + A \cdot \frac{\operatorname{Re}(\exp(-z^2)) \cdot \operatorname{erfc}(-j.z)}{\sqrt{2\pi}.\sigma}$ avec $z = \frac{x - x_0 - j.\sigma}{\sqrt{2}.\sigma}$
Multi-gaussien	$y = y_0 + \sum_{i=0}^K \frac{A_i}{\sqrt{2\pi}.\sigma_i} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x - x_{0,i}}{\sigma_i}\right)^2\right)$
Exponentielle	$y = y_0 + A \cdot \exp(B.x)$
Sinusoidal	$y = y_0 + A \cdot \sin(2\pi.f.x + \phi)$
Fonction de distribution cumulative (CDF)	$y = y_0 + A \cdot \operatorname{erf}\left(\frac{x - x_0}{\sigma.\sqrt{2}}\right)$

Fenêtrage

Crée un signal à partir de l'application d'une fonction de fenêtrage à chaque signal sélectionné.

Les fonctions de fenêtrage suivantes sont disponibles :

Fonction de fenêtrage	Référence
Barthann	<code>scipy.signal.windows.barthann()</code>
Bartlett	<code>numpy.bartlett()</code>
Blackman	<code>scipy.signal.windows.blackman()</code>
Blackman-Harris	<code>scipy.signal.windows.blackmanharris()</code>
Bohman	<code>scipy.signal.windows.bohman()</code>
Boxcar	<code>scipy.signal.windows.boxcar()</code>
Cosinus	<code>scipy.signal.windows.cosine()</code>
Exponentielle	<code>scipy.signal.windows.exponential()</code>
Flat top	<code>scipy.signal.windows.flattop()</code>
Gaussienne	<code>scipy.signal.windows.gaussian()</code>
Hamming	<code>numpy.hamming()</code>
Hanning	<code>numpy.hanning()</code>
Kaiser	<code>scipy.signal.windows.kaiser()</code>
Lanczos	<code>scipy.signal.windows.lanczos()</code>
Nuttall	<code>scipy.signal.windows.nuttall()</code>
Parzen	<code>scipy.signal.windows.parzen()</code>
Rectangulaire	<code>numpy.ones()</code>
Taylor	<code>scipy.signal.windows.taylor()</code>
Tukey	<code>scipy.signal.windows.tukey()</code>

Elimination de tendance

Crée un signal à partir de l'élimination de tendance de chaque signal. Cette fonctionnalité est basée sur la fonction `scipy.signal.detrend` de SciPy.

Les paramètres suivants sont disponibles :

Paramètre	Description
Méthode	Méthode d'élimination de tendance : "linéaire" ou "constante". Voir la fonction <code>scipy.signal.detrend</code> de SciPy.

Interpolation

Crée un signal à partir de l'interpolation de chaque signal sélectionné, par rapport à l'axe X d'un second signal (qui peut être l'un des signaux sélectionnés).

Les méthodes d'interpolation suivantes sont disponibles :

Méthode	Description
Linéaire	Interpolation linéaire, utilisant la fonction <code>interp</code> de NumPy.
Spline	Interpolation par spline cubique, utilisant la fonction <code>scipy.interpolate.splev</code> de SciPy.
Quadratique	Interpolation quadratique, utilisant la fonction <code>polyval</code> de NumPy.
Cubique	Interpolation cubique, utilisant la classe <code>Akima1DInterpolator</code> de SciPy.
Barycentrique	Interpolation barycentrique, utilisant la classe <code>BarycentricInterpolator</code> de SciPy.
PCHIP	Interpolation par polynôme de Hermite cubique par morceaux (PCHIP), utilisant la classe <code>PchipInterpolator</code> de SciPy.

Rééchantillonnage

Crée un signal à partir du rééchantillonnage de chaque signal.

Les paramètres suivants sont disponibles :

Paramètre	Description
Méthode	Méthode d'interpolation (voir section précédente)
Valeur de remplissage	Valeur de remplissage pour l'interpolation (voir section précédente)
Xmin	Borne inférieure
Xmax	Borne supérieure
Mode	Mode de rééchantillonnage : pas ou nombre de points
Pas	Pas de rééchantillonnage
Nombre de points	Nombre de points de rééchantillonnage

Extraction de ROI

Crée un signal à partir d'une région d'intérêt (ROI) définie par l'utilisateur.

2.2.4 Calculs sur les signaux

Cette section décrit les fonctionnalités de calcul de signaux disponibles dans DataLab.

Voir aussi :

Opérations sur les signaux pour plus d'informations sur les opérations qui peuvent être effectuées sur les signaux, ou *Traitement des signaux* pour des informations sur les fonctionnalités de traitement des signaux.

Lorsque le « Panneau Signal » est sélectionné, les menus et barres d'outils sont mis à jour pour fournir les actions liées aux signaux.

Le menu « Calculs » permet d'effectuer divers calculs sur les signaux sélectionnés, tels que des statistiques, la largeur à mi-hauteur, ou encore la largeur à $1/e^2$.

Note : Dans le vocabulaire de DataLab, un « calcul » est une fonctionnalité qui calcule un résultat scalaire à partir d'un signal. Ce résultat est stocké sous la forme de métadonnées ; il est donc attaché au signal. Cela diffère d'un « traitement » qui crée un nouveau signal à partir d'un signal existant.




FIG. 17 – Boîte de dialogue d'extraction de ROI : la région d'intérêt (ROI) est définie en ajustant la position et la largeur de l'échelle horizontale de sélection.




FIG. 18 – Capture d'écran du menu « Calculs ».

Modifier les régions d'intérêt

Ouvre une boîte de dialogue pour définir des régions d'intérêt (ROI) multiples. Les ROI sont stockées sous la forme de métadonnées ; elles sont donc attachées au signal.

La boîte de dialogue de définition de ROI est exactement la même que celle utilisée pour l'extraction de ROI (voir plus haut) : la ROI est définie en ajustant la position et la largeur de l'échelle horizontale de sélection.

Supprimer les régions d'intérêt

Supprimer toutes les ROI définies pour l'objet ou les objets sélectionné(s).

Statistiques

Calcule des statistiques sur les signaux sélectionnés et affiche un tableau récapitulatif.




FIG. 19 – Un signal avec une ROI.

	min(y)	max(y)	$\langle y \rangle$	$\sigma(y)$	$\Sigma(y)$	$\int y dx$
s000	7.6946e-23	0.398862	0.0499	0.107641	24.95	1
s000 ROI00	1.1479e-22	0.398862	0.0501004	0.10781	12.475	0.492007

Format Resize ☒ Background color

Close

FIG. 20 – Exemple de tableau récapitulatif de statistiques : chaque ligne est associée à une ROI (à l'exception de la première qui correspond aux statistiques calculées sur la totalité des données).

Histogramme

Calcule l'histogramme du signal sélectionné et l'affiche.

Paramètres :

Paramètre	Description
Classes	Nombre de classes
Limite inférieure	Limite inférieure de l'histogramme
Limite supérieure	Limite supérieure de l'histogramme




FIG. 21 – Exemple d'histogramme.

Largeur à mi-hauteur

Calcule la largeur à mi-hauteur (LMH) du signal sélectionné, en utilisant l'une des méthodes suivantes :

Méthode	Description
Passage par zéro	Recherche les passages par zéro du signal après avoir centré son amplitude autour de zéro
Gauss	Ajuste les données à un modèle gaussien en utilisant un algorithme de moindres carrés
Lorentz	Ajuste les données à un modèle lorentzien en utilisant un algorithme de moindres carrés
Voigt	Ajuste les données à un modèle de Voigt en utilisant un algorithme de moindres carrés




FIG. 22 – Le résultat du calcul est affiché sous la forme d'un segment annoté.

Largeur à $1/e^2$

Réalise l'ajustement des données à une gaussienne en utilisant un algorithme de moindres carrés. Calcule ensuite la largeur à $1/e^2$ du modèle d'ajustement.

Note : Les résultats de calcul scalaires sont systématiquement stockés dans les métadonnées. Les métadonnées sont attachées au signal et sérialisées avec ce dernier par exemple lors de l'export d'une session de DataLab vers un fichier HDF5.

Valeurs de X aux min/max

Calcule les valeurs de X aux minima et maxima du signal sélectionné.

Détection de pics

Crée un signal à partir de la détection automatique des pics de chaque signal sélectionné :

Fréquence et période d'échantillonnage

Calcule la fréquence et la période d'échantillonnage du signal sélectionné.

Avertissement : Cette fonctionnalité suppose que les valeurs de X sont régulièrement espacées.




FIG. 23 – Boîte de dialogue de détection de pics : le seuil de détection est ajustable en déplaçant le curseur horizontal, les pics sont détectés automatiquement (des marqueurs verticaux indiquent les pics détectés avec leur position)

Paramètres dynamiques

Calcule les paramètres dynamiques suivants sur le signal sélectionné :

Paramètre	Description
f	Fréquence (ajustement sinusoïdal)
ENOB	Bits effectifs
SNR	Rapport signal/bruit
SINAD	Rapport signal/bruit et distorsion
THD	Distorsion harmonique totale
SFDR	Dynamique sans distorsion

Bande passante à -3 dB

En prenant l'hypothèse que le signal est une réponse de filtre, calcule la bande passante à -3 dB en trouvant la plage de fréquences où le signal est supérieur à -3 dB.

Avertissement : Cette fonctionnalité suppose que le signal est une réponse de filtre, déjà exprimée en dB.

Contraste

Calcule le contraste du signal sélectionné.

Le contraste est défini comme le rapport de la différence et de la somme des valeurs maximale et minimale :

$$\text{Contrast} = \frac{\max(y) - \min(y)}{\max(y) + \min(y)}$$

Note : Cette fonctionnalité suppose que le signal est un profil extrait d'une image, pour laquelle le contraste a un sens. Cela justifie la définition optique du contraste.

Afficher les résultats

Affiche les résultats de tous les calculs effectués sur les signaux sélectionnés. Cela affiche le même tableau que celui affiché après avoir effectué un calcul.

Tracer les résultats

Trace les résultats des calculs effectués sur les signaux sélectionnés, avec des axes X et Y définis par l'utilisateur (p.ex. trace la largeur à mi-hauteur en fonction de l'indice du signal).

2.2.5 Options d'affichage pour les signaux




FIG. 24 – Capture d'écran du menu « Affichage ».

Lorsque le « Panneau Signal » est sélectionné, les menus et barres d'outils sont mis à jour pour fournir les actions liées aux signaux.

Le menu « Affichage » permet de visualiser le signal ou le groupe de signaux courant. Il permet également d'afficher/cacher les titres, d'activer/désactiver l'anticrénelage, ou encore de rafraîchir la visualisation.

Voir dans une nouvelle fenêtre

Ouvre une nouvelle fenêtre pour visualiser les signaux sélectionnés.

Cette option vous permet de visualiser les signaux sélectionnés dans une fenêtre séparée, dans laquelle vous pouvez visualiser les données plus confortablement (par exemple, en maximisant la fenêtre) et vous pouvez également annoter les données.

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Annotations » dans la barre d'outils de la nouvelle fenêtre, le mode d'édition des annotations est activé (voir la section « Modifier les annotations » ci-dessous).

Modifier les annotations

Ouvre une nouvelle fenêtre pour modifier les annotations.

Cette option vous permet d'afficher les signaux sélectionnés dans une fenêtre séparée, dans laquelle vous pouvez visualiser les données plus confortablement (par exemple, en maximisant la fenêtre) et ajouter ou modifier des annotations.

Les annotations sont utilisées pour ajouter des commentaires ou des étiquettes aux données, et elles peuvent être utilisées pour mettre en évidence des événements spécifiques ou des régions d'intérêt.

Note : Les annotations sont enregistrées dans les métadonnées du signal, elles sont donc persistantes et seront affichées chaque fois que vous visualiserez le signal.




FIG. 25 – Les annotations peuvent être ajoutées dans la vue séparée.

Le mode opératoire typique pour modifier les annotations est le suivant :

1. Sélectionnez l'option « Modifier les annotations ».
2. Dans la nouvelle fenêtre, ajoutez des annotations en cliquant sur les boutons correspondants en bas de la fenêtre.
3. Personnalisez les annotations en modifiant leurs propriétés (par exemple, le texte, la couleur, la position, etc.) en utilisant l'option « Paramètres » dans le menu contextuel des annotations.
4. Quand vous avez terminé, cliquez sur le bouton « OK » pour enregistrer les annotations. Cela fermera la fenêtre et les annotations seront enregistrées dans les métadonnées du signal et seront affichées dans la fenêtre principale.




FIG. 26 – Les annotations font désormais partie des métadonnées du signal.

Note : Les annotations peuvent être copiées d'un signal à un autre en utilisant les fonctionnalités « copier/coller les métadonnées ».

Rafraîchissement automatique

Rafraîchit automatiquement la visualisation quand les données changent.

- Si activé (par défaut), la visualisation est automatiquement rafraîchie quand les données changent.
- Si désactivé, la visualisation n'est pas rafraîchie tant que vous ne cliquez pas sur le bouton « Rafraîchir manuellement » dans la barre d'outils.

Even though the refresh algorithm is optimized, it may still take some time to refresh the plot view when the data changes, especially when the data set is large. Therefore, you may want to disable the auto-refresh feature when you are working with large data sets, and enable it again when you are done. This will avoid unnecessary refreshes.

Rafraîchir manuellement

Rafraîchir la visualisation manuellement.

Cela déclenche un rafraîchissement de la visualisation. C'est utile quand le rafraîchissement automatique est désactivé, ou quand vous voulez forcer un rafraîchissement de la visualisation.

Afficher les titres des objets graphiques

Affiche/cache les titres des objets graphiques liés aux résultats de calculs et aux annotations.

Cette option vous permet d'afficher ou de masquer les titres des objets graphiques (par exemple, les titres des résultats de calculs ou des annotations). Masquer les titres peut être utile lorsque vous voulez visualiser les données sans être perturbé, ou s'il y a trop de titres et qu'ils se chevauchent.

Anticrénelage des courbes

Active/désactive l'anticrénelage sur les courbes.

L'anticrénelage rend les courbes plus lisses, mais peut aussi les rendre moins nettes.

Note : L'anticrénelage est activé par défaut.

Avertissement : L'anticrénelage peut ralentir significativement l'affichage, surtout quand on travaille avec des données volumineuses.

Réinitialiser les styles de courbes

Réinitialise le style de courbe au début du cycle.

Lors de l'affichage de courbes, DataLab attribue automatiquement une couleur et un style de ligne à chaque courbe. Les deux paramètres sont choisis dans une liste prédéfinie de couleurs et de styles de ligne, et sont attribués de manière cyclique.

Cette entrée de menu permet de réinitialiser les styles de courbes, de sorte que la prochaine fois que vous afficherez des courbes, la première courbe sera attribuée la première couleur et le premier style de ligne de la liste prédéfinie, et la boucle recommencera à partir de là.

2.3 Traitement d'image

Cette section décrit les fonctionnalités spécifiques au panneau de traitement d'image. Le panneau de traitement d'image peut être sélectionné en cliquant sur l'onglet « Images » en bas à droite de la fenêtre principale de DataLab.




FIG. 27 – Fenêtre principale de DataLab : vue du traitement d'image

2.3.1 Créer, ouvrir et enregistrer des images

Cette section décrit comment créer, ouvrir et enregistrer des images (et des espaces de travail).

Lorsque le « Panneau Image » est sélectionné, les menus et barres d'outils sont mis à jour pour fournir les actions liées aux images.

Le menu « Fichier » vous permet de :

- Créer, ouvrir, enregistrer et fermer des images (voir ci-dessous).
- Enregistrer et restaurer l'espace de travail actuel ou parcourir les fichiers HDF5 (voir [Espace de travail](#)).
- Modifier les préférences de DataLab (voir [Préférences](#)).




FIG. 28 – Capture d’écran du menu « Fichier ».

Nouvelle image

Crée une image à partir de différents modèles (types de données pris en charge : uint8, uint16, int16, float32, float64) :

Modèle	Equation
Zéros	$z[i] = 0$
Vide	Données mémoire en l’état
Aléatoire	$z[i] \in [0, z_{max})$ où z_{max} est la valeur maximale correspondant au type de données
Gaussienne 2D	$z = A.exp(-\frac{(\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} - \mu)^2}{2\sigma^2})$

Ouvrir une image

Crée une image depuis l’un des types de fichiers pris en charge :

Type de fichier	Extensions
Fichiers PNG	.png
Fichiers TIFF	.tif, .tiff
Images 8bits	.jpg, .gif
Tableaux NumPy	.npy
Fichiers MAT	.mat
Fichiers texte	.txt, .csv, .asc
Fichiers Andor SIF	.sif
Fichiers Princeton Instruments SPE	.spe
Fichiers Opticks GEL	.gel
Fichiers Hammamatsu NDPI	.ndpi
Fichiers PCO Camera REC	.rec
Fichiers SPIRICON	.scor-data
Fichiers FXD	.fxd
Images Bitmap	.bmp

Note : DataLab prend également en charge tout format d'image pouvant être lu par la bibliothèque *imageio*, à condition que le(s) plugin(s) associé(s) soient installé(s) (voir [documentation imageio](#)) et que le type de données et la forme du tableau NumPy de sortie soient pris en charge par DataLab.

Pour ajouter un nouveau format de fichier, vous pouvez utiliser l'entrée *imageio_formats* du fichier de configuration de DataLab. Cette entrée est formatée comme l'objet *IMAGEIO_FORMATS* qui représente les formats pris en charge nativement :

```
cdl.config.IMAGEIO_FORMATS = (('*.gel', 'Opticks GEL'), ('*.spe', 'Princeton Instruments SPE'), ('*.ndpi', 'Hamamatsu Slide Scanner NDPI'), ('*.rec', 'PCO Camera REC'))
```

Enregistrer l'image

Enregistre l'image sélectionnée dans l'un des types de fichier pris en charge :

Importer un fichier texte

DataLab peut importer nativement de nombreux types de fichiers image (par exemple TIFF, JPEG, PNG, etc.). Cependant, certains formats de fichiers texte spécifiques peuvent ne pas être pris en charge. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Importer un fichier texte », qui vous permet d'importer un fichier texte et de le convertir en image.

Cette fonctionnalité est accessible depuis le menu « Fichier », sous l'option « Importer un fichier texte ».

Il ouvre un assistant d'importation qui vous guide tout au long du processus d'importation du fichier texte.

Etape 1 : Sélectionner la source

La première étape consiste à sélectionner la source du fichier texte. Vous pouvez soit sélectionner un fichier de votre ordinateur, soit le presse-papiers si vous avez copié le texte à partir d'une autre application.




FIG. 29 – Etape 1 : Sélectionner la source

Etape 2 : Aperçu et configuration de l'importation

La deuxième étape consiste à configurer l'importation et à prévisualiser le résultat. Vous pouvez configurer les options suivantes :

- **Délimiteur** : Le caractère utilisé pour séparer les valeurs dans le fichier texte.
- **Commentaires** : Le caractère utilisé pour indiquer que la ligne est un commentaire et doit être ignorée.
- **Lignes à sauter** : Le nombre de lignes à sauter au début du fichier.
- **Nombre maximum de lignes** : Le nombre maximum de lignes à importer. Si le fichier contient plus de lignes, elles seront ignorées.
- **Transposer** : Si coché, les lignes et les colonnes seront transposées.
- **Type de données** : Le type de données de destination des données importées.

Lorsque vous avez terminé de configurer l'importation, cliquez sur le bouton « Appliquer » pour voir le résultat.




FIG. 30 – Etape 2 : Configurer l'importation

Etape 3 : Afficher la représentation graphique

La troisième étape montre une représentation graphique des données importées. Vous pouvez utiliser le bouton « Terminer » pour importer les données dans l'espace de travail de DataLab.

2.3.2 Opérations sur les images

Cette section décrit les opérations qui peuvent être effectuées sur les images.

Voir aussi :

Traitement des images pour plus d'informations sur les fonctionnalités de traitement d'image, ou *Calculs sur les images* pour des informations sur les fonctionnalités de calcul sur les images.

Lorsque le « Panneau Image » est sélectionné, les menus et barres d'outils sont mis à jour pour fournir les actions liées aux images.




FIG. 31 – Etape 2 : Prévisualiser le résultat

Le menu « Opérations » permet d’effectuer diverses opérations sur l’image ou le groupe d’images courant. Il permet également d’extraire des profils, de distribuer des images sur une grille, ou de redimensionner des images.

Opérations arithmétiques de base

Opération	Description
Somme	$z_M = \sum_{k=0}^{M-1} z_k$
Moyenne	$z_M = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} z_k$
Soustraction	$z_2 = z_1 - z_0$
Soustraction quadratique	$z_2 = \frac{z_1 - z_0}{\sqrt{2}}$
Produit	$z_M = \prod_{k=0}^{M-1} z_k$
Division	$z_2 = \frac{z_1}{z_0}$




FIG. 32 – Etape 3 : Afficher la représentation graphique




FIG. 33 – Capture d'écran du menu « Opérations ».

Opérations avec une constante

Crée une image à partir d'une opération avec une constante sur chaque image sélectionnée :

Opération	Equation
Addition	$z_k = z_{k-1} + \text{conv}(c)$
Soustraction	$z_k = z_{k-1} - \text{conv}(c)$
Multiplication	$z_k = \text{conv}(z_{k-1} \times c)$
Division	$z_k = \text{conv}\left(\frac{z_{k-1}}{c}\right)$

où c est la valeur constante et conv est la fonction de conversion qui gère la conversion du type de données (en conservant le même type de données que l'image d'entrée).

Parties réelles et imaginaires

Opération	Description
Valeur absolue	$z_k = z_{k-1} $
Partie réelle	$z_k = \Re(z_{k-1})$
Partie imaginaire	$z_k = \Im(z_{k-1})$

Conversion du type de données

L'action « Convertir le type de données » permet de convertir le type de données des images sélectionnées.

Note : La conversion du type de données utilise la fonction `numpy.ndarray.astype()` avec les paramètres par défaut (`casting="unsafe"`).

Fonctions mathématiques de base

Fonction	Description
Exponentielle	$z_k = \exp(z_{k-1})$
Logarithme (base 10)	$z_k = \log_{10}(z_{k-1})$
Log10(z+n)	$z_k = \log_{10}(z_{k-1} + n)$ (avoid Log10(0) on image background)

Autres opérations

Correction de champ plat

Calcule la correction de champ plat à partir des **deux** images sélectionnées :

$$z_1 = \begin{cases} \frac{z_0}{z_f} \cdot \overline{z_f} & \text{if } z_0 > z_{threshold} \\ z_0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

où z_0 est l'image brute, z_f est l'image d'homogénéité, $z_{threshold}$ est un seuil ajustable et $\overline{z_f}$ est la valeur moyenne de l'image d'homogénéité :

$$\overline{z_f} = \frac{1}{N_{row} \cdot N_{col}} \cdot \sum_{i=0}^{N_{row}} \sum_{j=0}^{N_{col}} z_f(i, j)$$

Note : L'image brute et l'image d'homogénéité sont supposées avoir déjà été corrigées par soustraction d'image de noir.

Rotation

Crée une image qui est le résultat de la rotation (90°, 270° ou angle arbitraire) ou de l'inversion (horizontale ou verticale) des données de l'image sélectionnée.

Profils d'intensité

Profil rectiligne

Extraire un profil horizontal ou vertical de chaque image sélectionnée et créer un nouveau signal à partir de chacun de ces profils.

Profil le long d'un segment

Extraire un profil le long d'un segment de chaque image sélectionnée et créer un nouveau signal à partir de chacun de ces profils.

Profil moyen

Extraire un profil horizontal ou vertical moyenné sur une zone rectangulaire de chaque image sélectionnée et créer un nouveau signal à partir de chacun de ces profils.

Extraire un profil radial

Extraire un profil radial de chaque image sélectionnée et créer un nouveau signal à partir de ces profils.

Les paramètres suivants sont disponibles :

Paramètre	Description
Centre	Centre autour duquel le profil radial est calculé : centre de masse, centre de l'image, ou défini par l'utilisateur
X	Coordonnée X du centre (si défini par l'utilisateur), en pixels
Y	Coordonnée Y du centre (si défini par l'utilisateur), en pixels

Distribuer les images sur une grille

Fonctionnalité	Description
Distribuer sur une grille	Distribuer les images sélectionnées sur une grille régulière
Réinitialiser les positions	Réinitialiser les positions des images sélectionnées aux coordonnées de la première image (x0, y0)




FIG. 34 – Boîte de dialogue d'extraction de profil. Les paramètres peuvent être également définis manuellement (bouton « Editer les paramètres du profil »).




FIG. 35 – Boîte de dialogue d'extraction de profil moyen : la zone est définie par un rectangle. Les paramètres peuvent être également définis manuellement (bouton « Editer les paramètres du profil »).

2.3.3 Traitement des images

Cette section décrit les fonctionnalités de traitement d'image disponibles dans DataLab.

Voir aussi :

Opérations sur les images pour plus d'informations sur les opérations qui peuvent être effectuées sur les images, ou *Calculs sur les images* pour des informations sur les fonctionnalités de calcul sur les images.




FIG. 36 – Capture d'écran du menu « Traitement ».

Lorsque le « Panneau Image » est sélectionné, les menus et barres d'outils sont mis à jour pour fournir les actions liées aux images.

Le menu « Traitement » permet d'effectuer divers traitements sur l'image ou le groupe d'images courant : il permet d'appliquer des filtres, de corriger l'exposition, de réduire le bruit, d'effectuer des opérations morphologiques, etc.

Transformation des axes

Étalonnage linéaire

Crée une image à partir de l'étalonnage linéaire (par rapport à l'axe des Z) de chaque image sélectionnée.

Paramètre	Étalonnage linéaire
Axe des Z	$z_1 = a.z_0 + b$

Permuter les axes X/Y

Crée une image à partir des données inversées X/Y de l'image sélectionnée.

Ajustement des niveaux

Normalisation

Crée une image à partir de la normalisation de chaque image sélectionnée par maximum, amplitude, somme, énergie ou RMS :

Normalisation	Equation
Maximum	$z_1 = \frac{z_0}{z_{max}}$
Amplitude	$z_1 = \frac{z_0}{z_{max} - z_{min}}$
Aire	$z_1 = \frac{z_0}{\sum_{i=0}^{N-1} z_i}$
Energie	$z_1 = \frac{z_0}{\sqrt{\sum_{n=0}^N z_0[n] ^2}}$
RMS	$z_1 = \frac{z_0}{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^N z_0[n] ^2}}$

Ecrêtage

Applique un écrêtage sur chaque image sélectionnée.

Soustraction d'offset

Crée une image à partir du résultat d'une correction d'offset sur chaque image sélectionnée. Cette opération est réalisée en soustrayant la valeur de fond de l'image, qui est estimée par la valeur moyenne d'une zone rectangulaire définie par l'utilisateur.

Réduction de bruit

Crée une image à partir du résultat d'un débruitage sur chaque image sélectionnée.

Les filtres suivants sont disponibles :

Filtre	Formule/implémentation
Filtre gaussien	<code>scipy.ndimage.gaussian_filter</code>
Moyenne mobile	<code>scipy.ndimage.uniform_filter</code>
Médiane mobile	<code>scipy.ndimage.median_filter</code>
Filtre de Wiener	<code>scipy.signal.wiener</code>

Analyse de Fourier

Crée une image à partir du résultat d'une analyse de Fourier sur chaque image sélectionnée.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Fonction	Description	Formule/implémentation
FFT	Transformée de Fourier rapide	<code>numpy.fft.fft2</code>
FFT inverse	Transformée de Fourier rapide inverse	<code>numpy.fft.ifft2</code>
Spectre d'amplitude	Optionnel : utiliser une échelle logarithmique (dB)	$z_1 = FFT(z_0) $ ou $z_1 = 20 \log_{10}(FFT(z_0))$ (dB)
Spectre de phase		$z_1 = \angle(FFT(z_0))$
Densité spectrale de puissance	Optionnel : utiliser une échelle logarithmique (dB)	$z_1 = FFT(z_0) ^2$ ou $z_1 = 10 \log_{10}(FFT(z_0) ^2)$ (dB)

Note : La FFT et la FFT inverse sont effectuées avec décalage de fréquence si l'option est activée dans les paramètres de DataLab (voir *Préférences*).

Seuillage

Crée une image à partir du résultat d'un seuillage sur chaque image, éventuellement basé sur des paramètres définis par l'utilisateur (« Seuillage paramétrique »).

Les paramètres suivants sont disponibles lors de la sélection de « Seuillage paramétrique » :

Paramètre	Description
Méthode de seuillage	La méthode de seuillage à utiliser (voir le tableau ci-dessous)
Classes	Nombre de classes pour le calcul de l'histogramme
Valeur	Valeur de seuil
Opération	Opération à appliquer (> ou <)

Les méthodes de seuillage suivantes sont disponibles :

Méthode	Implémentation
Manuel	Seuillage manuel (paramètres définis par l'utilisateur)
ISODATA	<code>skimage.filters.threshold_isodata</code>
Li	<code>skimage.filters.threshold_li</code>
Moyenne	<code>skimage.filters.threshold_mean</code>
Minimum	<code>skimage.filters.threshold_minimum</code>
Otsu	<code>skimage.filters.threshold_otsu</code>
Triangle	<code>skimage.filters.threshold_triangle</code>
Yen	<code>skimage.filters.threshold_yen</code>

Note : L'option « Toutes les méthodes de seuillage » permet d'appliquer toutes les méthodes de seuillage à la même image. Combinée avec l'option « distribuer sur une grille », cela permet de comparer les différentes méthodes de

seuillage sur la même image.

Exposition

Crée une image à partir du résultat d'une correction d'exposition sur chaque image sélectionnée.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Fonction	Implémentation	Commentaires
Correction gamma	<code>ski-image.exposure.adjust_gamr</code>	
Correction logarithmique	<code>ski-image.exposure.adjust_log</code>	
Correction sigmoïde	<code>ski-image.exposure.adjust_sigm</code>	
Egalisation d'histogramme	<code>ski-image.exposure.equalize_his</code>	
Egalisation d'histogramme adaptative	<code>ski-image.exposure.equalize_ad</code>	Algorithme CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)
Ajustement des niveaux	<code>ski-image.exposure.rescale_inte</code>	Réduit ou étend la plage de répartition des niveaux de l'image

Restauration

Crée une image à partir du résultat d'une restauration sur chaque image sélectionnée.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Fonction	Implémentation	Commentaires
Débruitage par variation totale	<code>ski-image.restoration.denoise_tv</code>	
Débruitage par filtre bilatéral	<code>ski-image.restoration.denoise_bi</code>	
Débruitage par ondelettes	<code>ski-image.restoration.denoise_w</code>	
Débruitage par Top-Hat	<code>ski-image.morphology.white_top_hat</code>	Débruite l'image en soustrayant sa transformation Top-Hat

Note : L'option « Toutes les méthodes de débruitage » permet d'appliquer toutes les méthodes de débruitage à la même image. Combinée avec l'option « distribuer sur une grille », cela permet de comparer les différentes méthodes de débruitage sur la même image.

Morphologie

Crée une image à partir du résultat d'opérations morphologiques sur chaque image sélectionnée, en utilisant un disque comme empreinte.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Fonction	Implémentation
Top-Hat (disque)	<code>skimage.morphology.white_tophat</code>
Top-Hat dual (disque)	<code>skimage.morphology.black_tophat</code>
Erosion (disque)	<code>skimage.morphology.erosion</code>
Dilatation (disque)	<code>skimage.morphology.dilation</code>
Ouverture (disque)	<code>skimage.morphology.opening</code>
Fermeture (disque)	<code>skimage.morphology.closing</code>

Note : L'option « Toutes les opérations morphologiques » permet d'appliquer toutes les opérations morphologiques à la même image. Combinée avec l'option « distribuer sur une grille », cela permet de comparer les différentes opérations morphologiques sur la même image.

Contours

Crée une image à partir du résultat d'un filtrage de contours sur chaque image sélectionnée.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Fonction	Implémentation
Filtre de Roberts	<code>skimage.filters.roberts</code>
Filtre de Prewitt	<code>skimage.filters.prewitt</code>
Filtre de Prewitt (horizontal)	<code>skimage.filters.prewitt_h</code>
Filtre de Prewitt (vertical)	<code>skimage.filters.prewitt_v</code>
Filtre de Sobel	<code>skimage.filters.sobel</code>
Filtre de Sobel (horizontal)	<code>skimage.filters.sobel_h</code>
Filtre de Sobel (vertical)	<code>skimage.filters.sobel_v</code>
Filtre de Scharr	<code>skimage.filters.scharr</code>
Filtre de Scharr (horizontal)	<code>skimage.filters.scharr_h</code>
Filtre de Scharr (vertical)	<code>skimage.filters.scharr_v</code>
Filtre de Farid	<code>skimage.filters.farid</code>
Filtre de Farid (horizontal)	<code>skimage.filters.farid_h</code>
Filtre de Farid (vertical)	<code>skimage.filters.farid_v</code>
Filtre de Laplace	<code>skimage.filters.laplace</code>
Filtre de Canny	<code>skimage.feature.canny</code>

Note : L'option « Tous les filtres de contours » permet d'appliquer tous les algorithmes de filtrage de contours à la même image. Combinée avec l'option « distribuer sur une grille », cela permet de comparer les différents filtres de contours sur la même image.

Filtre de Butterworth

Calcule le résultat d'un filtre de Butterworth sur l'image (implémentation basée sur `skimage.filters.butterworth`)

Redimensionner

Crée une image qui est le résultat du redimensionnement de chaque image sélectionnée.

Binning

Regroupe des pixels adjacents de l'image en un seul pixel (somme, moyenne, médiane, minimum ou maximum de la valeur des pixels adjacents).

Extraction de ROI

Crée une image à partir d'une région d'intérêt (ROI) définie par l'utilisateur.




FIG. 37 – Boîte de dialogue d'extraction de ROI : la région d'intérêt (ROI) est définie en ajustant la position et la taille du rectangle de sélection.

2.3.4 Calculs sur les images

Cette section décrit les fonctionnalités de calcul d'images disponibles dans DataLab.

Voir aussi :

Opérations sur les images pour plus d'informations sur les opérations pouvant être effectuées sur les images, ou *Traitement des images* pour des informations sur les fonctionnalités de traitement des images.




FIG. 38 – Capture d'écran du menu « Calculs ».

Lorsque le « Panneau Image » est sélectionné, les menus et barres d'outils sont mis à jour pour fournir les actions liées aux images.

Le menu « Calculs » permet d'effectuer divers calculs sur l'image courante ou sur un groupe d'images. Il permet également de calculer des statistiques, le barycentre, de détecter des pics, des contours, etc.

Note : Dans le vocabulaire de DataLab, un « calcul » est une fonction qui calcule un résultat scalaire à partir d'une image. Ce résultat est stocké sous la forme de métadonnées, et donc attaché à l'image. C'est différent d'un « traitement » qui crée une nouvelle image à partir d'une image existante.

Modifier les régions d'intérêt

Ouvre une boîte de dialogue pour définir des régions d'intérêt (ROI) multiples. Les ROI sont stockées sous la forme de métadonnées ; elles sont donc attachées à l'image.

La boîte de dialogue de définition de ROI est identique à celle utilisée pour l'extraction de ROI (voir plus haut).




FIG. 39 – Une image avec une ROI.

Supprimer les régions d'intérêt

Supprimer toutes les ROI définies pour l'objet ou les objets sélectionné(s).

Statistiques

Calcule des statistiques sur les images sélectionnées et affiche un tableau récapitulatif.

Histogramme

Calcule l'histogramme de l'image sélectionnée et l'affiche dans le panneau Signal.

Paramètres :

Paramètre	Description
Classes	Nombre de classes
Limite inférieure	Limite inférieure de l'histogramme
Limite supérieure	Limite supérieure de l'histogramme

	min(z)	max(z)	<z>	$\sigma(z)$	$\Sigma(z)$	SNR(z)
i000	0	32754	512.558	2852.36	1.28139e+08	5.56494
i000 ROI00	0	32754	512.558	2852.36	6.40697e+07	5.56494
i000 ROI01	0	0	0	0	0	nan
i000 ROI02	0	32754	512.558	2852.36	3.20349e+07	5.56494

Format Resize ☒ Background color

Close

FIG. 40 – Exemple de tableau récapitulatif de statistiques : chaque ligne est associée à une ROI (à l'exception de la première qui correspond aux statistiques calculées sur la totalité des données).




FIG. 41 – Exemple d'histogramme.

Barycentre

Calcule le barycentre en utilisant une méthode basée sur la transformée de Fourier (telle que décrite dans [Weisshaar et al.](#)). Cette méthode présente l'avantage d'être peu sensible au bruit de fond.

Centre du cercle minimum

Calcule le contour circulaire entourant les valeurs de l'image au-delà d'un seuil (moitié du maximum de l'image).

Détection de pics 2D

Détecte automatiquement des pics sur une image en utilisant un algorithme basé sur des filtres minimum-maximum.




FIG. 42 – Exemple de détection de pics 2D.

Voir aussi :

Voir [Détection de pics 2D](#) pour plus de détails sur l'algorithme et les paramètres associés.

Détection de contours

Détecte automatiquement les contours et ajuste ces derniers par des cercles ou des ellipses, ou les représente directement par des polygones.

Voir aussi :

Voir [Détection de contours](#) pour plus de détails sur l'algorithme et les paramètres associés.

Note : Les résultats de calcul scalaires sont systématiquement stockés dans les métadonnées. Les métadonnées sont attachées à l'image et sérialisées avec cette dernière par exemple lors de l'export d'une session de DataLab vers un




FIG. 43 – Exemple de détection de contours.

fichier HDF5.

Transformée de Hough circulaire

Détection de formes circulaires à partir d'une transformée de Hough (implémentation basée sur `skimage.transform.hough_circle_peaks`)

Détection de taches

Détection de taches (DOG)

Détection de taches basée sur la méthode de différence de gaussienne (DOG) (implémentation basée sur `skimage.feature.blob_dog`).

Détection de taches (hessien)

Détection de taches basée sur la méthode du discriminant hessien (implémentation basée sur `skimage.feature.blob_doh`).

Détection de taches (LOG)

Détection de taches basée sur la méthode du laplacien de gaussienne (LOG) (implémentation basée sur `skimage.feature.blob_log`).

Détection de taches (OpenCV)

Détection de taches basée sur l'implémentation OpenCV de `SimpleBlobDetector`.

Afficher les résultats

Affiche les résultats des calculs effectués sur les images sélectionnées. Cela affiche le même tableau que celui affiché après avoir effectué un calcul.

Tracer les résultats

Trace les résultats des calculs effectués sur les images sélectionnées, avec des axes X et Y définis par l'utilisateur (p.ex. trace le rayon du cercle de contour en fonction du numéro de l'image).

2.3.5 Options d'affichage pour les images

Lorsque le « Panneau Image » est sélectionné, les menus et barres d'outils sont mis à jour pour fournir les actions liées aux images.

Le menu « Affichage » permet de visualiser l'image courante ou un groupe d'images. Il permet également d'afficher/cacher les titres, d'afficher/cacher le panneau de contraste, de rafraîchir la visualisation, etc.

Voir dans une nouvelle fenêtre

Ouvre une nouvelle fenêtre pour visualiser les images sélectionnées.

Cette option permet d'afficher les images sélectionnées dans une nouvelle fenêtre, dans laquelle vous pouvez visualiser les données plus confortablement (par exemple, en maximisant la fenêtre) et ajouter ou modifier des annotations.

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Annotations » dans la barre d'outils de la nouvelle fenêtre, le mode d'édition des annotations est activé (voir la section « Modifier les annotations » ci-dessous).




FIG. 44 – Capture d’écran du menu « Affichage ».

Modifier les annotations

Ouvre une nouvelle fenêtre pour modifier les annotations.

Cette option vous permet de modifier les annotations des images sélectionnées dans une fenêtre séparée. Cela équivaut à sélectionner l’option « Voir dans une nouvelle fenêtre » puis à cliquer sur le bouton « Annotations » dans la barre d’outils de la nouvelle fenêtre.

Les annotations sont utilisées pour ajouter du texte, des lignes, des rectangles, des ellipses et d’autres formes géométriques aux images. Elles sont utiles pour mettre en évidence des régions d’intérêt, ajouter des commentaires, marquer des points, etc.

Note : Les annotations sont enregistrées dans les métadonnées de l’image, elles sont donc persistantes et seront affichées chaque fois que vous visualiserez l’image.

Le mode opératoire typique pour modifier les annotations est le suivant :

1. Sélectionnez l’option « Modifier les annotations ».
2. Dans la nouvelle fenêtre, ajoutez des annotations en cliquant sur les boutons correspondants en bas de la fenêtre.
3. Personnalisez les annotations en modifiant leurs propriétés (par exemple, le texte, la couleur, la position, etc.) en utilisant l’option « Paramètres » dans le menu contextuel des annotations.
4. Quand vous avez terminé, cliquez sur le bouton « OK » pour enregistrer les annotations. Cela fermera la fenêtre et les annotations seront enregistrées dans les métadonnées de l’image et seront affichées dans la fenêtre principale.

Note : Les annotations peuvent être copiées d’une image à une autre en utilisant les fonctionnalités « copier/coller les métadonnées ».




FIG. 45 – Les annotations peuvent être ajoutées dans la vue séparée.




FIG. 46 – Les annotations font désormais partie des métadonnées de l'image.

Rafraîchissement automatique

Rafraîchit automatiquement la visualisation quand les données changent :

- Si activé (par défaut), la visualisation est automatiquement rafraîchie quand les données changent.
- Si désactivé, la visualisation n'est pas rafraîchie tant que vous ne l'avez pas rafraîchie manuellement en utilisant l'entrée de menu « Rafraîchir manuellement ».

Même si l'algorithme de rafraîchissement est optimisé, il peut prendre du temps pour rafraîchir la visualisation quand les données changent, surtout quand le jeu de données est grand. Par conséquent, vous pouvez désactiver le rafraîchissement automatique quand vous travaillez avec des données volumineuses, et l'activer à nouveau quand vous avez terminé. Cela évitera des rafraîchissements inutiles.

Rafraîchir manuellement

Rafraîchir la visualisation manuellement.

Cela déclenche un rafraîchissement de la visualisation. C'est utile quand le rafraîchissement automatique est désactivé, ou quand vous voulez forcer un rafraîchissement de la visualisation.

Afficher le panneau de contraste

Affiche/cache le panneau de réglage du contraste.

Afficher les titres des objets graphiques

Affiche/cache les titres des objets graphiques liés aux résultats de calculs et aux annotations.

Cette option vous permet d’afficher ou de masquer les titres des objets graphiques (par exemple, les titres des résultats de calculs ou des annotations). Masquer les titres peut être utile lorsque vous voulez visualiser les données sans être perturbé, ou s’il y a trop de titres et qu’ils se chevauchent.

2.3.6 Détection de pics 2D

DataLab fournit une fonctionnalité de « Détection de pics 2D » qui est basée sur un algorithme de filtrage minimum-maximum.




FIG. 47 – Paramètres de détection de pics 2D.

La fonctionnalité s'utilise de la façon suivante :

- Créer ou ouvrir une image dans l'espace de travail de DataLab
- Sélectionner « Détection de pics 2D » dans le menu « Calculs »
- Saisir les paramètres « Taille de voisinage » et « Seuil relatif »
- Cocher « Créer des régions d'intérêt » si vous souhaitez que des ROI soient définies pour chaque pic détecté (ce qui peut s'avérer utile en cas de calcul ultérieur sur chaque pic détecté, tel que par exemple une détection de contour).

Les résultats sont affichés dans un tableau :

- Chaque ligne est associée à un pic détecté
- La première colonne contient l'indice de la ROI (0 si aucune ROI n'est définie)
- Les deuxième et troisième colonnes contiennent les coordonnées des pics

L'algorithme de détection de pics 2D fonctionne de la manière suivante :

- Tout d'abord, des images filtrées minimum-maximum sont calculées en utilisant un algorithme de fenêtre glissante dont la taille est définie par l'utilisateur (implémentation basée sur `scipy.ndimage.minimum_filter` et `scipy.ndimage.maximum_filter`)
- Ensuite, la différence entre ces deux images filtrées est échantillonnée à une valeur correspondant à un seuil défini par l'utilisateur
- L'image résultante est étiquetée en utilisant `scipy.ndimage.label`
- Les coordonnées des pics sont ensuite obtenues en calculant le centre de chaque étiquette
- Les doublons sont éventuellement supprimés

Les paramètres de la détection de pics 2D sont les suivants :

- « Taille de voisinage » : taille de la fenêtre glissante (cf. plus haut)

Results - NumPy array (read only)

	ROI	x	y
Peaks(i000)	0	1366	638
Peaks(i000)	0	1416	1069
Peaks(i000)	0	1018	1135
Peaks(i000)	0	828	1229

Format Resize ☒ Background color

Close

FIG. 48 – Résultats d'une détection de pics 2D (voir le test « peak2d_app.py »)




FIG. 49 – Exemple de détection de pics 2D.

— « Seuil relatif » : seuil de détection

La fonctionnalité est basée sur la fonction `get_2d_peaks_coords` du module `cdl.algorithms` :

```
def get_2d_peaks_coords(
    data: np.ndarray, size: int | None = None, level: float = 0.5
) -> np.ndarray:
    """Detect peaks in image data, return coordinates.

    If neighborhoods size is None, default value is the highest value
    between 50 pixels and the 1/40th of the smallest image dimension.

    Detection threshold level is relative to difference
    between data maximum and minimum values.

    Args:
        data: Input data
        size: Neighborhood size (default: None)
        level: Relative level (default: 0.5)

    Returns:
        Coordinates of peaks
    """
    if size is None:
        size = max(min(data.shape) // 40, 50)
    data_max = spi.maximum_filter(data, size)
    data_min = spi.minimum_filter(data, size)
    data_diff = data_max - data_min
    diff = (data_max - data_min) > get_absolute_level(data_diff, level)
    maxima = data == data_max
    maxima[diff == 0] = 0
    labeled, _num_objects = spi.label(maxima)
    slices = spi.find_objects(labeled)
    coords = []
    for dy, dx in slices:
        x_center = int(0.5 * (dx.start + dx.stop - 1))
        y_center = int(0.5 * (dy.start + dy.stop - 1))
        coords.append((x_center, y_center))
    if len(coords) > 1:
        # Eventually removing duplicates
        dist = distance_matrix(coords)
        for index in reversed(np.unique(np.where((dist < size) & (dist > 0))[1])):
            coords.pop(index)
    return np.array(coords)
```

2.3.7 Détection de contours

DataLab fournit une fonctionnalité de « Détection de contours » qui est basée sur l'algorithme des [marching cubes](#)




FIG. 50 – Paramètres de détection de contours.

La fonctionnalité s'utilise de la façon suivante :

- Créer ou ouvrir une image dans l'espace de travail de DataLab
- Créer éventuellement une ROI autour de la zone cible de l'image
- Sélectionner « Détection de contours » dans le menu « Calculs »
- Saisir le paramètre « Forme » (« Ellipse », « Cercle » ou « Polygone »)

	ROI	x0	y0	x1	y1	x2
i001: contour_shape	0	110	150.125	109	150.375	108
i001: contour_shape	0	160.75	199	160	198.625	159

FIG. 51 – Résultats de la détection de contours (cf. test « contour_app.py »)

Les résultats sont affichés dans un tableau :

- Chaque ligne est associée à un contour
- La première colonne contient l'indice de la ROI (0 si aucune ROI n'est définie)
- Les colonnes suivantes présentent les coordonnées des contours : 4 colonnes pour les cercles (coordonnées du diamètre) et 8 colonnes pour les ellipses (coordonnées des diamètres)

L'algorithme de détection de contours fonctionne de la manière suivante :

- Tout d'abord, les isocontours sont calculés (l'implémentation est basée sur [ski-image.measure.find_contours.find_contours](#))
- Ensuite, chaque contour est ajusté à une ellipse (ou à un cercle)

La fonctionnalité est basée sur la fonction `get_contour_shapes` du module `cdl.computation` :




FIG. 52 – Exemple de détection de contours.

```

def get_contour_shapes(
    data: np.ndarray | ma.MaskedArray,
    shape: Literal["circle", "ellipse", "polygon"] = "ellipse",
    level: float = 0.5,
) -> np.ndarray:
    """Find iso-valued contours in a 2D array, above relative level (.5 means
    FWHM),
    then fit contours with shape ('ellipse' or 'circle')

    Args:
        data: Input data
        shape: Shape to fit. Default is 'ellipse'
        level: Relative level (default: 0.5)

    Returns:
        Coordinates of shapes
    """
    # pylint: disable=too-many-locals
    assert shape in ("circle", "ellipse", "polygon")
    contours = measure.find_contours(data, level=get_absolute_level(data,
    level))
    coords = []
    for contour in contours:
        # `contour` is a (N, 2) array (rows, cols): we need to check if all
        those
        # coordinates are masked: if so, we skip this contour
        if isinstance(data, ma.MaskedArray) and np.all(
            data.mask[contour[:, 0].astype(int), contour[:, 1].astype(int)]
        ):
            continue
        if shape == "circle":
            model = measure.CircleModel()
            if model.estimate(contour):
                yc, xc, r = model.params
                if r <= 1.0:
                    continue
                coords.append([xc, yc, r])
        elif shape == "ellipse":
            model = measure.EllipseModel()
            if model.estimate(contour):
                yc, xc, b, a, theta = model.params
                if a <= 1.0 or b <= 1.0:
                    continue
                coords.append([xc, yc, a, b, theta])
        elif shape == "polygon":
            # `contour` is a (N, 2) array (rows, cols): we need to convert it
            # to a list of x, y coordinates flattened in a single list
            coords.append(contour[:, :-1].flatten())
        else:
            raise NotImplementedError(f"Invalid contour model {model}")
    if shape == "polygon":
        # `coords` is a list of arrays of shape (N, 2) where N is the number of
        points

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
# that can vary from one array to another, so we need to padd with  
↪NaNs each  
# array to get a regular array:  
max_len = max(coord.shape[0] for coord in coords)  
arr = np.full((len(coords), max_len), np.nan)  
for i_row, coord in enumerate(coords):  
    arr[i_row, : coord.shape[0]] = coord  
return arr  
return np.array(coords)
```

L'interface de programmation d'application (API) publique de DataLab offre un ensemble de fonctions pour accéder aux fonctionnalités de DataLab. Ces fonctions sont disponibles dans divers sous-modules du package *cdl*. Le tableau suivant répertorie les sous-modules disponibles et leurs contenus respectifs :

Sous-module	Contenu
<i>cdl.algorithms</i>	Algorithmes pour l'analyse de données, qui opèrent sur des tableaux NumPy
<i>cdl.param</i>	Module de commodité pour accéder aux ensembles de paramètres DataLab (instances d'objets <i>guidata.dataset.DataSet</i>)
<i>cdl.obj</i>	Module de commodité pour accéder aux objets DataLab (<i>cdl.obj.SignalObj</i> ou <i>cdl.obj.ImageObj</i>) et fonctions associées
<i>cdl.computation</i>	Fonctions de calcul, qui opèrent sur les objets DataLab (<i>cdl.obj.SignalObj</i> ou <i>cdl.obj.ImageObj</i>)
<i>cdl.proxy</i>	Objets proxy pour accéder à l'interface DataLab à partir d'un script Python ou d'une application distante

3.1 Algorithmes (*cdl.algorithms*)

Ce paquet contient les algorithmes utilisés par le projet DataLab. Ces algorithmes opèrent directement sur des tableaux NumPy et sont conçus pour être utilisés dans le pipeline DataLab, mais peuvent également être utilisés indépendamment.

Voir aussi :

Le module *cdl.algorithms* est le point d'entrée principal pour les algorithmes DataLab lors de la manipulation de tableaux NumPy. Voir le module *cdl.computation* pour les algorithmes qui opèrent directement sur les objets DataLab (c'est-à-dire *cdl.obj.SignalObj* et *cdl.obj.ImageObj*).

Les algorithmes sont organisés en sous-paquets en fonction de leur objectif. Les sous-paquets suivants sont disponibles :

- *cdl.algorithms.signal* : Algorithmes de traitement du signal

- `cdl.algorithms.image` : Algorithmes de traitement d'image
- `cdl.algorithms.datatypes` : Algorithmes de conversion de type de données
- `cdl.algorithms.coordinates` : Algorithmes de conversion de coordonnées

3.1.1 Algorithmes de traitement du signal

`cdl.algorithms.signal.normalize(yin : ndarray, parameter : Literal['maximum', 'amplitude', 'area', 'energy', 'rms'] = 'maximum') → ndarray`

Normaliser le tableau d'entrée à un paramètre donné.

Paramètres

- **yin** – Tableau d'entrée
- **parameter** – Paramètre de normalisation. Par défaut : « maximum »

Renvoie

Tableau normalisé

`cdl.algorithms.signal.fft1d(x : ndarray, y : ndarray, shift : bool = True) → tuple[ndarray, ndarray]`

Calculer la FFT sur les données X,Y.

Paramètres

- **x** – Données X
- **y** – Données Y
- **shift** – Décaler la fréquence nulle vers le centre du spectre. Par défaut : True.

Renvoie

Données X, Y (tuple)

`cdl.algorithms.signal.ifft1d(x : ndarray, y : ndarray, shift : bool = True) → tuple[ndarray, ndarray]`

Calculer la iFFT sur les données X,Y.

Paramètres

- **x** – Données X
- **y** – Données Y
- **shift** – Décaler la fréquence nulle vers le centre du spectre. Par défaut : True.

Renvoie

Données X, Y (tuple)

`cdl.algorithms.signal.magnitude_spectrum(x : ndarray, y : ndarray, log_scale : bool = False) → tuple[ndarray, ndarray]`

Calculer le spectre de magnitude.

Paramètres

- **x** – Données X
- **y** – Données Y
- **log_scale** – Utiliser une échelle logarithmique. Par défaut : False.

Renvoie

Spectre de magnitude (données X, Y)

`cdl.algorithms.signal.phase_spectrum(x : ndarray, y : ndarray) → tuple[ndarray, ndarray]`

Calculer le spectre de phase.

Paramètres

- **x** – Données X
- **y** – Données Y

Renvoie

Spectre de phase en degrés (données X, Y)

`cdl.algorithms.signal.psd(x : ndarray, y : ndarray, log_scale : bool = False) → tuple[ndarray, ndarray]`

Calculer la densité spectrale de puissance (PSD), en utilisant la méthode de Welch.

Paramètres

- **x** – Données X
- **y** – Données Y
- **log_scale** – Utiliser une échelle logarithmique. Par défaut : False.

Renvoie

Données X, Y (tuple)

Type renvoyé

Power Spectral Density (PSD)

`cdl.algorithms.signal.sort_frequencies(x : ndarray, y : ndarray) → ndarray`

Trier à partir des données X,Y en calculant FFT(y).

Paramètres

- **x** – Données X
- **y** – Données Y

Renvoie

Fréquences triées par ordre croissant

`cdl.algorithms.signal.peak_indexes(y, thres : float = 0.3, min_dist : int = 1, thres_abs : bool = False) → ndarray`

Routine de détection de pics.

Recherche l'index numérique des pics dans y en prenant sa première différence d'ordre. En utilisant les paramètres *thres* et *min_dist*, il est possible de réduire le nombre de pics détectés. y doit être signé.

Paramètres

- **y** (*ndarray (signed)*) – Données d'amplitude 1D à rechercher pour les pics.
- **thres** (*float between [0., 1.]*) – Seuil normalisé. Seuls les pics dont l'amplitude est supérieure au seuil seront détectés.
- **min_dist** (*int*) – Distance minimale entre chaque pic détecté. Le pic avec l'amplitude la plus élevée est préféré pour satisfaire cette contrainte.
- **thres_abs** (*boolean*) – Si True, la valeur *thres* sera interprétée comme une valeur absolue, au lieu d'un seuil normalisé.

Renvoie

Tableau contenant les index numériques des pics qui ont été détectés

Type renvoyé

ndarray

`cdl.algorithms.signal.xpeak(x : ndarray, y : ndarray) → float`

Retourne la position X du pic par défaut (en supposant un seul pic).

Paramètres

- **x** – Données X
- **y** – Données Y

Renvoie

Position X du pic

`cdl.algorithms.signal.interpolate(x : ndarray, y : ndarray, xnew : ndarray, method : Literal['linear', 'spline', 'quadratic', 'cubic', 'barycentric', 'pchip'], fill_value : float | None = None) → ndarray`

Interpoler les données.

Paramètres

- **x** – Données X
- **y** – Données Y

- **xnew** – Nouvelles données X
- **method** – Méthode d’interpolation
- **fill_value** – Valeur de remplissage. Par défaut : None. Cette valeur est utilisée pour remplir les points demandés en dehors de la plage de données X. Elle n’est utilisée que si l’argument de méthode est “linear”, “cubic” ou “pchip”.

Renvois

Données Y interpolées

```
cdl.algorithms.signal.windowing(y : ndarray, method : Literal['barthann', 'bartlett', 'blackman',  
                        'blackman-harris', 'bohman', 'boxcar', 'cosine', 'exponential', 'flat-top',  
                        'hamming', 'hanning', 'lanczos', 'nutall', 'parzen', 'rectangular', 'taylor',  
                        'tukey', 'kaiser', 'gaussian'] = 'hamming', alpha : float = 0.5, beta : float =  
                        14.0, sigma : float = 7.0) → ndarray
```

Appliquer une fenêtre aux données d’entrée.

Paramètres

- **x** – Données X
- **y** – Données Y
- **method** – Fonction de fenêtrage. Par défaut : « hamming ».
- **alpha** – Paramètre de la fenêtre de Tukey. Par défaut : 0.5.
- **beta** – Paramètre de la fenêtre de Kaiser. Par défaut : 14.0.
- **sigma** – Paramètre de la fenêtre gaussienne. Par défaut : 7.0.

Renvois

Données Y fenêtrées

```
class cdl.algorithms.signal.FitModel
```

Classe de base du modèle de régression

```
abstract classmethod func(x, amp, sigma, x0, y0)
```

Retourne la fonction de régression

```
classmethod get_amp_from_amplitude(amplitude, sigma)
```

Retourne amp à partir de l’amplitude de la fonction et de sigma

```
classmethod amplitude(amp, sigma)
```

Retourne l’amplitude de la fonction

```
abstract classmethod fwhm(amp, sigma)
```

Retourne la LMH de la fonction

```
classmethod half_max_segment(amp, sigma, x0, y0)
```

Retourne les coordonnées du segment pour l’intersection y=half-maximum

```
class cdl.algorithms.signal.GaussianModel
```

Modèle de régression gaussien à 1 dimension

```
classmethod func(x, amp, sigma, x0, y0)
```

Retourne la fonction de régression

```
classmethod get_amp_from_amplitude(amplitude, sigma)
```

Retourne amp à partir de l’amplitude de la fonction et de sigma

```
classmethod amplitude(amp, sigma)
```

Retourne l’amplitude de la fonction

```
classmethod fwhm(amp, sigma)
```

Retourne la LMH de la fonction

class `cdl.algorithms.signal.LorentzianModel`

Modèle de régression lorentzien à 1 dimension

classmethod `func(x, amp, sigma, x0, y0)`

Retourne la fonction de régression

classmethod `get_amp_from_amplitude(amplitude, sigma)`

Retourne amp à partir de l'amplitude de la fonction et de sigma

classmethod `amplitude(amp, sigma)`

Retourne l'amplitude de la fonction

classmethod `fwhm(amp, sigma)`

Retourne la LMH de la fonction

class `cdl.algorithms.signal.VoigtModel`

Modèle de régression Voigt à 1 dimension

classmethod `func(x, amp, sigma, x0, y0)`

Retourne la fonction de régression

classmethod `fwhm(amp, sigma)`

Retourne la LMH de la fonction

`cdl.algorithms.signal.find_nearest_zero_point_idx(y : ndarray) → ndarray`

Rechercher les indices x où le y correspondant est le plus proche de zéro

Paramètres

y – Données Y

Renvoie

Indices des points juste avant ou au croisement à zéro

`cdl.algorithms.signal.find_x_at_value(x : ndarray, y : ndarray, value : float) → ndarray`

Rechercher la valeur x où la valeur y est la plus proche de la valeur donnée en utilisant une interpolation linéaire pour déduire la valeur x précise.

Paramètres

— **x** – Données X

— **y** – Données Y

— **value** – Valeur à rechercher

Renvoie

Valeur X où la valeur Y est la plus proche de la valeur donnée

`cdl.algorithms.signal.bandwidth(data : ndarray, level : float = 3.0) → float`

Calculer la largeur de bande du signal à un niveau donné.

Paramètres

— **data** – Données X,Y

— **level** – Niveau en dB auquel la largeur de bande est calculée. Par défaut : 3.0.

Renvoie

coordonnées du segment

Type renvoyé

Bandwidth of the signal at the given level

`cdl.algorithms.signal.contrast(y : ndarray) → float`

Calculer le contraste

Paramètres

y – Tableau d'entrée

Renvoie

Contraste

`cdl.algorithms.signal.sinusoidal_model(x : ndarray, a : float, f : float, phi : float, offset : float) → ndarray`

Fonction de modèle sinusoïdal.

`cdl.algorithms.signal.sinusoidal_fit(x : ndarray, y : ndarray) → tuple[tuple[float, float, float, float], float]`

Adapter un modèle sinusoïdal aux données d'entrée.

Paramètres

- **x** – Données X
- **y** – Données Y

Renvoie

Un tuple contenant les paramètres d'ajustement (amplitude, fréquence, phase, décalage) et les résidus

`cdl.algorithms.signal.sinus_frequency(x : ndarray, y : ndarray) → float`

Calculer la fréquence d'un signal sinusoïdal.

Paramètres

- **x** – données x du signal
- **y** – données y du signal

Renvoie

Fréquence du signal sinusoïdal

`cdl.algorithms.signal.enob(x : ndarray, y : ndarray, full_scale : float = 1.0) → float`

Calculer le nombre effectif de bits (ENOB).

Paramètres

- **x** – données x du signal
- **y** – données y du signal
- **full_scale** – Pleine échelle (V). Par défaut : 1.0.

Renvoie

Nombre effectif de bits (ENOB)

`cdl.algorithms.signal.sinad(x : ndarray, y : ndarray, full_scale : float = 1.0, unit : Literal['dBc', 'dBFS'] = 'dBc') → float`

Calculer le rapport signal/bruit et distorsion (SINAD).

Paramètres

- **x** – données x du signal
- **y** – données y du signal
- **full_scale** – Pleine échelle (V). Par défaut : 1.0.
- **unit** – Unité des données d'entrée. Les valeurs valides sont "dBc" et "dBFS". Par défaut : "dBc".

Renvoie

Rapport signal/bruit et distorsion (SINAD)

`cdl.algorithms.signal.thd(x : ndarray, y : ndarray, full_scale : float = 1.0, unit : Literal['dBc', 'dBFS'] = 'dBc', nb_harm : int = 5) → float`

Calculer la distorsion harmonique totale (THD).

Paramètres

- **x** – données x du signal
- **y** – données y du signal
- **full_scale** – Pleine échelle (V). Par défaut : 1.0.
- **unit** – Unité des données d'entrée. Les valeurs valides sont "dBc" et "dBFS". Par défaut : "dBc".

— **nb_harm** – Nombre d’harmoniques à considérer. Par défaut : 5.

Renvois

Distorsion harmonique totale (THD)

```
cdl.algorithms.signal.sfdr(x : ndarray, y : ndarray, full_scale : float = 1.0, unit : Literal['dBc', 'dBFS'] = 'dBc') → float
```

Calculer la plage dynamique sans spurious (SFDR).

Paramètres

- **x** – données x du signal
- **y** – données y du signal
- **full_scale** – Pleine échelle (V). Par défaut : 1.0.
- **unit** – Unité des données d’entrée. Les valeurs valides sont “dBc” et “dBFS”. Par défaut : “dBc”.

Renvois

Plage dynamique sans spurious (SFDR)

```
cdl.algorithms.signal.snr(x : ndarray, y : ndarray, full_scale : float = 1.0, unit : Literal['dBc', 'dBFS'] = 'dBc') → float
```

Calculer le rapport signal/bruit (SNR).

Paramètres

- **x** – données x du signal
- **y** – données y du signal
- **full_scale** – Pleine échelle (V). Par défaut : 1.0.
- **unit** – Unité des données d’entrée. Les valeurs valides sont “dBc” et “dBFS”. Par défaut : “dBc”.

Renvois

Rapport signal/bruit (SNR)

```
cdl.algorithms.signal.sampling_period(x : ndarray) → float
```

Calculer la période d’échantillonnage

Paramètres

- x** – Données X

Renvois

Période d’échantillonnage

```
cdl.algorithms.signal.sampling_rate(x : ndarray) → float
```

Calculer le taux d’échantillonnage moyen

Paramètres

- x** – Données X

Renvois

Taux d’échantillonnage

```
cdl.algorithms.signal.fwhm(data : ndarray, method : Literal['zero-crossing', 'gauss', 'lorentz', 'voigt'] = 'zero-crossing', xmin : float | None = None, xmax : float | None = None) → tuple[float, float, float, float]
```

Calculer la largeur totale à mi-hauteur (FWHM) des données d’entrée

Paramètres

- **data** – Données X,Y
- **method** – Méthode de calcul. Deux types de méthodes sont pris en charge : une méthode de croisement à zéro et des méthodes d’ajustement (basées sur divers modèles : Gauss, Lorentz, Voigt). Par défaut : « zero-crossing ».
- **xmin** – Borne X inférieure pour l’ajustement. Par défaut : None (pas de borne inférieure, c’est-à-dire que l’ajustement commence à partir du premier point).

- **xmax** – Borne X supérieure pour l’ajustement. Par défaut : None (pas de borne supérieure, c’est-à-dire que l’ajustement se termine au dernier point)

Renvois

Coordonnées du segment LMH

`cdl.algorithms.signal.fw1e2(data : ndarray) → tuple[float, float, float, float]`

Calculer la largeur totale à $1/e^2$ des données d’entrée (en utilisant un ajustement de modèle gaussien).

Paramètres

data – Données X,Y

Renvois

Coordonnées du segment LMH à $1/e^2$

3.1.2 Algorithmes de traitement d’image

`cdl.algorithms.image.scale_data_to_min_max(data : ndarray, zmin : float | int, zmax : float | int) → ndarray`

Mettre à l’échelle le tableau *data* pour s’adapter à la plage dynamique [zmin, zmax]

Paramètres

- **data** – Données d’entrée
- **zmin** – Valeur minimale des données de sortie
- **zmax** – Valeur maximale des données de sortie

Renvois

Données mises à l’échelle

`cdl.algorithms.image.normalize(data : ndarray, parameter : Literal['maximum', 'amplitude', 'area', 'energy', 'rms'] = 'maximum') → ndarray`

Normaliser le tableau d’entrée à un paramètre donné.

Paramètres

- **data** – Données d’entrée
- **parameter** – Paramètre de normalisation (par défaut : « maximum »)

Renvois

Tableau normalisé

`cdl.algorithms.image.fft2d(z : ndarray, shift : bool = True) → ndarray`

Calculer la FFT du tableau complexe *z*

Paramètres

- **z** – Données d’entrée
- **shift** – Décaler la fréquence nulle vers le centre (par défaut : True)

Renvois

FFT des données d’entrée

`cdl.algorithms.image.ifft2d(z : ndarray, shift : bool = True) → ndarray`

Calculer la FFT inverse du tableau complexe *z*

Paramètres

- **z** – Données d’entrée
- **shift** – Décaler la fréquence nulle vers le centre (par défaut : True)

Renvois

FFT inverse des données d’entrée

`cdl.algorithms.image.magnitude_spectrum(z : ndarray, log_scale : bool = False) → ndarray`

Calculer le spectre de magnitude du tableau complexe *z*

Paramètres

- **z** – Données d’entrée
- **log_scale** – Utiliser une échelle logarithmique (par défaut : False)

Renvoie

Spectre de magnitude des données d’entrée

`cdl.algorithms.image.phase_spectrum(z : ndarray) → ndarray`

Calculer le spectre de phase du tableau complexe *z*

Paramètres

- z** – Données d’entrée

Renvoie

Spectre de phase des données d’entrée (en degrés)

`cdl.algorithms.image.psd(z : ndarray, log_scale : bool = False) → ndarray`

Calculer la densité spectrale de puissance du tableau complexe *z*

Paramètres

- **z** – Données d’entrée
- **log_scale** – Utiliser une échelle logarithmique (par défaut : False)

Renvoie

Densité spectrale de puissance des données d’entrée

`cdl.algorithms.image.binning(data : ndarray, sx : int, sy : int, operation : Literal['sum', 'average', 'median', 'min', 'max'], dtype=None) → ndarray`

Effectuer le binning des pixels de l’image

Paramètres

- **data** – Données d’entrée
- **sx** – Binning le long de x (nombre de pixels à biner ensemble)
- **sy** – Binning le long de y (nombre de pixels à biner ensemble)
- **operation** – Opération de binning
- **dtype** – Type de données de sortie (par défaut : None, c’est-à-dire identique à l’entrée)

Renvoie

Données binnées

`cdl.algorithms.image.flatfield(rawdata : ndarray, flatdata : ndarray, threshold : float | None = None) → ndarray`

Calculer la correction du champ plat

Paramètres

- **rawdata** – Données brutes
- **flatdata** – Données de champ plat
- **threshold** – Seuil de correction du champ plat (par défaut : None)

Renvoie

Données corrigées du champ plat

`cdl.algorithms.image.get_centroid_fourier(data : ndarray) → tuple[float, float]`

Retourne le centre de gravité de l’image en utilisant l’algorithme de Fourier

Paramètres

- data** – Données d’entrée

Renvoie

Coordonnées du centre de gravité (ligne, colonne)

`cdl.algorithms.image.get_absolute_level(data : ndarray, level : float) → float`

Retourne le niveau absolu

Paramètres

- **data** – Données d’entrée

— **level** – Niveau relatif (0.0 à 1.0)

Renvoie

Niveau absolu

`cdl.algorithms.image.get_enclosing_circle(data : ndarray, level : float = 0.5) → tuple[int, int, float]`

Retourne (x, y, rayon) pour le contour du cercle contenant les valeurs d'image au-dessus du niveau relatif du seuil (.5 signifie FWHM)

Paramètres

- **data** – Données d'entrée
- **level** – Niveau relatif (par défaut : 0.5)

Renvoie

Un tuple (x, y, rayon)

Lève

ValueError – Aucun contour n'a été trouvé

`cdl.algorithms.image.get_radial_profile(data : ndarray, center : tuple[int, int]) → tuple[ndarray, ndarray]`

Retourne le profil radial des données d'image

Paramètres

- **data** – Tableau d'entrée (2D)
- **center** – Coordonnées du centre du profil (x, y)

Renvoie

Profil radial (X, Y) où X est la distance du centre (tableau 1D) et Y est la valeur moyenne des pixels à cette distance (tableau 1D)

`cdl.algorithms.image.distance_matrix(coords : list) → ndarray`

Retourne la matrice de distance à partir des coordonnées

Paramètres

- coords** – Liste des coordonnées

Renvoie

Matrice de distance

`cdl.algorithms.image.get_2d_peaks_coords(data : ndarray, size : int | None = None, level : float = 0.5) → ndarray`

Détecte les pics dans les données d'image, retourne les coordonnées.

Si la taille du voisinage est None, la valeur par défaut est la plus élevée entre 50 pixels et le 1/40ème de la plus petite dimension de l'image.

Le niveau de seuil de détection est relatif à la différence entre les valeurs maximales et minimales des données.

Paramètres

- **data** – Données d'entrée
- **size** – Taille du voisinage (par défaut : None)
- **level** – Niveau relatif (par défaut : 0.5)

Renvoie

Coordonnées des pics

`cdl.algorithms.image.get_contour_shapes(data : ndarray | MaskedArray, shape : Literal['circle', 'ellipse', 'polygon'] = 'ellipse', level : float = 0.5) → ndarray`

Trouve les contours de valeur iso dans un tableau 2D, au-dessus du niveau relatif (.5 signifie FWHM), puis ajuste les contours avec la forme ("ellipse" ou "cercle")

Paramètres

- **data** – Données d'entrée
- **shape** – Forme à ajuster. Par défaut : "ellipse"

— **level** – Niveau relatif (par défaut : 0.5)

Renvoie

Coordonnées des formes

```
cdl.algorithms.image.get_hough_circle_peaks(data : ndarray, min_radius : float | None = None,
                                             max_radius : float | None = None, nb_radius : int | None =
                                             None, min_distance : int = 1) → ndarray
```

Détecte les pics dans l'image à partir de la transformée de Hough du cercle, retourne les coordonnées du cercle.

Paramètres

- **data** – Données d'entrée
- **min_radius** – Rayon minimum (par défaut : None)
- **max_radius** – Rayon maximum (par défaut : None)
- **nb_radius** – Nombre de rayons (par défaut : None)
- **min_distance** – Distance minimale entre les cercles (par défaut : 1)

Renvoie

Coordonnées des cercles

```
cdl.algorithms.image.find_blobs_dog(data : ndarray, min_sigma : float = 1, max_sigma : float = 30,
                                     overlap : float = 0.5, threshold_rel : float = 0.2, exclude_border :
                                     bool = True) → ndarray
```

Recherche les taches dans l'image en niveaux de gris donnée en utilisant la méthode de différence de Gauss (DoG).

Paramètres

- **data** – L'image d'entrée en niveaux de gris.
- **min_sigma** – Le rayon minimum de la tache en pixels.
- **max_sigma** – Le rayon maximum de la tache en pixels.
- **overlap** – Le chevauchement minimum entre deux taches en pixels. Par exemple, si deux taches sont détectées avec des rayons de 10 et 12 respectivement, et que le chevauchement est défini sur 0,5, alors la zone de la plus petite tache sera ignorée et seule la zone de la plus grande tache sera retournée.
- **threshold_rel** – La limite inférieure absolue pour les maxima de l'espace d'échelle. Les maxima locaux plus petits que **threshold_rel** sont ignorés. Réduisez ceci pour détecter les taches avec moins d'intensité.
- **exclude_border** – Si True, exclure les taches de la détection si elles sont trop proches du bord de l'image. La taille de la bordure est **min_sigma**.

Renvoie

Coordonnées des taches

```
cdl.algorithms.image.find_blobs_doh(data : ndarray, min_sigma : float = 1, max_sigma : float = 30,
                                     overlap : float = 0.5, log_scale : bool = False, threshold_rel : float =
                                     0.2) → ndarray
```

Recherche les taches dans l'image en niveaux de gris donnée en utilisant la méthode du déterminant de Hessian (DoH).

Paramètres

- **data** – L'image d'entrée en niveaux de gris.
- **min_sigma** – Le rayon minimum de la tache en pixels.
- **max_sigma** – Le rayon maximum de la tache en pixels.
- **overlap** – Le chevauchement minimum entre deux taches en pixels. Par exemple, si deux taches sont détectées avec des rayons de 10 et 12 respectivement, et que le chevauchement est défini sur 0,5, alors la zone de la plus petite tache sera ignorée et seule la zone de la plus grande tache sera retournée.
- **log_scale** – Si True, le rayon de chaque tache est retourné comme $\sqrt{\text{sigma}}$ pour chaque tache détectée.

- **threshold_rel** – La limite inférieure absolue pour les maxima de l’espace d’échelle. Les maxima locaux plus petits que **threshold_rel** sont ignorés. Réduisez ceci pour détecter les taches avec moins d’intensité.

Renvoie

Coordonnées des taches

```
cdl.algorithms.image.find_blobs_log(data : ndarray, min_sigma : float = 1, max_sigma : float = 30,
                                   overlap : float = 0.5, log_scale : bool = False, threshold_rel : float =
                                   0.2, exclude_border : bool = True) → ndarray
```

Recherche les taches dans l’image en niveaux de gris donnée en utilisant la méthode du Laplacien de Gauss (LoG).

Paramètres

- **data** – L’image d’entrée en niveaux de gris.
- **min_sigma** – Le rayon minimum de la tache en pixels.
- **max_sigma** – Le rayon maximum de la tache en pixels.
- **overlap** – Le chevauchement minimum entre deux taches en pixels. Par exemple, si deux taches sont détectées avec des rayons de 10 et 12 respectivement, et que le chevauchement est défini sur 0,5, alors la zone de la plus petite tache sera ignorée et seule la zone de la plus grande tache sera retournée.
- **log_scale** – Si True, le rayon de chaque tache est retourné comme $\sqrt{\text{sigma}}$ pour chaque tache détectée.
- **threshold_rel** – La limite inférieure absolue pour les maxima de l’espace d’échelle. Les maxima locaux plus petits que **threshold_rel** sont ignorés. Réduisez ceci pour détecter les taches avec moins d’intensité.
- **exclude_border** – Si True, exclure les taches de la détection si elles sont trop proches du bord de l’image. La taille de la bordure est **min_sigma**.

Renvoie

Coordonnées des taches

```
cdl.algorithms.image.remove_overlapping_disks(coords : ndarray) → ndarray
```

Supprimer les disques qui se chevauchent parmi les coordonnées

Paramètres

- **coords** – Les coordonnées des disques

Renvoie

Les coordonnées des disques avec les disques qui se chevauchent supprimés

```
cdl.algorithms.image.find_blobs_opencv(data : ndarray, min_threshold : float | None = None,
                                       max_threshold : float | None = None, min_repeatability : int |
                                       None = None, min_dist_between_blobs : float | None = None,
                                       filter_by_color : bool | None = None, blob_color : int | None =
                                       None, filter_by_area : bool | None = None, min_area : float |
                                       None = None, max_area : float | None = None,
                                       filter_by_circularity : bool | None = None, min_circularity : float |
                                       None = None, max_circularity : float | None = None,
                                       filter_by_inertia : bool | None = None, min_inertia_ratio : float |
                                       None = None, max_inertia_ratio : float | None = None,
                                       filter_by_convexity : bool | None = None, min_convexity : float |
                                       None = None, max_convexity : float | None = None) → ndarray
```

Recherche les taches dans l’image en niveaux de gris donnée en utilisant le détecteur de taches simples d’OpenCV.

Paramètres

- **data** – L’image d’entrée en niveaux de gris.
- **min_threshold** – L’intensité minimale de la tache.
- **max_threshold** – L’intensité maximale de la tache.

- **min_repeatability** – Le nombre minimum de fois qu’une tache est détectée avant qu’elle ne soit signalée.
- **min_dist_between_blobs** – La distance minimale entre les taches.
- **filter_by_color** – Si True, les taches sont filtrées par couleur.
- **blob_color** – La couleur des taches à filtrer par.
- **filter_by_area** – Si True, les taches sont filtrées par zone.
- **min_area** – La zone minimale de la tache.
- **max_area** – La zone maximale de la tache.
- **filter_by_circularity** – Si True, les taches sont filtrées par circularité.
- **min_circularity** – La circularité minimale de la tache.
- **max_circularity** – La circularité maximale de la tache.
- **filter_by_inertia** – Si True, les taches sont filtrées par inertie.
- **min_inertia_ratio** – Le rapport d’inertie minimale de la tache.
- **max_inertia_ratio** – Le rapport d’inertie maximale de la tache.
- **filter_by_convexity** – Si True, les taches sont filtrées par convexité.
- **min_convexity** – La convexité minimale de la tache.
- **max_convexity** – La convexité maximale de la tache.

Renvoie

Coordonnées des taches

3.1.3 Algorithmes de conversion de type de données

`cdl.algorithms.datatypes.is_integer_dtype(dtype : dtype) → bool`

Retourne True si le type de données est un type entier

Paramètres**dtype** – Type de données à vérifier**Renvoie**

True si le type de données est un type entier

`cdl.algorithms.datatypes.is_complex_dtype(dtype : dtype) → bool`

Retourne True si le type de données est un type complexe

Paramètres**dtype** – Type de données à vérifier**Renvoie**

True si le type de données est un type complexe

3.1.4 Algorithmes de conversion de coordonnées

`cdl.algorithms.coordinates.circle_to_diameter(xc : float, yc : float, r : float) → tuple[float, float, float, float]`

Convertit le centre et le rayon du cercle en coordonnées de diamètre X

Paramètres

- **xc** – Abscisse du centre du cercle
- **yc** – Ordonnée du centre du cercle
- **r** – Rayon du cercle

Renvoie

Coordonnées de diamètre X du cercle

Type renvoyé

tuple

`cdl.algorithms.coordinates.array_circle_to_diameter(data : ndarray) → ndarray`

Convertit le centre et le rayon du cercle en coordonnées de diamètre X (version tableau)

Paramètres

data – Centre et rayon du cercle, sous la forme d'un tableau 2D (N, 3)

Renvoie

Coordonnées de diamètre X du cercle, sous la forme d'un tableau 2D (N, 4)

`cdl.algorithms.coordinates.circle_to_center_radius(x0 : float, y0 : float, x1 : float, y1 : float) → tuple[float, float, float]`

Convertit les coordonnées de diamètre X du cercle en centre et rayon

Paramètres

- **x0** – Abscisse de début de diamètre du cercle
- **y0** – Ordonnée de début de diamètre du cercle
- **x1** – Abscisse de fin de diamètre du cercle
- **y1** – Ordonnée de fin de diamètre du cercle

Renvoie

Centre et rayon du cercle

Type renvoyé

tuple

`cdl.algorithms.coordinates.array_circle_to_center_radius(data : ndarray) → ndarray`

Convertit les coordonnées de diamètre X du cercle en centre et rayon (version tableau)

Paramètres

data – Coordonnées de diamètre X du cercle, sous la forme d'un tableau 2D (N, 4)

Renvoie

Centre et rayon du cercle, sous la forme d'un tableau 2D (N, 3)

`cdl.algorithms.coordinates.ellipse_to_diameters(xc : float, yc : float, a : float, b : float, theta : float) → tuple[float, float, float, float, float, float, float, float]`

Convertit le centre, les axes et l'angle de l'ellipse en coordonnées de diamètres X/Y

Paramètres

- **xc** – Abscisse du centre de l'ellipse
- **yc** – Ordonnée du centre de l'ellipse
- **a** – Demi grand axe de l'ellipse
- **b** – Demi petit axe de l'ellipse
- **theta** – Angle de l'ellipse

Renvoie

Coordonnées des diamètres X/Y (grands/petits axes) de l'ellipse

`cdl.algorithms.coordinates.array_ellipse_to_diameters(data : ndarray) → ndarray`

Convertit le centre, les axes et l'angle de l'ellipse en coordonnées de diamètres X/Y (version tableau)

Paramètres

data – Centre, axes et angle de l'ellipse, sous la forme d'un tableau 2D (N, 5)

Renvoie

Coordonnées des diamètres X/Y de l'ellipse (grands/petits axes), sous la forme d'un tableau 2D (N, 8)

`cdl.algorithms.coordinates.ellipse_to_center_axes_angle(x0 : float, y0 : float, x1 : float, y1 : float, x2 : float, y2 : float, x3 : float, y3 : float) → tuple[float, float, float, float, float]`

Convertit les coordonnées de diamètres X/Y de l'ellipse en centre, axes et angle

Paramètres

- **x0** – abscisse de début du grand axe
- **y0** – ordonnée de début du grand axe
- **x1** – abscisse de fin du grand axe
- **y1** – ordonnée de fin du grand axe
- **x2** – abscisse de début du petit axe
- **y2** – ordonnée de début du petit axe
- **x3** – abscisse de fin du petit axe
- **y3** – ordonnée de fin du petit axe

Renvoie

Centre, axes et angle de l'ellipse

`cdl.algorithms.coordinates.array_ellipse_to_center_axes_angle(data : ndarray) → ndarray`

Convertit les coordonnées de diamètres X/Y de l'ellipse en centre, axes et angle (version tableau)

Paramètres

data – Coordonnées de diamètres X/Y de l'ellipse, sous la forme d'un tableau 2D (N, 8)

Renvoie

Centre, axes et angle de l'ellipse, sous la forme d'un tableau 2D (N, 5)

3.2 Paramètres (cdl.param)

Le module `cdl.param` fournit tous les paramètres de jeu de données utilisés par les modules `cdl.computation` et `cdl.core.gui.processor`.

Those datasets are defined in other modules :

- `cdl.computation.base`
- `cdl.computation.image`
- `cdl.computation.signal`

Le module `cdl.param` est donc un moyen pratique d'importer tous les ensembles de paramètres en une seule fois.

En fait, l'instruction d'importation suivante est équivalente à la précédente :

```
# Original import statement
from cdl.computation.base import MovingAverageParam
from cdl.computation.signal import PolynomialFitParam
from cdl.computation.image.exposure import EqualizeHistParam

# Equivalent import statement
from cdl.param import MovingAverageParam, PolynomialFitParam, EqualizeHistParam
```

3.2.1 Introduction to DataSet parameters

The datasets listed in the following sections are used to define the parameters necessary for the various computations and processing operations available in DataLab.

Each dataset is a subclass of `guidata.dataset.datatypes.DataSet` and thus needs to be instantiated before being used.

Here is a complete example of how to instantiate a dataset and access its parameters with the `cdl.param`. BinningParam dataset :

```
class cdl.param.BinningParam
    Paramètres de binning
```

sx

Nombre de pixels (X). Nombre de pixels adjacents à regrouper le long de l'axe des x. Entier supérieur à 2. Par défaut : 2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

sy

Nombre de pixels (Y). Nombre de pixels adjacents à regrouper le long de l'axe des y. Entier supérieur à 2. Par défaut : 2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

operation

Opération. Sélection unique parmi : “sum”, “average”, “median”, “min”, “max”. Par défaut : “sum”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

dtype_str

Type de données. Type de données de l'image générée. Sélection unique parmi : “dtype”, “float32”, “float64”, “complex128”, “int32”, “int16”, “uint16”, “uint8”. Par défaut : “dtype”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

change_pixel_size

Modification de la taille des pixels de sorte que les dimensions de l'images restent les mêmes après l'opération. Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod **create**(*sx* : *int*, *sy* : *int*, *operation* : *str*, *dtype_str* : *str*, *change_pixel_size* : *bool*)
→ *cdl.computation.image.BinningParam*

Renvoie une nouvelle instance de `BinningParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **sx** (*int*) – Nombre de pixels (X). Nombre de pixels adjacents à regrouper le long de l'axe des x. Entier supérieur à 2. Par défaut : 2.
- **sy** (*int*) – Nombre de pixels (Y). Nombre de pixels adjacents à regrouper le long de l'axe des y. Entier supérieur à 2. Par défaut : 2.
- **operation** (*str*) – Opération. Sélection unique parmi : “sum”, “average”, “median”, “min”, “max”. Par défaut : “sum”.
- **dtype_str** (*str*) – Type de données. Type de données de l'image générée. Sélection unique parmi : “dtype”, “float32”, “float64”, “complex128”, “int32”, “int16”, “uint16”, “uint8”. Par défaut : “dtype”.
- **change_pixel_size** (*bool*) – Modification de la taille des pixels de sorte que les dimensions de l'images restent les mêmes après l'opération. Par défaut : False.

Renvois

Nouvelle instance de `BinningParam`.

Note : Pour instancier un nouveau jeu de données `BinningParam`, vous pouvez utiliser la méthode de classe `BinningParam.create()` comme ceci :

```
BinningParam.create(sx=2, sy=2, operation='sum', dtype_str='dtype', change_
    pixel_size=False)
```

Vous pouvez également instancier un `BinningParam` par défaut puis initialiser les champs comme ceci :

```
param = BinningParam()
param.sx = 2
param.sy = 2
param.operation = 'sum'
param.dtype_str = 'dtype'
param.change_pixel_size = False
```

3.2.2 Paramètres communs

class `cdl.param.ClipParam`

Paramètres d'écrêtage

lower

Borne inférieure d'écrêtage. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

upper

Borne supérieure d'écrêtage. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(lower : float, upper : float) → cdl.computation.base.ClipParam`

Renvoie une nouvelle instance de `ClipParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

— **lower** (*float*) – Borne inférieure d'écrêtage. Par défaut : None.

— **upper** (*float*) – Borne supérieure d'écrêtage. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de `ClipParam`.

class `cdl.param.FFTParam`

Paramètres FFT

shift

Décaler la fréquence nulle au centre. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod `create(shift : bool) → cdl.computation.base.FFTParam`

Renvoie une nouvelle instance de `FFTParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

shift (*bool*) – Décaler la fréquence nulle au centre. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de `FFTParam`.

class `cdl.param.SpectrumParam`

Spectrum parameters

log

Par défaut : False.

Type`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`**classmethod** `create(log : bool) → cdl.computation.base.SpectrumParam`Renvoie une nouvelle instance de `SpectrumParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres****log** (*bool*) – Par défaut : False.**Renvoie**Nouvelle instance de `SpectrumParam`.**class** `cdl.param.GaussianParam`

Paramètres de filtre gaussien

sigma

. Par défaut : 1.0.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**classmethod** `create(sigma : float) → cdl.computation.base.GaussianParam`Renvoie une nouvelle instance de `GaussianParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres****sigma** (*float*) – . Par défaut : 1.0.**Renvoie**Nouvelle instance de `GaussianParam`.**class** `cdl.param.MovingAverageParam`

Paramètres de moyenne mobile

n

Taille de la fenêtre glissante. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.

Type`guidata.dataset.dataitems.IntItem`**mode**

Mode du filtre : - “reflect” : réfléchir les données à la frontière - “constant” : remplir avec une valeur constante - “nearest” : remplir avec la valeur la plus proche - “mirror” : réfléchir les données à la frontière avec les données elles-mêmes - “wrap” : frontière circulaire. Sélection unique parmi : “reflect”, “constant”, “nearest”, “mirror”, “wrap”. Par défaut : “reflect”.

Type`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`**classmethod** `create(n : int, mode : str) → cdl.computation.base.MovingAverageParam`Renvoie une nouvelle instance de `MovingAverageParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres**

- **n** (*int*) – Taille de la fenêtre glissante. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.
- **mode** (*str*) – Mode du filtre : - “reflect” : réfléchir les données à la frontière - “constant” : remplir avec une valeur constante - “nearest” : remplir avec la valeur la plus proche - “mirror” : réfléchir les données à la frontière avec les données elles-mêmes - “wrap” : frontière circulaire. Sélection unique parmi : “reflect”, “constant”, “nearest”, “mirror”, “wrap”. Par défaut : “reflect”.

Renvoie

Nouvelle instance de `MovingAverageParam`.

class `cdl.param.MovingMedianParam`

Paramètres de médiane mobile

n

Taille de la fenêtre glissante. Entier supérieur à 1, impair. Par défaut : 3.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

mode

Mode du filtre : - “reflect” : réfléchir les données à la frontière - “constant” : remplir avec une valeur constante - “nearest” : remplir avec la valeur la plus proche - “mirror” : réfléchir les données à la frontière avec les données elles-mêmes - “wrap” : frontière circulaire. Sélection unique parmi : “reflect”, “constant”, “nearest”, “mirror”, “wrap”. Par défaut : “nearest”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create(n : int, mode : str) → cdl.computation.base.MovingMedianParam`

Renvoie une nouvelle instance de `MovingMedianParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **n** (*int*) – Taille de la fenêtre glissante. Entier supérieur à 1, impair. Par défaut : 3.
- **mode** (*str*) – Mode du filtre : - “reflect” : réfléchir les données à la frontière - “constant” : remplir avec une valeur constante - “nearest” : remplir avec la valeur la plus proche - “mirror” : réfléchir les données à la frontière avec les données elles-mêmes - “wrap” : frontière circulaire. Sélection unique parmi : “reflect”, “constant”, “nearest”, “mirror”, “wrap”. Par défaut : “nearest”.

Renvoie

Nouvelle instance de `MovingMedianParam`.

class `cdl.param.ROIDataParam`

Données de l’éditeur de ROI

roidata

Données de la ROI. Pour plus de commodité, cet élément accepte un tableau numpy 2d, une liste de listes de nombres, ou none. En fin de compte, les données sont converties en un tableau numpy 2d d’entiers (si non nul). Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatArrayItem`

singleobj

Extrait la roi comme un objet unique ou non. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod `create(roidata : numpy.ndarray, singleobj : bool) → cdl.computation.base.ROIDataParam`

Renvoie une nouvelle instance de `ROIDataParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **roidata** (*numpy.ndarray*) – Données de la ROI. Pour plus de commodité, cet élément accepte un tableau numpy 2d, une liste de listes de nombres, ou none. En fin de compte, les données sont converties en un tableau numpy 2d d’entiers (si non nul). Par défaut : None.
- **singleobj** (*bool*) – Extrait la roi comme un objet unique ou non. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de ROIDataParam.

property is_empty: `bool`

Retourne True s'il n'y a pas de ROI

class `cdl.param.ConstantOperationParam`

Parameter used to set a constant value to used in operations (sum, multiplication, ...)

value

Constante. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(value : float) → cdl.computation.base.ConstantOperationParam`

Renvoie une nouvelle instance de ConstantOperationParam avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

value (`float`) – Constante. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de ConstantOperationParam.

3.2.3 Paramètres des signaux

class `cdl.param.DataTypeSParam`

Convertir les paramètres de type de données du signal

dtype_str

Type de données de destination. Type de données de l'image générée. Sélection unique parmi : "float32", "float64", "complex128". Par défaut : "float32".

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create(dtype_str : str) → cdl.computation.signal.DataTypeSParam`

Renvoie une nouvelle instance de DataTypeSParam avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

dtype_str (`str`) – Type de données de destination. Type de données de l'image générée. Sélection unique parmi : "float32", "float64", "complex128". Par défaut : "float32".

Renvoie

Nouvelle instance de DataTypeSParam.

class `cdl.param.FWHMParam`

Paramètres de LMH

method

Méthode. Sélection unique parmi : "zero-crossing", "gauss", "lorentz", "voigt". Par défaut : "zero-crossing".

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

xmin

X_{MIN} . Borne x inférieure (vide pour aucune limite, c'est-à-dire le début du signal). Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**xmax** X_{MAX} . Borne x supérieure (vide pour aucune limite, c'est-à-dire la fin du signal). Par défaut : None.**Type**`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**classmethod** **create**(*method* : *str*, *xmin* : *float*, *xmax* : *float*) → *cdl.computation.signal.FWHMParam*Renvoie une nouvelle instance de `FWHMParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres**

- **method** (*str*) – Méthode. Sélection unique parmi : “zero-crossing”, “gauss”, “lorentz”, “voigt”. Par défaut : “zero-crossing”.
- **xmin** (*float*) – X_{MIN} . Borne x inférieure (vide pour aucune limite, c'est-à-dire le début du signal). Par défaut : None.
- **xmax** (*float*) – X_{MAX} . Borne x supérieure (vide pour aucune limite, c'est-à-dire la fin du signal). Par défaut : None.

RenvoieNouvelle instance de `FWHMParam`.**class** `cdl.param.NormalizeParam`

Paramètres de normalisation

method

Normaliser par rapport à. Sélection unique parmi : “maximum”, “amplitude”, “area”, “energy”, “rms”. Par défaut : “maximum”.

Type`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`**classmethod** **create**(*method* : *str*) → *cdl.computation.base.NormalizeParam*Renvoie une nouvelle instance de `NormalizeParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres**

- method** (*str*) – Normaliser par rapport à. Sélection unique parmi : “maximum”, “amplitude”, “area”, “energy”, “rms”. Par défaut : “maximum”.

RenvoieNouvelle instance de `NormalizeParam`.**class** `cdl.param.PeakDetectionParam`

Paramètres de détection de pics

threshold

Seuil. Entier compris entre 0 et 100, unité : %. Par défaut : 30.

Type`guidata.dataset.dataitems.IntItem`**min_dist**

Distance minimale. Entier supérieur à 1, unité : points. Par défaut : 1.

Type`guidata.dataset.dataitems.IntItem`**classmethod** **create**(*threshold* : *int*, *min_dist* : *int*) → *cdl.computation.signal.PeakDetectionParam*Renvoie une nouvelle instance de `PeakDetectionParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres**

- **threshold** (*int*) – Seuil. Entier compris entre 0 et 100, unité : %. Par défaut : 30.

— **min_dist** (*int*) – Distance minimale. Entier supérieur à 1, unité : points. Par défaut : 1.

Renvoie

Nouvelle instance de `PeakDetectionParam`.

class `cdl.param.PolynomialFitParam`

Paramètres de régression polynomiale

degree

Degré. Entier compris entre 1 et 10. Par défaut : 3.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create(degree : int) → cdl.computation.signal.PolynomialFitParam`

Renvoie une nouvelle instance de `PolynomialFitParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

degree (*int*) – Degré. Entier compris entre 1 et 10. Par défaut : 3.

Renvoie

Nouvelle instance de `PolynomialFitParam`.

class `cdl.param.XYCalibrateParam`

Paramètres de calibration du signal

axis

Étalonner. Sélection unique parmi : “x”, “y”. Par défaut : “y”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

a

Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

b

Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(axis : str, a : float, b : float) → cdl.computation.signal.XYCalibrateParam`

Renvoie une nouvelle instance de `XYCalibrateParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

— **axis** (*str*) – Étalonner. Sélection unique parmi : “x”, “y”. Par défaut : “y”.

— **a** (*float*) – Par défaut : 1.0.

— **b** (*float*) – Par défaut : 0.0.

Renvoie

Nouvelle instance de `XYCalibrateParam`.

class `cdl.param.InterpolationParam`

Paramètres d’interpolation

method

Méthode d’interpolation. Sélection unique parmi : “linear”, “spline”, “quadratic”, “cubic”, “barycentric”, “pchip”. Par défaut : “linear”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

fill_value

Valeur de remplissage. Valeur à utiliser pour les points en dehors du domaine d'interpolation (utilisé uniquement avec les méthodes linéaire, cubique et pchip). Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(method : str, fill_value : float) → cdl.computation.signal.InterpolationParam`

Renvoie une nouvelle instance de `InterpolationParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode d'interpolation. Sélection unique parmi : “linear”, “spline”, “quadratic”, “cubic”, “barycentric”, “pchip”. Par défaut : “linear”.
- **fill_value** (*float*) – Valeur de remplissage. Valeur à utiliser pour les points en dehors du domaine d'interpolation (utilisé uniquement avec les méthodes linéaire, cubique et pchip). Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de `InterpolationParam`.

class `cdl.param.ResamplingParam`

Paramètres de rééchantillonnage

method

Méthode d'interpolation. Sélection unique parmi : “linear”, “spline”, “quadratic”, “cubic”, “barycentric”, “pchip”. Par défaut : “linear”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

fill_value

Valeur de remplissage. Valeur à utiliser pour les points en dehors du domaine d'interpolation (utilisé uniquement avec les méthodes linéaire, cubique et pchip). Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

xmin

X_{\min} . Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

xmax

X_{\max} . Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

mode

Sélection unique parmi : “dx”, “nbpts”. Par défaut : “nbpts”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

dx

X . Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

nbpts

Nombre de points. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create`(*method* : *str*, *fill_value* : *float*, *xmin* : *float*, *xmax* : *float*, *mode* : *str*, *dx* : *float*, *nbpts* : *int*) → *cdl.computation.signal.ResamplingParam*

Renvoie une nouvelle instance de `ResamplingParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode d’interpolation. Sélection unique parmi : “linear”, “spline”, “quadratic”, “cubic”, “barycentric”, “pchip”. Par défaut : “linear”.
- **fill_value** (*float*) – Valeur de remplissage. Valeur à utiliser pour les points en dehors du domaine d’interpolation (utilisé uniquement avec les méthodes linéaire, cubique et pchip). Par défaut : None.
- **xmin** (*float*) – X_{\min} . Par défaut : None.
- **xmax** (*float*) – X_{\max} . Par défaut : None.
- **mode** (*str*) – Sélection unique parmi : “dx”, “nbpts”. Par défaut : “nbpts”.
- **dx** (*float*) – X . Par défaut : None.
- **nbpts** (*int*) – Nombre de points. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de `ResamplingParam`.

class `cdl.param.DetrendingParam`

Elimination de tendance

method

Méthode d’élimination de la tendance. Sélection unique parmi : “linear”, “constant”. Par défaut : “linear”.

Type`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create`(*method* : *str*) → *cdl.computation.signal.DetrendingParam*

Renvoie une nouvelle instance de `DetrendingParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- method** (*str*) – Méthode d’élimination de la tendance. Sélection unique parmi : “linear”, “constant”. Par défaut : “linear”.

Renvoie

Nouvelle instance de `DetrendingParam`.

class `cdl.param.PowerParam`

Power parameters

power

Puissance. Par défaut : 2.0.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create`(*power* : *float*) → *cdl.computation.signal.PowerParam*

Renvoie une nouvelle instance de `PowerParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- power** (*float*) – Puissance. Par défaut : 2.0.

Renvoie

Nouvelle instance de `PowerParam`.

class `cdl.param.WindowingParam`

Windowing parameters

method

Méthode. Sélection unique parmi : “barthann”, “bartlett”, “blackman”, “blackman-harris”, “bohman”, “boxcar”, “cosine”, “exponential”, “flat-top”, “gaussian”, “hamming”, “hanning”, “kaiser”, “lanczos”, “nuttall”, “parzen”, “rectangular”, “taylor”, “tukey”. Par défaut : “hamming”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

alpha

Paramètre de forme de la fonction de fenêtrage de tukey. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

beta

Paramètre de forme de la fonction de fenêtrage de kaiser. Par défaut : 14.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

sigma

Paramètre de forme de la fonction de fenêtrage gaussienne. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(method : str, alpha : float, beta : float, sigma : float) →`
`cdl.computation.signal.WindowingParam`

Renvoie une nouvelle instance de `WindowingParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode. Sélection unique parmi : “barthann”, “bartlett”, “blackman”, “blackman-harris”, “bohman”, “boxcar”, “cosine”, “exponential”, “flat-top”, “gaussian”, “hamming”, “hanning”, “kaiser”, “lanczos”, “nuttall”, “parzen”, “rectangular”, “taylor”, “tukey”. Par défaut : “hamming”.
- **alpha** (*float*) – Paramètre de forme de la fonction de fenêtrage de tukey. Par défaut : 0.5.
- **beta** (*float*) – Paramètre de forme de la fonction de fenêtrage de kaiser. Par défaut : 14.0.
- **sigma** (*float*) – Paramètre de forme de la fonction de fenêtrage gaussienne. Par défaut : 0.5.

Renvoie

Nouvelle instance de `WindowingParam`.

class `cdl.param.LowPassFilterParam`

Low-pass filter parameters

method

Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

order

Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

f_cut0

Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**f_cut1**

Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**rp**

Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**rs**

Atténuation de la bande d'arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod create(*method* : *str*, *order* : *int*, *f_cut0* : *float*, *f_cut1* : *float*, *rp* : *float*, *rs* : *float*) → *cdl.computation.signal.LowPassFilterParam*

Renvoie une nouvelle instance de `LowPassFilterParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.
- **order** (*int*) – Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.
- **f_cut0** (*float*) – Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **f_cut1** (*float*) – Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **rp** (*float*) – Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.
- **rs** (*float*) – Atténuation de la bande d'arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Renvoie

Nouvelle instance de `LowPassFilterParam`.

class `cdl.param.HighPassFilterParam`

High-pass filter parameters

method

Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.

Type`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`**order**

Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.

Type`guidata.dataset.dataitems.IntItem`**f_cut0**

Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

f_cut1

Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rp

Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rs

Atténuation de la bande d'arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(method : str, order : int, f_cut0 : float, f_cut1 : float, rp : float, rs : float) →`
`cdl.computation.signal.HighPassFilterParam`

Renvoie une nouvelle instance de `HighPassFilterParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.
- **order** (*int*) – Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.
- **f_cut0** (*float*) – Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **f_cut1** (*float*) – Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **rp** (*float*) – Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.
- **rs** (*float*) – Atténuation de la bande d'arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Renvoie

Nouvelle instance de `HighPassFilterParam`.

class `cdl.param.BandPassFilterParam`

Band-pass filter parameters

method

Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

order

Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

f_cut0

Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

f_cut1

Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**rp**

Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**rs**

Atténuation de la bande d'arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod **create**(*method* : *str*, *order* : *int*, *f_cut0* : *float*, *f_cut1* : *float*, *rp* : *float*, *rs* : *float*) →
`cdl.computation.signal.BandPassFilterParam`

Renvoie une nouvelle instance de `BandPassFilterParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres**

- **method** (*str*) – Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.
- **order** (*int*) – Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.
- **f_cut0** (*float*) – Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **f_cut1** (*float*) – Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **rp** (*float*) – Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.
- **rs** (*float*) – Atténuation de la bande d'arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

RenvoieNouvelle instance de `BandPassFilterParam`.

class `cdl.param.BandStopFilterParam`

Band-stop filter parameters

method

Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.

Type`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`**order**

Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.

Type`guidata.dataset.dataitems.IntItem`**f_cut0**

Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**f_cut1**

Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rp

Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rs

Atténuation de la bande d'arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(method : str, order : int, f_cut0 : float, f_cut1 : float, rp : float, rs : float) → cdl.computation.signal.BandStopFilterParam`

Renvoie une nouvelle instance de `BandStopFilterParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.
- **order** (*int*) – Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.
- **f_cut0** (*float*) – Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **f_cut1** (*float*) – Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **rp** (*float*) – Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.
- **rs** (*float*) – Atténuation de la bande d'arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Renvoie

Nouvelle instance de `BandStopFilterParam`.

class `cdl.param.DynamicParam`

Parameters for dynamic range computation (ENOB, SNR, SINAD, THD, SFDR)

full_scale

Pleine échelle. Flottant supérieur à 0.0, unité : v. Par défaut : 0.16.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

unit

Unité. Unité pour sinad. Sélection unique parmi : “dBc”, “dBFS”. Par défaut : “dBc”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

nb_harm

Nombre d'harmoniques. Nombre d'harmoniques à considérer pour le thd. Entier supérieur à 1. Par défaut : 5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create(full_scale : float, unit : str, nb_harm : int) → cdl.computation.signal.DynamicParam`

Renvoie une nouvelle instance de `DynamicParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **full_scale** (*float*) – Pleine échelle. Flottant supérieur à 0.0, unité : v. Par défaut : 0.16.
- **unit** (*str*) – Unité. Unité pour sinad. Sélection unique parmi : “dBc”, “dBFS”. Par défaut : “dBc”.

- **nb_harm** (*int*) – Nombre d’harmoniques. Nombre d’harmoniques à considérer pour le thd. Entier supérieur à 1. Par défaut : 5.

Renvoie

Nouvelle instance de `DynamicParam`.

3.2.4 Paramètres des images

Paramètres de base des images

class `cdl.param.BinningParam`

Paramètres de binning

sx

Nombre de pixels (X). Nombre de pixels adjacents à regrouper le long de l’axe des x. Entier supérieur à 2. Par défaut : 2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

sy

Nombre de pixels (Y). Nombre de pixels adjacents à regrouper le long de l’axe des y. Entier supérieur à 2. Par défaut : 2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

operation

Opération. Sélection unique parmi : “sum”, “average”, “median”, “min”, “max”. Par défaut : “sum”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

dtype_str

Type de données. Type de données de l’image générée. Sélection unique parmi : “dtype”, “float32”, “float64”, “complex128”, “int32”, “int16”, “uint16”, “uint8”. Par défaut : “dtype”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

change_pixel_size

Modification de la taille des pixels de sorte que les dimensions de l’images restent les mêmes après l’opération. Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod `create(sx : int, sy : int, operation : str, dtype_str : str, change_pixel_size : bool) → cdl.computation.image.BinningParam`

Renvoie une nouvelle instance de `BinningParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **sx** (*int*) – Nombre de pixels (X). Nombre de pixels adjacents à regrouper le long de l’axe des x. Entier supérieur à 2. Par défaut : 2.
- **sy** (*int*) – Nombre de pixels (Y). Nombre de pixels adjacents à regrouper le long de l’axe des y. Entier supérieur à 2. Par défaut : 2.
- **operation** (*str*) – Opération. Sélection unique parmi : “sum”, “average”, “median”, “min”, “max”. Par défaut : “sum”.

- **dtype_str** (*str*) – Type de données. Type de données de l’image générée. Sélection unique parmi : “dtype”, “float32”, “float64”, “complex128”, “int32”, “int16”, “uint16”, “uint8”. Par défaut : “dtype”.
- **change_pixel_size** (*bool*) – Modification de la taille des pixels de sorte que les dimensions de l’images restent les mêmes après l’opération. Par défaut : False.

Renvoie

Nouvelle instance de BinningParam.

class cdl.param.ButterworthParam

Paramètres de filtre Butterworth

cut_off

Fréquence de coupure relative. Fréquence de coupure relative (0.0 - 1.0). Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

high_pass

Si vrai, appliquer un filtre passe-haut au lieu d’un filtre passe-bas. Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

order

Ordre. Ordre du filtre de butterworth. Entier supérieur à 1. Par défaut : 2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod create(*cut_off*: *float*, *high_pass*: *bool*, *order*: *int*) → `cdl.computation.image.ButterworthParam`

Renvoie une nouvelle instance de `ButterworthParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **cut_off** (*float*) – Fréquence de coupure relative. Fréquence de coupure relative (0.0 - 1.0). Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.
- **high_pass** (*bool*) – Si vrai, appliquer un filtre passe-haut au lieu d’un filtre passe-bas. Par défaut : False.
- **order** (*int*) – Ordre. Ordre du filtre de butterworth. Entier supérieur à 1. Par défaut : 2.

Renvoie

Nouvelle instance de `ButterworthParam`.

class cdl.param.DataTypeIParam

Convertir les paramètres de type de données de l’image

dtype_str

Type de données de destination. Type de données de l’image générée. Sélection unique parmi : “float32”, “float64”, “complex128”, “int32”, “int16”, “uint16”, “uint8”. Par défaut : “float32”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod create(*dtype_str*: *str*) → `cdl.computation.image.DataTypeIParam`

Renvoie une nouvelle instance de `DataTypeIParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

dtype_str (*str*) – Type de données de destination. Type de données de l’image générée. Sélection unique parmi : “float32”, “float64”, “complex128”, “int32”, “int16”, “uint16”, “uint8”. Par défaut : “float32”.

Renvoie

Nouvelle instance de `DataTypeIParam`.

class `cdl.param.FlatFieldParam`

Paramètres de correction de champ plat

threshold

Seuil. Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(threshold : float) → cdl.computation.image.FlatFieldParam`

Renvoie une nouvelle instance de `FlatFieldParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

threshold (*float*) – Seuil. Par défaut : 0.0.

Renvoie

Nouvelle instance de `FlatFieldParam`.

class `cdl.param.GridParam`

Paramètres de grille

direction

Distribuer selon les. Sélection unique parmi : “col”, “row”. Par défaut : “col”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

cols

Colonnes. Entier, non nul. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

rows

Lignes. Entier, non nul. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

colspac

Espace entre chaque colonne. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rowspac

Espace entre chaque ligne. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(direction : str, cols : int, rows : int, colspac : float, rowspac : float) → cdl.computation.image.GridParam`

Renvoie une nouvelle instance de `GridParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **direction** (*str*) – Distribuer selon les. Sélection unique parmi : “col”, “row”. Par défaut : “col”.
- **cols** (*int*) – Colonnes. Entier, non nul. Par défaut : 1.
- **rows** (*int*) – Lignes. Entier, non nul. Par défaut : 1.

- **colspac** (*float*) – Espace entre chaque colonne. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 0.0.
- **rowspac** (*float*) – Espace entre chaque ligne. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 0.0.

Renvoie

Nouvelle instance de `GridParam`.

class `cdl.param.HoughCircleParam`

Paramètres de transformation de Hough circulaire

min_radius

Rayon_{min}. Entier supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

max_radius

Rayon_{max}. Entier supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

min_distance

Distance minimale. Entier supérieur à 0. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod **create**(*min_radius : int, max_radius : int, min_distance : int*) →

`cdl.computation.image.HoughCircleParam`

Renvoie une nouvelle instance de `HoughCircleParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **min_radius** (*int*) – Rayon_{min}. Entier supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : None.
- **max_radius** (*int*) – Rayon_{max}. Entier supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : None.
- **min_distance** (*int*) – Distance minimale. Entier supérieur à 0. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de `HoughCircleParam`.

class `cdl.param.LogP1Param`

Paramètres de log10

n

Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod **create**(*n : float*) → `cdl.computation.image.LogP1Param`

Renvoie une nouvelle instance de `LogP1Param` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- n** (*float*) – Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de `LogP1Param`.

class `cdl.param.LineProfileParam`

Paramètres de profil horizontal ou vertical

direction

Sélection unique parmi : “horizontal”, “vertical”. Par défaut : “horizontal”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

row

Ligne. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

col

Colonne. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create(direction : str, row : int, col : int) → cdl.computation.image.LineProfileParam`

Renvoie une nouvelle instance de `LineProfileParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **direction** (*str*) – Sélection unique parmi : “horizontal”, “vertical”. Par défaut : “horizontal”.
- **row** (*int*) – Ligne. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.
- **col** (*int*) – Colonne. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Renvoie

Nouvelle instance de `LineProfileParam`.

class `cdl.param.SegmentProfileParam`

Segment profile parameters

row1

Ligne (début). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

col1

Colonne (début). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

row2

Ligne (fin). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

col2

Colonne (fin). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create(row1 : int, col1 : int, row2 : int, col2 : int) →
cdl.computation.image.SegmentProfileParam`

Renvoie une nouvelle instance de `SegmentProfileParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **row1** (*int*) – Ligne (début). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

- **col1** (*int*) – Colonne (début). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.
- **row2** (*int*) – Ligne (fin). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.
- **col2** (*int*) – Colonne (fin). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Renvoie

Nouvelle instance de `SegmentProfileParam`.

class `cdl.param.AverageProfileParam`

Paramètres de profil horizontal ou vertical moyen

direction

Sélection unique parmi : “horizontal”, “vertical”. Par défaut : “horizontal”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

row1

Ligne 1. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

row2

Ligne 2. Entier supérieur à -1. Par défaut : -1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

col1

Colonne 1. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

col2

Colonne 2. Entier supérieur à -1. Par défaut : -1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod **create**(*direction* : *str*, *row1* : *int*, *row2* : *int*, *col1* : *int*, *col2* : *int*) →
cdl.computation.image.AverageProfileParam

Renvoie une nouvelle instance de `AverageProfileParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **direction** (*str*) – Sélection unique parmi : “horizontal”, “vertical”. Par défaut : “horizontal”.
- **row1** (*int*) – Ligne 1. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.
- **row2** (*int*) – Ligne 2. Entier supérieur à -1. Par défaut : -1.
- **col1** (*int*) – Colonne 1. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.
- **col2** (*int*) – Colonne 2. Entier supérieur à -1. Par défaut : -1.

Renvoie

Nouvelle instance de `AverageProfileParam`.

class `cdl.param.RadialProfileParam`

Paramètres de profil radial

center

Position du centre. Sélection unique parmi : “centroid”, “center”, “user”. Par défaut : “centroid”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

x0*X*_{Centre}. Flottant, unité : pixel. Par défaut : None.**Type**`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**y0***X*_{Centre}. Flottant, unité : pixel. Par défaut : None.**Type**`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**classmethod create**(*center* : *str*, *x0* : *float*, *y0* : *float*) → *cdl.computation.image.RadialProfileParam*Renvoie une nouvelle instance de `RadialProfileParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres**

- **center** (*str*) – Position du centre. Sélection unique parmi : “centroid”, “center”, “user”. Par défaut : “centroid”.
- **x0** (*float*) – *X*_{Centre}. Flottant, unité : pixel. Par défaut : None.
- **y0** (*float*) – *X*_{Centre}. Flottant, unité : pixel. Par défaut : None.

RenvoieNouvelle instance de `RadialProfileParam`.**update_from_image**(*obj* : *ImageObj*) → *None*

Mettre à jour les paramètres à partir de l’image

choice_callback(*item*, *value*)

Callback pour l’item de choix

class `cdl.param.ResizeParam`

Paramètres de redimensionnement

zoom

Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**mode**

Sélection unique parmi : “constant”, “nearest”, “reflect”, “wrap”. Par défaut : “constant”.

Type`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`**cval**

Valeur utilisée pour les points situés en dehors des frontières de l’image d’origine (si le mode est “constant”). Par défaut : 0.0.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**prefilter**

Par défaut : True.

Type`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`**order**

Ordre. Ordre de l’interpolation de type spline. Entier compris entre 0 et 5. Par défaut : 3.

Type`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod create(*zoom : float, mode : str, cval : float, prefilter : bool, order : int*) →
cdl.computation.image.ResizeParam

Renvoie une nouvelle instance de `ResizeParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **zoom** (*float*) – Par défaut : `None`.
- **mode** (*str*) – Sélection unique parmi : “constant”, “nearest”, “reflect”, “wrap”. Par défaut : “constant”.
- **cval** (*float*) – Valeur utilisée pour les points situés en dehors des frontières de l’image d’origine (si le mode est “constant”). Par défaut : `0.0`.
- **prefilter** (*bool*) – Par défaut : `True`.
- **order** (*int*) – Ordre. Ordre de l’interpolation de type spline. Entier compris entre 0 et 5. Par défaut : `3`.

Renvoie

Nouvelle instance de `ResizeParam`.

class `cdl.param.RotateParam`

Paramètres de rotation

angle

Angle (°). Par défaut : `None`.

Type

guidata.dataset.dataitems.FloatItem

mode

Sélection unique parmi : “constant”, “nearest”, “reflect”, “wrap”. Par défaut : “constant”.

Type

guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem

cval

Valeur utilisée pour les points situés en dehors des frontières de l’image d’origine (si le mode est “constant”). Par défaut : `0.0`.

Type

guidata.dataset.dataitems.FloatItem

reshape

Redimensionner l’image de destination de sorte qu’elle puisse contenir la totalité de l’image source. Par défaut : `False`.

Type

guidata.dataset.dataitems.BoolItem

prefilter

Par défaut : `True`.

Type

guidata.dataset.dataitems.BoolItem

order

Ordre. Ordre de l’interpolation de type spline. Entier compris entre 0 et 5. Par défaut : `3`.

Type

guidata.dataset.dataitems.IntItem

classmethod create(*angle : float, mode : str, cval : float, reshape : bool, prefilter : bool, order : int*) →
cdl.computation.image.RotateParam

Renvoie une nouvelle instance de `RotateParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **angle** (*float*) – Angle (°). Par défaut : None.
- **mode** (*str*) – Sélection unique parmi : “constant”, “nearest”, “reflect”, “wrap”. Par défaut : “constant”.
- **cval** (*float*) – Valeur utilisée pour les points situés en dehors des frontières de l’image d’origine (si le mode est “constant”). Par défaut : 0.0.
- **reshape** (*bool*) – Redimensionner l’image de destination de sorte qu’elle puisse contenir la totalité de l’image source. Par défaut : False.
- **prefilter** (*bool*) – Par défaut : True.
- **order** (*int*) – Ordre. Ordre de l’interpolation de type spline. Entier compris entre 0 et 5. Par défaut : 3.

Renvoie

Nouvelle instance de RotateParam.

class `cdl.param.ZCalibrateParam`

Paramètres de calibration linéaire de l’image

a

Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

b

Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(a : float, b : float) → cdl.computation.image.ZCalibrateParam`

Renvoie une nouvelle instance de ZCalibrateParam avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **a** (*float*) – Par défaut : 1.0.
- **b** (*float*) – Par défaut : 0.0.

Renvoie

Nouvelle instance de ZCalibrateParam.

Paramètres de seuillage

class `cdl.param.ThresholdParam`

Histogram threshold parameters

method

Méthode de seuillage. Sélection unique parmi : “manual”, “isodata”, “li”, “mean”, “minimum”, “otsu”, “triangle”, “yen”. Par défaut : “manual”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

bins

Nombre de classes. Entier supérieur à 1. Par défaut : 256.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

value

Valeur de seuil. Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

operation

Opération. Sélection unique parmi : “>”, “<”. Par défaut : “>”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create`(*method* : *str*, *bins* : *int*, *value* : *float*, *operation* : *str*) →

`cdl.computation.image.threshold.ThresholdParam`

Renvoie une nouvelle instance de `ThresholdParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode de seuillage. Sélection unique parmi : “manual”, “isodata”, “li”, “mean”, “minimum”, “otsu”, “triangle”, “yen”. Par défaut : “manual”.
- **bins** (*int*) – Nombre de classes. Entier supérieur à 1. Par défaut : 256.
- **value** (*float*) – Valeur de seuil. Par défaut : 0.0.
- **operation** (*str*) – Opération. Sélection unique parmi : “>”, “<”. Par défaut : “>”.

Renvoie

Nouvelle instance de `ThresholdParam`.

Paramètres de correction d’exposition

class `cdl.param.AdjustGammaParam`

Paramètres d’ajustement gamma

gamma

Facteur de correction gamma (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

gain

Facteur de gain (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create`(*gamma* : *float*, *gain* : *float*) → `cdl.computation.image.exposure.AdjustGammaParam`

Renvoie une nouvelle instance de `AdjustGammaParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **gamma** (*float*) – Facteur de correction gamma (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 1.0.
- **gain** (*float*) – Facteur de gain (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 1.0.

Renvoie

Nouvelle instance de `AdjustGammaParam`.

class `cdl.param.AdjustLogParam`

Paramètres d’ajustement logarithmique

gain

Facteur de gain (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

inv

Si vrai, appliquer une transformation logarithmique inverse. Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod create(*gain* : *float*, *inv* : *bool*) → *cdl.computation.image.exposure.AdjustLogParam*

Renvoie une nouvelle instance de `AdjustLogParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **gain** (*float*) – Facteur de gain (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 1.0.
- **inv** (*bool*) – Si vrai, appliquer une transformation logarithmique inverse. Par défaut : False.

Renvoie

Nouvelle instance de `AdjustLogParam`.

class `cdl.param.AdjustSigmoidParam`

Paramètres d'ajustement sigmoïde

cutoff

Valeur de coupure (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

gain

Facteur de gain (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 10.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

inv

Si vrai, appliquer une transformation sigmoïde inverse. Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod create(*cutoff* : *float*, *gain* : *float*, *inv* : *bool*) →

cdl.computation.image.exposure.AdjustSigmoidParam

Renvoie une nouvelle instance de `AdjustSigmoidParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **cutoff** (*float*) – Valeur de coupure (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.
- **gain** (*float*) – Facteur de gain (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 10.0.
- **inv** (*bool*) – Si vrai, appliquer une transformation sigmoïde inverse. Par défaut : False.

Renvoie

Nouvelle instance de `AdjustSigmoidParam`.

class `cdl.param.EqualizeAdaptHistParam`

Paramètres d'égalisation d'histogramme adaptatif

nbins

Nombre de classes. Nombre de classes de l'histogramme des niveaux de l'image. Entier supérieur à 1. Par défaut : 256.

Type`guidata.dataset.dataitems.IntItem`**clip_limit**

Écrêtage limite. Valeur d'écrtage (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.01.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod create(*nbins* : *int*, *clip_limit* : *float*) →

`cdl.computation.image.exposure.EqualizeAdaptHistParam`

Renvoie une nouvelle instance de `EqualizeAdaptHistParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **nbins** (*int*) – Nombre de classes. Nombre de classes de l'histogramme des niveaux de l'image. Entier supérieur à 1. Par défaut : 256.
- **clip_limit** (*float*) – Écrêtage limite. Valeur d'écrtage (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.01.

Renvoie

Nouvelle instance de `EqualizeAdaptHistParam`.

class `cdl.param.EqualizeHistParam`

Paramètres d'égalisation d'histogramme

nbins

Nombre de classes. Nombre de classes de l'histogramme des niveaux de l'image. Entier supérieur à 1. Par défaut : 256.

Type`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod create(*nbins* : *int*) → `cdl.computation.image.exposure.EqualizeHistParam`

Renvoie une nouvelle instance de `EqualizeHistParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **nbins** (*int*) – Nombre de classes. Nombre de classes de l'histogramme des niveaux de l'image. Entier supérieur à 1. Par défaut : 256.

Renvoie

Nouvelle instance de `EqualizeHistParam`.

class `cdl.param.RescaleIntensityParam`

Paramètres de rééchelonnement d'intensité

in_range

Echelle de niveaux en entrée. Valeurs min/max d'intensité de l'image en entrée ("image" correspond aux niveaux min/max de l'image en entrée, "dtype" correspond aux valeurs min/max du type de données de l'image). Sélection unique parmi : "image", "dtype", "float32", "float64", "complex128", "int32", "int16", "uint16", "uint8". Par défaut : "image".

Type`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`**out_range**

Echelle de niveaux en sortie. Valeurs min/max d'intensité de l'image en sortie ("image" correspond aux niveaux min/max de l'image en entrée, "dtype" correspond aux valeurs min/max du type de données de l'image). Sélection unique parmi : "image", "dtype", "float32", "float64", "complex128", "int32", "int16", "uint16", "uint8". Par défaut : "dtype".

Type`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`**classmethod** `create(in_range : str, out_range : str) →``cdl.computation.image.exposure.RescaleIntensityParam`

Renvoie une nouvelle instance de `RescaleIntensityParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **in_range** (*str*) – Echelle de niveaux en entrée. Valeurs min/max d'intensité de l'image en entrée ("image" correspond aux niveaux min/max de l'image en entrée, "dtype" correspond aux valeurs min/max du type de données de l'image). Sélection unique parmi : "image", "dtype", "float32", "float64", "complex128", "int32", "int16", "uint16", "uint8". Par défaut : "image".
- **out_range** (*str*) – Echelle de niveaux en sortie. Valeurs min/max d'intensité de l'image en sortie ("image" correspond aux niveaux min/max de l'image en entrée, "dtype" correspond aux valeurs min/max du type de données de l'image). Sélection unique parmi : "image", "dtype", "float32", "float64", "complex128", "int32", "int16", "uint16", "uint8". Par défaut : "dtype".

Renvoie

Nouvelle instance de `RescaleIntensityParam`.

Paramètres de restauration**class** `cdl.param.DenoiseBilateralParam`

Paramètres de débruitage par filtre bilatéral

sigma_spatial

spatial. Ecart-type dans le domaine spatial. Une valeur élevée a pour effet de moyenner des pixels séparés par de grandes distances. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**mode**

Sélection unique parmi : "constant", "edge", "symmetric", "reflect", "wrap". Par défaut : "constant".

Type`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`**cval**

Valeur de remplissage en dehors des bornes de l'image (en mode constant). Par défaut : 0.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**classmethod** `create(sigma_spatial : float, mode : str, cval : float) →``cdl.computation.image.restoration.DenoiseBilateralParam`

Renvoie une nouvelle instance de `DenoiseBilateralParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **sigma_spatial** (*float*) – spatial. Ecart-type dans le domaine spatial. Une valeur élevée a pour effet de moyenner des pixels séparés par de grandes distances. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.
- **mode** (*str*) – Sélection unique parmi : "constant", "edge", "symmetric", "reflect", "wrap". Par défaut : "constant".

- **cval** (*float*) – Valeur de remplissage en dehors des bornes de l'image (en mode constant). Par défaut : 0.

Renvoie

Nouvelle instance de `DenoiseBilateralParam`.

class `cdl.param.DenoiseTVParam`

Paramètres de débruitage par variation totale

weight

Poids de débruitage. Plus le poids est élevé, plus le débruitage est fort (aux dépens de la fidélité des données). Flottant supérieur à 0, non nul. Par défaut : 0.1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

eps

Epsilon. Différence relative de la valeur de la fonction de coût qui détermine le critère d'arrêt de l'algorithme. Ce dernier s'arrête lorsque : $(e_{(n-1)} - e_n) < \text{eps} * e_0$. Flottant supérieur à 0, non nul. Par défaut : 0.0002.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

max_num_iter

Nb. max. d'itérations. Nombre maximal d'itérations utilisé pour l'optimisation. Entier supérieur à 0, non nul. Par défaut : 200.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create(weight : float, eps : float, max_num_iter : int) →`
`cdl.computation.image.restoration.DenoiseTVParam`

Renvoie une nouvelle instance de `DenoiseTVParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **weight** (*float*) – Poids de débruitage. Plus le poids est élevé, plus le débruitage est fort (aux dépens de la fidélité des données). Flottant supérieur à 0, non nul. Par défaut : 0.1.
- **eps** (*float*) – Epsilon. Différence relative de la valeur de la fonction de coût qui détermine le critère d'arrêt de l'algorithme. Ce dernier s'arrête lorsque : $(e_{(n-1)} - e_n) < \text{eps} * e_0$. Flottant supérieur à 0, non nul. Par défaut : 0.0002.
- **max_num_iter** (*int*) – Nb. max. d'itérations. Nombre maximal d'itérations utilisé pour l'optimisation. Entier supérieur à 0, non nul. Par défaut : 200.

Renvoie

Nouvelle instance de `DenoiseTVParam`.

class `cdl.param.DenoiseWaveletParam`

Paramètres de débruitage par ondelettes

wavelet

Ondelette. Sélection unique parmi : "bior1.1", "bior1.3", "bior1.5", "bior2.2", "bior2.4", "bior2.6", "bior2.8", "bior3.1", "bior3.3", "bior3.5", "bior3.7", "bior3.9", "bior4.4", "bior5.5", "bior6.8", "cgau1", "cgau2", "cgau3", "cgau4", "cgau5", "cgau6", "cgau7", "cgau8", "cmor", "coif1", "coif2", "coif3", "coif4", "coif5", "coif6", "coif7", "coif8", "coif9", "coif10", "coif11", "coif12", "coif13", "coif14", "coif15", "coif16", "coif17", "db1", "db2", "db3", "db4", "db5", "db6", "db7", "db8", "db9", "db10", "db11", "db12", "db13", "db14", "db15", "db16", "db17", "db18", "db19", "db20", "db21", "db22", "db23", "db24", "db25", "db26", "db27", "db28", "db29", "db30", "db31", "db32", "db33", "db34", "db35", "db36", "db37", "db38", "dmey", "fbsp", "gaus1", "gaus2", "gaus3", "gaus4", "gaus5", "gaus6", "gaus7", "gaus8", "haar", "mexh", "morl", "rbio1.1", "rbio1.3", "rbio1.5", "rbio2.2", "rbio2.4", "rbio2.6",

“rbio2.8”, “rbio3.1”, “rbio3.3”, “rbio3.5”, “rbio3.7”, “rbio3.9”, “rbio4.4”, “rbio5.5”, “rbio6.8”, “shan”, “sym2”, “sym3”, “sym4”, “sym5”, “sym6”, “sym7”, “sym8”, “sym9”, “sym10”, “sym11”, “sym12”, “sym13”, “sym14”, “sym15”, “sym16”, “sym17”, “sym18”, “sym19”, “sym20”. Par défaut : “sym9”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

mode

Sélection unique parmi : “soft”, “hard”. Par défaut : “soft”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

method

Méthode. Sélection unique parmi : “BayesShrink”, “VisuShrink”. Par défaut : “VisuShrink”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create(wavelet : str, mode : str, method : str) →`

`cdl.computation.image.restoration.DenoiseWaveletParam`

Renvoie une nouvelle instance de `DenoiseWaveletParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **wavelet** (*str*) – Ondelette. Sélection unique parmi : “bior1.1”, “bior1.3”, “bior1.5”, “bior2.2”, “bior2.4”, “bior2.6”, “bior2.8”, “bior3.1”, “bior3.3”, “bior3.5”, “bior3.7”, “bior3.9”, “bior4.4”, “bior5.5”, “bior6.8”, “cgau1”, “cgau2”, “cgau3”, “cgau4”, “cgau5”, “cgau6”, “cgau7”, “cgau8”, “cmor”, “coif1”, “coif2”, “coif3”, “coif4”, “coif5”, “coif6”, “coif7”, “coif8”, “coif9”, “coif10”, “coif11”, “coif12”, “coif13”, “coif14”, “coif15”, “coif16”, “coif17”, “db1”, “db2”, “db3”, “db4”, “db5”, “db6”, “db7”, “db8”, “db9”, “db10”, “db11”, “db12”, “db13”, “db14”, “db15”, “db16”, “db17”, “db18”, “db19”, “db20”, “db21”, “db22”, “db23”, “db24”, “db25”, “db26”, “db27”, “db28”, “db29”, “db30”, “db31”, “db32”, “db33”, “db34”, “db35”, “db36”, “db37”, “db38”, “dmey”, “fbsp”, “gaus1”, “gaus2”, “gaus3”, “gaus4”, “gaus5”, “gaus6”, “gaus7”, “gaus8”, “haar”, “mexh”, “morl”, “rbio1.1”, “rbio1.3”, “rbio1.5”, “rbio2.2”, “rbio2.4”, “rbio2.6”, “rbio2.8”, “rbio3.1”, “rbio3.3”, “rbio3.5”, “rbio3.7”, “rbio3.9”, “rbio4.4”, “rbio5.5”, “rbio6.8”, “shan”, “sym2”, “sym3”, “sym4”, “sym5”, “sym6”, “sym7”, “sym8”, “sym9”, “sym10”, “sym11”, “sym12”, “sym13”, “sym14”, “sym15”, “sym16”, “sym17”, “sym18”, “sym19”, “sym20”. Par défaut : “sym9”.
- **mode** (*str*) – Sélection unique parmi : “soft”, “hard”. Par défaut : “soft”.
- **method** (*str*) – Méthode. Sélection unique parmi : “BayesShrink”, “VisuShrink”. Par défaut : “VisuShrink”.

Renvoie

Nouvelle instance de `DenoiseWaveletParam`.

Paramètres morphologiques

class `cdl.param.MorphologyParam`

Paramètres de White Top-Hat

radius

Rayon. Rayon de l’ouverture circulaire (disque). Entier supérieur à 1. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create(radius : int) → cdl.computation.image.morphology.MorphologyParam`

Renvoie une nouvelle instance de `MorphologyParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

radius (*int*) – Rayon. Rayon de l’ouverture circulaire (disque). Entier supérieur à 1. Par défaut : 1.

Renvoie

Nouvelle instance de `MorphologyParam`.

Paramètres de détection de contours**class** `cdl.param.CannyParam`

Paramètres de filtre Canny

sigma

Ecart-type du filtrage gaussien. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

low_threshold

Seuil bas. Borne inférieure pour le seuillage par hystérésis (liaison des contours). Flottant supérieur à 0. Par défaut : 0.1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

high_threshold

Seuil haut. Borne supérieure pour le seuillage par hystérésis (liaison des contours). Flottant supérieur à 0. Par défaut : 0.9.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

use_quantiles

Interprète les seuils bas et haut en tant que quantiles des niveaux des contours, au lieu de valeurs absolues des contours. Si le réglage est actif, alors les seuils doivent être compris entre 0 et 1. Par défaut : `True`.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

mode

Sélection unique parmi : “reflect”, “constant”, “nearest”, “mirror”, “wrap”. Par défaut : “constant”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

cval

Valeur de remplissage si le mode est constant. Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create`(*sigma* : *float*, *low_threshold* : *float*, *high_threshold* : *float*, *use_quantiles* : *bool*, *mode* : *str*, *cval* : *float*) → `cdl.computation.image.edges.CannyParam`

Renvoie une nouvelle instance de `CannyParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

— **sigma** (*float*) – Ecart-type du filtrage gaussien. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.

— **low_threshold** (*float*) – Seuil bas. Borne inférieure pour le seuillage par hystérésis (liaison des contours). Flottant supérieur à 0. Par défaut : 0.1.

- **high_threshold** (*float*) – Seuil haut. Borne supérieure pour le seuillage par hystérésis (liaison des contours). Flottant supérieur à 0. Par défaut : 0.9.
- **use_quantiles** (*bool*) – Interprète les seuils bas et haut en tant que quantiles des niveaux des contours, au lieu de valeurs absolues des contours. Si le réglage est actif, alors les seuils doivent être compris entre 0 et 1. Par défaut : True.
- **mode** (*str*) – Sélection unique parmi : “reflect”, “constant”, “nearest”, “mirror”, “wrap”. Par défaut : “constant”.
- **cval** (*float*) – Valeur de remplissage si le mode est constant. Par défaut : 0.0.

Renvoie

Nouvelle instance de CannyParam.

Paramètres de détection**class cdl.param.BlobDOGParam**

Détection de taches par méthode de différence de gaussiennes

min_sigma

min· L'écart-type minimal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être faible pour détecter de petites taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

max_sigma

max· L'écart-type maximal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être élevée pour détecter de grandes taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 30.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

threshold_rel

Seuil relatif. Intensité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

overlap

Recouvrement. Si deux taches ont un taux de recouvrement supérieur à ce seuil, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

exclude_border

Si le réglage est actif, exclure les taches de la bordure de l'image. Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod create(*min_sigma* : *float*, *max_sigma* : *float*, *threshold_rel* : *float*, *overlap* : *float*, *exclude_border* : *bool*) → `cdl.computation.image.detection.BlobDOGParam`

Renvoie une nouvelle instance de BlobDOGParam avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **min_sigma** (*float*) – min· L'écart-type minimal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être faible pour détecter de petites taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.
- **max_sigma** (*float*) – max· L'écart-type maximal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être élevée pour détecter de grandes taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 30.0.

- **threshold_rel** (*float*) – Seuil relatif. Intensité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.2.
- **overlap** (*float*) – Recouvrement. Si deux taches ont un taux de recouvrement supérieur à ce seuil, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.
- **exclude_border** (*bool*) – Si le réglage est actif, exclure les taches de la bordure de l'image. Par défaut : True.

Renvoie

Nouvelle instance de BlobDOGParam.

class cdl.param.BlobDOHParam

Détection de taches par méthode du déterminant du Hessian

min_sigma

min. L'écart-type minimal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être faible pour détecter de petites taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

max_sigma

max. L'écart-type maximal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être élevée pour détecter de grandes taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 30.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

threshold_rel

Seuil relatif. Intensité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

overlap

Recouvrement. Si deux taches ont un taux de recouvrement supérieur à ce seuil, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

log_scale

Les valeurs intermédiaires d'écart-type peuvent être interpolées selon une échelle linéaire ou logarithmique. Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod create(*min_sigma : float, max_sigma : float, threshold_rel : float, overlap : float, log_scale : bool*) → `cdl.computation.image.detection.BlobDOHParam`

Renvoie une nouvelle instance de BlobDOHParam avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **min_sigma** (*float*) – min. L'écart-type minimal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être faible pour détecter de petites taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.
- **max_sigma** (*float*) – max. L'écart-type maximal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être élevée pour détecter de grandes taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 30.0.
- **threshold_rel** (*float*) – Seuil relatif. Intensité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.2.

- **overlap** (*float*) – Recouvrement. Si deux taches ont un taux de recouvrement supérieur à ce seuil, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.
- **log_scale** (*bool*) – Les valeurs intermédiaires d'écart-type peuvent être interpolées selon une échelle linéaire ou logarithmique. Par défaut : False.

Renvoie

Nouvelle instance de BlobDOHParam.

class cdl.param.BlobLOGParam

Détection de taches par méthode du Laplacien de gaussiennes

min_sigma

min. L'écart-type minimal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être faible pour détecter de petites taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

max_sigma

max. L'écart-type maximal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être élevée pour détecter de grandes taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 30.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

threshold_rel

Seuil relatif. Intensité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

overlap

Recouvrement. Si deux taches ont un taux de recouvrement supérieur à ce seuil, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

log_scale

Les valeurs intermédiaires d'écart-type peuvent être interpolées selon une échelle linéaire ou logarithmique. Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

exclude_border

Si le réglage est actif, exclure les taches de la bordure de l'image. Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod create(*min_sigma* : *float*, *max_sigma* : *float*, *threshold_rel* : *float*, *overlap* : *float*, *log_scale* : *bool*, *exclude_border* : *bool*) → `cdl.computation.image.detection.BlobLOGParam`

Renvoie une nouvelle instance de BlobLOGParam avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **min_sigma** (*float*) – min. L'écart-type minimal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être faible pour détecter de petites taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.
- **max_sigma** (*float*) – max. L'écart-type maximal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être élevée pour détecter de grandes taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 30.0.

- **threshold_rel** (*float*) – Seuil relatif. Intensité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.2.
- **overlap** (*float*) – Recouvrement. Si deux taches ont un taux de recouvrement supérieur à ce seuil, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.
- **log_scale** (*bool*) – Les valeurs intermédiaires d'écart-type peuvent être interpolées selon une échelle linéaire ou logarithmique. Par défaut : False.
- **exclude_border** (*bool*) – Si le réglage est actif, exclure les taches de la bordure de l'image. Par défaut : True.

Renvoie

Nouvelle instance de BlobLOGParam.

class cdl.param.BlobOpenCVParam

Détection de taches par OpenCV

min_threshold

Seuil min. Le seuil minimum entre les maxima et minima locaux. Ce paramètre n'affecte pas la qualité des taches, mais seulement leur nombre. Un seuil bas donne un nombre plus important de taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 10.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

max_threshold

Seuil max. Le seuil maximum entre les maxima et minima locaux. Ce paramètre n'affecte pas la qualité des taches, mais seulement leur nombre. Un seuil bas donne un nombre plus important de taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 200.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

min_repeatability

Répétabilité min. Le nombre minimum de fois qu'une tache doit être détectée dans une séquence d'images pour être considérée valide. Entier supérieur à 1. Par défaut : 2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

min_dist_between_blobs

Distance min. entre taches. La distance minimale entre deux taches. Si deux taches sont détectées à une distance inférieure à celle-ci, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant supérieur à 0.0, non nul. Par défaut : 10.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

filter_by_color

Si vrai, l'image est filtrée par couleur au lieu d'intensité. Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

blob_color

Couleur de la tache. La couleur des taches à détecter (0 pour les taches foncées, 255 pour les taches claires). Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

filter_by_area

Si vrai, l'image est filtrée par l'aire des taches. Par défaut : True.

Type`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`**min_area**

Aire min. L'aire minimale des taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 25.0.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**max_area**

Aire max. L'aire maximale des taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 500.0.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**filter_by_circularity**

Si vrai, l'image est filtrée par la circularité des taches. Par défaut : False.

Type`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`**min_circularity**

Circularité min. La circularité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.8.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**max_circularity**

Circularité max. La circularité maximale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 1.0.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**filter_by_inertia**

Si vrai, l'image est filtrée par l'inertie des taches. Par défaut : False.

Type`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`**min_inertia_ratio**

Ratio d'inertie min. Le ratio d'inertie minimal des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.6.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**max_inertia_ratio**

Ratio d'inertie max. Le ratio d'inertie maximal des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 1.0.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**filter_by_convexity**

Si vrai, l'image est filtrée par la convexité des taches. Par défaut : False.

Type`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`**min_convexity**

Convexité min. La convexité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.8.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

max_convexity

Convexité max. La convexité maximale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod create(*min_threshold* : *float*, *max_threshold* : *float*, *min_repeatability* : *int*,
min_dist_between_blobs : *float*, *filter_by_color* : *bool*, *blob_color* : *int*,
filter_by_area : *bool*, *min_area* : *float*, *max_area* : *float*, *filter_by_circularity* : *bool*,
min_circularity : *float*, *max_circularity* : *float*, *filter_by_inertia* : *bool*,
min_inertia_ratio : *float*, *max_inertia_ratio* : *float*, *filter_by_convexity* : *bool*,
min_convexity : *float*, *max_convexity* : *float*) →
cdl.computation.image.detection.BlobOpenCVParam

Renvoie une nouvelle instance de `BlobOpenCVParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **min_threshold** (*float*) – Seuil min. Le seuil minimum entre les maxima et minima locaux. Ce paramètre n’affecte pas la qualité des taches, mais seulement leur nombre. Un seuil bas donne un nombre plus important de taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 10.0.
- **max_threshold** (*float*) – Seuil max. Le seuil maximum entre les maxima et minima locaux. Ce paramètre n’affecte pas la qualité des taches, mais seulement leur nombre. Un seuil bas donne un nombre plus important de taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 200.0.
- **min_repeatability** (*int*) – Répétabilité min. Le nombre minimum de fois qu’une tache doit être détectée dans une séquence d’images pour être considérée valide. Entier supérieur à 1. Par défaut : 2.
- **min_dist_between_blobs** (*float*) – Distance min. entre taches. La distance minimale entre deux taches. Si deux taches sont détectées à une distance inférieure à celle-ci, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant supérieur à 0.0, non nul. Par défaut : 10.0.
- **filter_by_color** (*bool*) – Si vrai, l’image est filtrée par couleur au lieu d’intensité. Par défaut : True.
- **blob_color** (*int*) – Couleur de la tache. La couleur des taches à détecter (0 pour les taches foncées, 255 pour les taches claires). Par défaut : 0.
- **filter_by_area** (*bool*) – Si vrai, l’image est filtrée par l’aire des taches. Par défaut : True.
- **min_area** (*float*) – Aire min. L’aire minimale des taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 25.0.
- **max_area** (*float*) – Aire max. L’aire maximale des taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 500.0.
- **filter_by_circularity** (*bool*) – Si vrai, l’image est filtrée par la circularité des taches. Par défaut : False.
- **min_circularity** (*float*) – Circularité min. La circularité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.8.
- **max_circularity** (*float*) – Circularité max. La circularité maximale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 1.0.
- **filter_by_inertia** (*bool*) – Si vrai, l’image est filtrée par l’inertie des taches. Par défaut : False.
- **min_inertia_ratio** (*float*) – Ratio d’inertie min. Le ratio d’inertie minimal des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.6.
- **max_inertia_ratio** (*float*) – Ratio d’inertie max. Le ratio d’inertie maximal des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 1.0.
- **filter_by_convexity** (*bool*) – Si vrai, l’image est filtrée par la convexité des taches. Par défaut : False.
- **min_convexity** (*float*) – Convexité min. La convexité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.8.

- **max_convexity** (*float*) – Convexité max. La convexité maximale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 1.0.

Renvoie

Nouvelle instance de BlobOpenCVPParam.

class `cdl.param.ContourShapeParam`

Paramètres de forme de contour

threshold

Seuil relatif. Seuil de détection, relatif à la différence entre le maximum et le minimum des données de l'image. Flottant compris entre 0.1 et 0.9. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

shape

Forme. Sélection unique parmi : “ellipse”, “circle”, “polygon”. Par défaut : “ellipse”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create(threshold : float, shape : str) →`

`cdl.computation.image.detection.ContourShapeParam`

Renvoie une nouvelle instance de `ContourShapeParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **threshold** (*float*) – Seuil relatif. Seuil de détection, relatif à la différence entre le maximum et le minimum des données de l'image. Flottant compris entre 0.1 et 0.9. Par défaut : 0.5.
- **shape** (*str*) – Forme. Sélection unique parmi : “ellipse”, “circle”, “polygon”. Par défaut : “ellipse”.

Renvoie

Nouvelle instance de `ContourShapeParam`.

class `cdl.param.Peak2DDetectionParam`

Paramètres de détection de pics

threshold

Seuil relatif. Seuil de détection, relatif à la différence entre le maximum et le minimum des données de l'image. Flottant compris entre 0.1 et 0.9. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

size

Taille du voisinage. Taille de la fenêtre glissante utilisée dans l'algorithme de filtrage maximum/minimum. Entier supérieur à 1, unité : pixels. Par défaut : 10.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

create_rois

Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod `create(threshold : float, size : int, create_rois : bool) →`

`cdl.computation.image.detection.Peak2DDetectionParam`

Renvoie une nouvelle instance de `Peak2DDetectionParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **threshold** (*float*) – Seuil relatif. Seuil de détection, relatif à la différence entre le maximum et le minimum des données de l'image. Flottant compris entre 0.1 et 0.9. Par défaut : 0.5.
- **size** (*int*) – Taille du voisinage. Taille de la fenêtre glissante utilisée dans l'algorithme de filtrage maximum/minimum. Entier supérieur à 1, unité : pixels. Par défaut : 10.
- **create_rois** (*bool*) – Par défaut : True.

Renvoie

Nouvelle instance de `Peak2DDetectionParam`.

3.3 Modèle de données (`cdl.obj`)

Le module `cdl.obj` fournit les classes et fonctions nécessaires pour créer et manipuler des objets signal et image.

Ces classes et fonctions sont définies dans d'autres modules :

- `cdl.core.model.base`
- `cdl.core.model.image`
- `cdl.core.model.signal`
- `cdl.core.io`

Le module `cdl.obj` est donc un moyen pratique d'importer tous les objets en une seule fois. En fait, l'instruction d'importation suivante est équivalente à la précédente :

```
# Original import statement
from cdl.core.model.signal import SignalObj
from cdl.core.model.image import ImageObj

# Equivalent import statement
from cdl.obj import SignalObj, ImageObj
```

3.3.1 Objets communs

class `cdl.obj.ResultProperties`(*title : str, array : ndarray, labels : list[str] | None, item_json : str = ""*)

Object representing properties serializable in signal/image metadata.

Result *array* is a NumPy 2-D array : each row is a list of properties, optionnally associated to a ROI (first column value).

L'index de la ROI commence à 0 (ou est simplement 0 s'il n'y a pas de ROI).

Paramètres

- **title** – properties title
- **array** – properties array
- **labels** – properties labels (one label per column of result array)
- **item_json** – JSON string of label item associated to this obj

Note : The *array* argument can be a list of lists or a NumPy array. For instance, the following are equivalent :

- `array = [[1, 2], [3, 4]]`
- `array = np.array([[1, 2], [3, 4]])`

Or for only one line (one single result), the following are equivalent :

- `array = [1, 2]`
- `array = [[1, 2]]`
- `array = np.array([[1, 2]])`

property category: `str`

Return result category

property headers: `list[str] | None`

Return result headers (one header per column of result array)

property shown_array: `ndarray`

Return array of shown results, i.e. including complementary array (if any)

Renvoie

Tableau des résultats affichés

update_obj_metadata_from_item(*obj* : *BaseObj*, *item* : *LabelItem* | *None*) → *None*

Update object metadata with label item

Paramètres

- **obj** – object (signal/image)
- **item** – label item

property label_contents: `tuple[tuple[int, str], ...]`

Return label contents, i.e. a tuple of couples of (index, text) where index is the column of raw_data and text is the associated label format string

create_label_item(*obj* : *BaseObj*) → *LabelItem* | *None*

Create label item

Paramètres

- obj** – object (signal/image)

Renvoie

Label item

Note : The signal or image object is required as argument to create the label item because the label text may contain format strings that need to be filled with the object properties. For instance, the label text may contain the signal or image units.

get_label_item(*obj* : *BaseObj*) → *LabelItem* | *None*

Return label item associated to this result

Paramètres

- obj** – object (signal/image)

Renvoie

Label item

Note : The signal or image object is required as argument to eventually create the label item if it has not been created yet. See [create_label_item\(\)](#).

class `cdl.obj.ResultShape`(*title* : *str*, *array* : *ndarray*, *shape* : *Literal*['rectangle', 'circle', 'ellipse', 'segment', 'marker', 'point', 'polygon'], *item_json* : *str* = "", *add_label* : *bool* = *False*)

Objet représentant une forme géométrique sérialisable dans les métadonnées du signal/image.

Le tableau de résultats *array* est un tableau NumPy 2-D : chaque ligne est un résultat, éventuellement associé à une ROI (valeur de la première colonne).

L'index de la ROI commence à 0 (ou est simplement 0 s'il n'y a pas de ROI).

Paramètres

- **title** – result shape title

- **array** – coordonnées de la forme (plusieurs formes : une forme par ligne), la première colonne est l'index de la ROI (0 s'il n'y a pas de ROI)
- **shape** – shape kind
- **item_json** – JSON string of label item associated to this obj
- **add_label** – if True, add a label item (and the geometrical shape) to plot (default to False)

Lève

AssertionError – argument invalide

Note : The *array* argument can be a list of lists or a NumPy array. For instance, the following are equivalent :

— `array = [[1, 2], [3, 4]]`

— `array = np.array([[1, 2], [3, 4]])`

Or for only one line (one single result), the following are equivalent :

— `array = [1, 2]`

— `array = [[1, 2]]`

— `array = np.array([[1, 2]])`

property category: `str`

Return result category

check_array() → `None`

Check if array attribute is valid

Lève

AssertionError – invalid array

property headers: `list[str] | None`

Return result headers (one header per column of result array)

property shown_array: `ndarray`

Return array of shown results, i.e. including complementary array (if any)

Renvoie

Tableau des résultats affichés

property label_contents: `tuple[tuple[int, str], ...]`

Return label contents, i.e. a tuple of couples of (index, text) where index is the column of raw_data and text is the associated label format string

create_label_item(*obj* : *BaseObj*) → `LabelItem | None`

Create label item

Renvoie

Label item

merge_with(*obj* : *BaseObj*, *other_obj* : *BaseObj* | *None* = *None*)

Fusionne la forme résultat de l'objet avec celle d'un autre : *obj* ← *other_obj* ou fusionne simplement cette forme résultat avec *obj* si *other_obj* est *None*

transform_coordinates(*func* : *Callable[[ndarray], None]*) → `None`

Transforme les coordonnées de la forme.

Paramètres

func – fonction pour transformer les coordonnées

iterate_plot_items(*fmt* : *str*, *lbl* : *bool*, *option* : *str*) → `Iterable`

Itère sur les éléments de tracé de la forme de métadonnées.

Paramètres

— **fmt** – format numérique (par exemple « `%.3f` »)

- **lbl** – si True, affiche les étiquettes de forme
- **option** – option de style de forme (par exemple « shape/drag »)

Produit (yield)

Item graphique

create_shape_item(*coords : np.ndarray, fmt : str, lbl : bool, option : str*) → AnnotatedPoint | Marker | AnnotatedRectangle | AnnotatedCircle | AnnotatedSegment | AnnotatedEllipse | PolygonShape | None

Make geometrical shape plot item adapted to the shape type.

Paramètres

- **coords** – données de forme
- **fmt** – format numérique (par exemple « %.3f »)
- **lbl** – si True, affiche les étiquettes de forme
- **option** – option de style de forme (par exemple « shape/drag »)

Renvoie

Item graphique

class `cdl.obj.ShapeTypes`(*value, names=None, *, module=None, qualname=None, type=None, start=1, boundary=None*)

Types de formes pour les métadonnées d'image

RECTANGLE = `'_rec_'`

Forme rectangulaire

CIRCLE = `'_cir_'`

Forme circulaire

ELLIPSE = `'_ell_'`

Forme elliptique

SEGMENT = `'_seg_'`

Forme segment

MARKER = `'_mar_'`

Forme marqueur

POINT = `'_poi_'`

Forme point

POLYGON = `'_pol_'`

Forme polygonale

class `cdl.obj.UniformRandomParam`(*title=None, comment=None, icon=""*)

Paramètres de signal/image aléatoire de loi uniforme

apply_integer_range(*vmin, vmax*)

Fait quelque chose en cas de plage min-max entière

class `cdl.obj.NormalRandomParam`(*title=None, comment=None, icon=""*)

Paramètres de signal/image aléatoire de loi normale

apply_integer_range(*vmin, vmax*)

Fait quelque chose en cas de plage min-max entière

class `cdl.obj.BaseProcParam`(*title=None, comment=None, icon=""*)

Base class for processing parameters

apply_integer_range(*vmin*, *vmax*)

Fait quelque chose en cas de plage min-max entière

apply_float_range(*vmin*, *vmax*)

Do something in case of float min-max range

set_from_datatype(*dtype*)

Set min/max range from NumPy datatype

3.3.2 Modèle de signal

class `cdl.obj.SignalObj`

Objet signal

uuid

Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

xydata

Données. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatArrayItem`

metadata

Métadonnées. Par défaut : {}.

Type

`guidata.dataset.dataitems.DictItem`

title

Titre du signal. Par défaut : "Sans titre".

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

xlabel

Titre. Par défaut : "".

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

xunit

Unité. Par défaut : "".

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

ylabel

Titre. Par défaut : "".

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

yunit

Unité. Par défaut : "".

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

autoscale

Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

xscalelog

Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

xscalemin

Borne inférieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

xscalemax

Borne supérieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

yscalelog

Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

yscalemin

Borne inférieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

yscalemax

Borne supérieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod create(*uuid* : *str*, *xydata* : *numpy.ndarray*, *metadata* : *dict*, *title* : *str*, *xlabel* : *str*, *xunit* : *str*, *ylabel* : *str*, *yunit* : *str*, *autoscale* : *bool*, *xscalelog* : *bool*, *xscalemin* : *float*, *xscalemax* : *float*, *yscalemin* : *float*, *yscalemax* : *float*) → *cdl.core.model.signal.SignalObj*

Renvoie une nouvelle instance de [SignalObj](#) avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **uuid** (*str*) – Par défaut : None.
- **xydata** (*numpy.ndarray*) – Données. Par défaut : None.
- **metadata** (*dict*) – Métadonnées. Par défaut : {}.
- **title** (*str*) – Titre du signal. Par défaut : “Sans titre”.
- **xlabel** (*str*) – Titre. Par défaut : “”.
- **xunit** (*str*) – Unité. Par défaut : “”.
- **ylabel** (*str*) – Titre. Par défaut : “”.
- **yunit** (*str*) – Unité. Par défaut : “”.
- **autoscale** (*bool*) – Par défaut : True.
- **xscalelog** (*bool*) – Par défaut : False.
- **xscalemin** (*float*) – Borne inférieure. Par défaut : None.
- **xscalemax** (*float*) – Borne supérieure. Par défaut : None.

- **yscalelog** (*bool*) – Par défaut : False.
- **yscalemin** (*float*) – Borne inférieure. Par défaut : None.
- **yscalemax** (*float*) – Borne supérieure. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de *SignalObj*.

regenerate_uuid()

Regénère l'UUID

Cette méthode est utilisée pour régénérer l'UUID après avoir chargé l'objet à partir d'un fichier. Cela est nécessaire pour éviter les conflits d'UUID lors du chargement d'objets à partir d'un fichier sans effacer l'espace de travail au préalable.

copy(*title : str | None = None, dtype : dtype | None = None*) → *SignalObj*

Copie l'objet.

Paramètres

- **title** – titre
- **dtype** – type de données

Renvoie

Objet copié

set_data_type(*dtype : dtype*) → *None*

Change le type de données.

Paramètres

type (*Data*) –

set_xydata(*x : ndarray | list, y : ndarray | list, dx : ndarray | list | None = None, dy : ndarray | list | None = None*) → *None*

Définit les données xy

Paramètres

- **x** – données x
- **y** – données y
- **dx** – données dx (optionnel : barres d'erreur)
- **dy** – données dy (optionnel : barres d'erreur)

property x: ndarray | None

Récupère les données x

property y: ndarray | None

Récupère les données y

property data: ndarray | None

Récupère les données y

property dx: ndarray | None

Récupère les données dx

property dy: ndarray | None

Récupère les données dy

get_data(*roi_index : int | None = None*) → *tuple[ndarray, ndarray]*

Renvoie les données originales (si la ROI n'est pas définie ou si l'*roi_index* est None), ou les données de la ROI (si la ROI et l'*roi_index* sont définis).

Paramètres

roi_index – index de la ROI

Renvoie

Données

update_plot_item_parameters(*item* : *CurveItem*) → *None*

Met à jour les paramètres de l'élément de tracé à partir des données/métadonnées de l'objet

Prend en compte un sous-ensemble de paramètres d'élément de tracé. Ces paramètres peuvent avoir été remplacés par des entrées de métadonnées d'objet ou d'autres données d'objet. Le but est de mettre à jour l'élément de tracé en conséquence.

C'est *presque* l'opération inverse de *update_metadata_from_plot_item*.

Paramètres**item** – élément de tracé**update_metadata_from_plot_item**(*item* : *CurveItem*) → *None*

Met à jour les métadonnées à partir de l'élément de tracé.

Prend en compte un sous-ensemble de paramètres d'élément de tracé. Ces paramètres peuvent avoir été modifiés par l'utilisateur via l'interface graphique de l'élément de tracé. Le but est de mettre à jour les métadonnées en conséquence.

C'est *presque* l'opération inverse de *update_plot_item_parameters*.

Paramètres**item** – élément de tracé**make_item**(*update_from* : *CurveItem* = *None*) → *CurveItem*

Crée un élément de tracé à partir des données.

Paramètres**update_from** – élément de tracé à mettre à jour à partir de**Renvoie**

Item graphique

update_item(*item* : *CurveItem*, *data_changed* : *bool* = *True*) → *None*

Met à jour l'élément de tracé à partir des données.

Paramètres— **item** – élément de tracé— **data_changed** – si *True*, les données ont changé**roi_coords_to_indexes**(*coords* : *list*) → *ndarray*

Convertit les coordonnées de la ROI en index.

Paramètres**coords** – coordonnées**Renvoie**

Indices

get_roi_param(*title* : *str*, **defaults* : *int*) → *ROI1DParam*

Return ROI parameters dataset (converting ROI point indexes to coordinates)

Paramètres— **title** – titre— ***defaults** – default values (first, last point indexes)**Renvoie**

first and last X)

Type renvoyé

ROI parameters dataset (containing the ROI coordinates)

params_to_roidata(*params* : *DataSetGroup*) → ndarray

Convertit le groupe de données de la ROI en données de tableau de la ROI.

Paramètres

params – groupe de données de la ROI

Renvoie

données de tableau de la ROI

new_roi_item(*fmt* : *str*, *lbl* : *bool*, *editable* : *bool*)

Renvoyer un nouvel élément ROI à partir de zéro

Paramètres

— **fmt** – chaîne de format

— **lbl** – si True, ajouter une étiquette

— **editable** – si True, ROI est modifiable

iterate_roi_items(*fmt* : *str*, *lbl* : *bool*, *editable* : *bool* = *True*)

Créer un élément de tracé représentant une région d'intérêt.

Paramètres

— **fmt** – chaîne de format

— **lbl** – si True, ajouter une étiquette

— **editable** – si True, ROI est modifiable

Produit (*yield*)

Item graphique

add_label_with_title(*title* : *str* | *None* = *None*) → *None*

Ajouter une étiquette avec une annotation de titre

Paramètres

title – titre (si None, utiliser le titre du signal)

accept(*vis* : *object*) → *None*

Fonction d'aide qui transmet le visiteur aux méthodes accept des éléments dans cet ensemble de données

Paramètres

vis (*object*) – objet visiteur

add_annotations_from_file(*filename* : *str*) → *None*

Ajouter des annotations d'objet à partir d'un fichier (JSON).

Paramètres

filename – nom du fichier

add_annotations_from_items(*items* : *list*) → *None*

Ajouter des annotations d'objet (éléments de tracé d'annotation).

Paramètres

items – éléments de tracé d'annotation

property annotations: *str*

Obtenir les annotations d'objet (chaîne JSON décrivant les éléments de tracé d'annotation)

check() → *list*[*str*]

Vérifier les valeurs des éléments de l'ensemble de données

Renvoie

liste des erreurs

Type renvoyé

list[*str*]

check_data()

Vérifier si les données sont valides, lever une exception si ce n'est pas le cas

Lève

TypeError – si le type de données n'est pas pris en charge

delete_results() → *None*

Delete all object results (shapes and properties)

deserialize(*reader : HDF5Reader | JSONReader | INIReader*) → *None*

Désérialiser l'ensemble de données

Paramètres

reader (*HDF5Reader | JSONReader | INIReader*) – objet lecteur

edit(*parent : QWidget | None = None, apply : Callable | None = None, wordwrap : bool = True, size : QSize | tuple[int, int] | None = None*) → *DataSetEditDialog*

Ouvrir une boîte de dialogue pour modifier l'ensemble de données

Paramètres

— **parent** – widget parent (par défaut, *None* signifie pas de parent)

— **apply** – callback d'application (par défaut, *None*)

— **wordwrap** – si *True*, le texte du commentaire est enveloppé

— **size** – taille de la boîte de dialogue (objet *QSize* ou tuple d'entiers (largeur, hauteur))

get_comment() → *str | None*

Renvoyer le commentaire de l'ensemble de données

Renvoie

commentaire

Type renvoyé

str | None

get_icon() → *str | None*

Renvoyer l'icône de l'ensemble de données

Renvoie

icône

Type renvoyé

str | None

get_items(*copy=False*) → *list[DataItem]*

Renvoie tous les objets *DataItem* de l'instance *DataSet*. Ignore les objets privés qui ont un nom commençant par un tiret bas (par exemple “_private_item = ...”)

Paramètres

— **copy** – Si *True*, effectue une copie profonde de la liste *DataItem*, sinon renvoie l'original.

— **False.** (*Defaults to*) –

Renvoie

description

get_metadata_option(*name : str*) → *Any*

Renvoyer la valeur de l'option de métadonnées

Une option de métadonnées est une entrée de métadonnées commençant par un underscore. C'est un moyen de stocker des options spécifiques à l'application dans les métadonnées de l'objet.

Paramètres

name – nom de l'option

Renvoie

Valeur de l'option

Noms d'options valides :

“format” : chaîne de format “showlabel” : afficher l'étiquette

get_title() → *str*

Renvoyer le titre de l'ensemble de données

Renvoie

titre

Type renvoyé

str

classmethod get_valid_dtypenames() → *list[str]*

Obtenir les noms de types de données valides

Renvoie

Noms de types de données valides pris en charge par cette classe

iterate_resultproperties() → *Iterable[ResultProperties]*

Iterate over object result properties.

Produit (yield)

Result properties

iterate_resultshapes() → *Iterable[ResultShape]*

Itérer sur les formes de résultat de l'objet.

Produit (yield)

Forme résultat

iterate_roi_indexes()

Itérer sur les index de ROI de l'objet ([0] s'il n'y a pas de ROI)

iterate_shape_items(editable : bool = False)

Itérer sur les éléments de calcul encodés dans les métadonnées (s'il y en a).

Paramètres

editable – if True, annotations are editable

Produit (yield)

Item graphique

property number: int

Renvoyer le numéro de l'objet (utilisé pour l'ID court)

read_config(conf : UserConfig, section : str, option : str) → None

Lire la configuration à partir d'une instance UserConfig

Paramètres

— **conf** (*UserConfig*) – instance UserConfig

— **section** (*str*) – nom de la section

— **option** (*str*) – nom de l'option

remove_all_shapes() → *None*

Supprimer les formes de métadonnées et les ROI

reset_metadata_to_defaults() → *None*

Réinitialiser les métadonnées aux valeurs par défaut

restore_attr_from_metadata(attrname : str, default : Any) → None

Restore attribute from metadata

Paramètres

- **attrname** – attribute name
- **default** – default value

property roi: `ndarray` | `None`

Renvoie le tableau des régions d'intérêt de l'objet (une ROI par ligne).

Renvoie

Tableau des régions d'intérêt

roi_has_changed() → `bool`

Renvoie True si la ROI a changé depuis le dernier appel à cette méthode.

Le premier appel à cette méthode renverra True si la ROI n'a pas encore été définie, ou si la ROI a été définie et a changé depuis le dernier appel à cette méthode. Le prochain appel à cette méthode renverra toujours False si la ROI n'a pas changé entre-temps.

Renvoie

True si la ROI a changé

roidata_to_params(*roidata* : `ndarray` | `list[list[int]]`) → `DataSetGroup`

Convertit les données du tableau ROI en groupe de jeu de données ROI.

Paramètres

roidata – ROI array data (array or list of lists, floating point values are accepted and will be converted to integers)

Renvoie

groupe de données de la ROI

save_attr_to_metadata(*attrname* : `str`, *new_value* : `Any`) → `None`

Save attribute to metadata

Paramètres

- **attrname** – attribute name
- **new_value** – new value

serialize(*writer* : `HDF5Writer` | `JSONWriter` | `INIWriter`) → `None`

Sérialiser le jeu de données

Paramètres

writer (`HDF5Writer` | `JSONWriter` | `INIWriter`) – objet écrivain

set_defaults() → `None`

Définir les valeurs par défaut

classmethod set_global_prop(*realm* : `str`, ***kwargs*) → `None`

Définir les propriétés globales pour tous les éléments de données du jeu de données

Paramètres

- **realm** (`str`) – nom du domaine
- **kwargs** (`dict`) – propriétés à définir

set_metadata_option(*name* : `str`, *value* : `Any`) → `None`

Définir la valeur de l'option de métadonnées

Une option de métadonnées est une entrée de métadonnées commençant par un underscore. C'est un moyen de stocker des options spécifiques à l'application dans les métadonnées de l'objet.

Paramètres

- **name** – nom de l'option
- **value** – valeur de l'option

Noms d'options valides :

“format” : chaîne de format “showlabel” : afficher l'étiquette

property short_id

ID court de l'objet

text_edit() → *None*

Modifier le jeu de données avec une saisie de texte uniquement

to_string(*debug* : *bool* | *None* = *False*, *indent* : *str* | *None* = *None*, *align* : *bool* | *None* = *False*,
show_hidden : *bool* | *None* = *True*) → *str*

Renvoie une représentation lisible du jeu de données. Si *debug* est *True*, ajoute plus de détails sur les éléments de données

Paramètres

- **debug** (*bool*) – si *True*, ajoute plus de détails sur les éléments de données
- **indent** (*str*) – chaîne d'indentation (par défaut, *None* signifie aucune indentation)
- **align** (*bool*) – si *True*, aligne les éléments de données (par défaut, *False*)
- **show_hidden** (*bool*) – si *True*, affiche les éléments de données masqués (par défaut, *True*)

Renvoie

représentation sous forme de chaîne du jeu de données

Type renvoyé

str

transform_shapes(*orig*, *func*, *param*=*None*)

Appliquer la fonction de transformation aux coordonnées de la forme / des annotations du résultat.

Paramètres

- **orig** – objet d'origine
- **func** – fonction de transformation
- **param** – paramètre de la fonction de transformation

update_metadata_view_settings() → *None*

Mettre à jour les paramètres d'affichage des métadonnées à partir de *Conf.view*

update_resultshapes_from(*other* : *BaseObj*) → *None*

Mettre à jour la forme géométrique à partir d'un autre objet (fusionner les métadonnées).

Paramètres

- **other** – autre objet, à partir duquel mettre à jour cet objet

view(*parent* : *QWidget* | *None* = *None*, *wordwrap* : *bool* = *True*, *size* : *QSize* | *tuple*[*int*, *int*] | *None* = *None*)
→ *None*

Ouvrir une boîte de dialogue pour afficher le jeu de données

Paramètres

- **parent** – widget parent (par défaut, *None* signifie pas de parent)
- **wordwrap** – si *True*, le texte du commentaire est enveloppé
- **size** – taille de la boîte de dialogue (objet *QSize* ou tuple d'entiers (largeur, hauteur))

write_config(*conf* : *UserConfig*, *section* : *str*, *option* : *str*) → *None*

Écrire la configuration dans une instance *UserConfig*

Paramètres

- **conf** (*UserConfig*) – instance *UserConfig*
- **section** (*str*) – nom de la section
- **option** (*str*) – nom de l'option

cdl.obj.read_signal(*filename* : *str*) → *SignalObj*

Lire un signal à partir d'un fichier.

Paramètres

filename – Nom de fichier.

Renvoie

Signal.

`cdl.obj.read_signals(filename : str) → list[SignalObj]`

Lire une liste de signaux à partir d'un fichier.

Paramètres

filename – Nom de fichier.

Renvoie

Liste de signaux.

`cdl.obj.create_signal(title : str, x : ndarray | None = None, y : ndarray | None = None, dx : ndarray | None = None, dy : ndarray | None = None, metadata : dict | None = None, units : tuple[str, str] | None = None, labels : tuple[str, str] | None = None) → SignalObj`

Créer un nouvel objet Signal.

Paramètres

- **title** – titre du signal
- **x** – données X
- **y** – données Y
- **dx** – données dX (facultatif : barres d'erreur)
- **dy** – données dY (facultatif : barres d'erreur)
- **metadata** – métadonnées du signal
- **units** – unités X, Y (tuple de chaînes)
- **labels** – étiquettes X, Y (tuple de chaînes)

Renvoie

Objet signal

`cdl.obj.create_signal_from_param(newparam : NewSignalParam, addparam : DataSet | None = None, edit : bool = False, parent : QWidget | None = None) → SignalObj | None`

Créer un nouvel objet Signal à partir d'une boîte de dialogue.

Paramètres

- **newparam** – nouveaux paramètres du signal
- **addparam** – paramètres supplémentaires
- **edit** – Ouvrir une boîte de dialogue pour modifier les paramètres (par défaut : False)
- **parent** – widget parent

Renvoie

Objet Signal ou None si annulé

`cdl.obj.new_signal_param(title : str | None = None, stype : str | None = None, xmin : float | None = None, xmax : float | None = None, size : int | None = None) → NewSignalParam`

Créer une nouvelle instance de jeu de données Signal.

Paramètres

- **title** – titre du jeu de données (par défaut : None, utilise le titre par défaut)
- **stype** – type de signal (par défaut : None, utilise le type par défaut)
- **xmin** – X min (par défaut : None, utilise la valeur par défaut)
- **xmax** – X max (par défaut : None, utilise la valeur par défaut)
- **size** – taille du signal (par défaut : None, utilise la valeur par défaut)

Renvoie

nouvelle instance de jeu de données signal

Type renvoyé

NewSignalParam

```

class cdl.obj.SignalTypes(value, names=None, *, module=None, qualname=None, type=None, start=1,
                           boundary=None)

    Types de signal

    ZEROS = 'zéros'
        Signal rempli de zéros

    GAUSS = 'gaussienne'
        Fonction gaussienne

    LORENTZ = 'lorentzienne'
        Fonction lorentzienne

    VOIGT = 'Voigt'
        Fonction de Voigt

    UNIFORMRANDOM = 'aléatoire (loi uniforme)'
        Signal aléatoire (loi uniforme)

    NORMALRANDOM = 'aléatoire (loi normale)'
        Signal aléatoire (loi normale)

    SINUS = 'sinus'
        Fonction sinus

    COSINUS = 'cosinus'
        Fonction cosinus

    SAWTOOTH = 'dent de scie'
        Fonction en dents de scie

    TRIANGLE = 'triangle'
        Fonction triangle

    SQUARE = 'carré'
        Fonction carrée

    SINC = 'sinus cardinal'
        Sinus cardinal

    STEP = 'échelon'
        Fonction échelon

    EXPONENTIAL = 'exponentielle'
        Exponential function

    PULSE = 'impulsion'
        Pulse function

    POLYNOMIAL = 'polynomial'
        Polynomial function

    EXPERIMENTAL = 'expérimental'
        Experimental function

class cdl.obj.NewSignalParam
    Nouveau jeu de données signal

```

title

Titre. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

xmin

Par défaut : -10.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

xmax

Par défaut : 10.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

size

Taille. Nombre de points. Entier supérieur à 1. Par défaut : 500.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

stype

Sélection unique parmi : `SignalTypes.ZEROS`, `SignalTypes.GAUSS`, `SignalTypes.LORENTZ`, `SignalTypes.VOIGT`, `SignalTypes.UNIFORMRANDOM`, `SignalTypes.NORMALRANDOM`, `SignalTypes.SINUS`, `SignalTypes.COSINUS`, `SignalTypes.SAWTOOTH`, `SignalTypes.TRIANGLE`, `SignalTypes.SQUARE`, `SignalTypes.SINC`, `SignalTypes.STEP`, `SignalTypes.EXPONENTIAL`, `SignalTypes.PULSE`, `SignalTypes.POLYNOMIAL`, `SignalTypes.EXPERIMENTAL`. Par défaut : `SignalTypes.ZEROS`.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create(title : str, xmin : float, xmax : float, size : int, stype :`

`cdl.core.model.signal.SignalTypes)` → `cdl.core.model.signal.NewSignalParam`

Renvoie une nouvelle instance de `NewSignalParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **title** (*str*) – Titre. Par défaut : None.
- **xmin** (*float*) – Par défaut : -10.0.
- **xmax** (*float*) – Par défaut : 10.0.
- **size** (*int*) – Taille. Nombre de points. Entier supérieur à 1. Par défaut : 500.
- **stype** (`cdl.core.model.signal.SignalTypes`) – Sélection unique parmi : `SignalTypes.ZEROS`, `SignalTypes.GAUSS`, `SignalTypes.LORENTZ`, `SignalTypes.VOIGT`, `SignalTypes.UNIFORMRANDOM`, `SignalTypes.NORMALRANDOM`, `SignalTypes.SINUS`, `SignalTypes.COSINUS`, `SignalTypes.SAWTOOTH`, `SignalTypes.TRIANGLE`, `SignalTypes.SQUARE`, `SignalTypes.SINC`, `SignalTypes.STEP`, `SignalTypes.EXPONENTIAL`, `SignalTypes.PULSE`, `SignalTypes.POLYNOMIAL`, `SignalTypes.EXPERIMENTAL`. Par défaut : `SignalTypes.ZEROS`.

Renvoie

Nouvelle instance de `NewSignalParam`.

class `cdl.obj.GaussLorentzVoigtParam`

Paramètres pour les fonctions gaussiennes et lorentziennes

a

Par défaut : 1.0.

Type
 guidata.dataset.dataitems.FloatItem

ymin
 Par défaut : 0.0.

Type
 guidata.dataset.dataitems.FloatItem

sigma
 . Par défaut : 1.0.

Type
 guidata.dataset.dataitems.FloatItem

mu
 . Par défaut : 0.0.

Type
 guidata.dataset.dataitems.FloatItem

classmethod create(*a : float, ymin : float, sigma : float, mu : float*) →
cdl.core.model.signal.GaussLorentzVoigtParam

Renvoie une nouvelle instance de *GaussLorentzVoigtParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- *a (float)* – Par défaut : 1.0.
- *ymin (float)* – Par défaut : 0.0.
- *sigma (float)* – . Par défaut : 1.0.
- *mu (float)* – . Par défaut : 0.0.

Renvoie
 Nouvelle instance de *GaussLorentzVoigtParam*.

class cdl.obj.StepParam
 Paramètres pour la fonction d'étape

a1
 Par défaut : 0.0.

Type
 guidata.dataset.dataitems.FloatItem

a2
 Par défaut : 1.0.

Type
 guidata.dataset.dataitems.FloatItem

x0
 Par défaut : 0.0.

Type
 guidata.dataset.dataitems.FloatItem

classmethod create(*a1 : float, a2 : float, x0 : float*) → *cdl.core.model.signal.StepParam*

Renvoie une nouvelle instance de *StepParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- *a1 (float)* – Par défaut : 0.0.
- *a2 (float)* – Par défaut : 1.0.
- *x0 (float)* – Par défaut : 0.0.

Renvoie

Nouvelle instance de *StepParam*.

class `cdl.obj.PeriodicParam`

Paramètres pour les fonctions périodiques

a

Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

ymin

Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

freq

Fréquence. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

freq_unit

Unité. Sélection unique parmi : `FreqUnits.HZ`, `FreqUnits.KHZ`, `FreqUnits.MHZ`, `FreqUnits.GHZ`. Par défaut : `FreqUnits.HZ`.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

phase

Flottant, unité : °. Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(a : float, ymin : float, freq : float, freq_unit : cdl.core.model.signal.FreqUnits, phase : float) → cdl.core.model.signal.PeriodicParam`

Renvoie une nouvelle instance de *PeriodicParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **a** (*float*) – Par défaut : 1.0.
- **ymin** (*float*) – Par défaut : 0.0.
- **freq** (*float*) – Fréquence. Par défaut : 1.0.
- **freq_unit** (`cdl.core.model.signal.FreqUnits`) – Unité. Sélection unique parmi : `FreqUnits.HZ`, `FreqUnits.KHZ`, `FreqUnits.MHZ`, `FreqUnits.GHZ`. Par défaut : `FreqUnits.HZ`.
- **phase** (*float*) – Flottant, unité : °. Par défaut : 0.0.

Renvoie

Nouvelle instance de *PeriodicParam*.

get_frequency_in_hz()

Renvoie la fréquence en Hz

class `cdl.obj.ROI1DParam`

Signal ROI parameters

xmin

Coordonnée du premier point. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**xmax**

Coordonnée du dernier point. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**classmethod** `create(xmin : float, xmax : float) → cdl.core.model.signal.ROI1DParam`Renvoie une nouvelle instance de `ROI1DParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres**

- **xmin** (`float`) – Coordonnée du premier point. Par défaut : None.
- **xmax** (`float`) – Coordonnée du dernier point. Par défaut : None.

RenvoieNouvelle instance de `ROI1DParam`.**get_data**(*obj* : `SignalObj`) → `ndarray`

Get signal data in ROI

Paramètres**obj** – signal object**Renvoie**

Data in ROI

3.3.3 Modèle d'image

class `cdl.obj.ImageObj`

Objet image

uuid

Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.StringItem`**data**

Données. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatArrayItem`**metadata**

Métadonnées. Par défaut : {}.

Type`guidata.dataset.dataitems.DictItem`**x0** X_0 . Par défaut : 0.0.**Type**`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**y0** Y_0 . Par défaut : 0.0.**Type**`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

dx

x. Flottant, non nul. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

dy

y. Flottant, non nul. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

title

Titre de l'image. Par défaut : "Sans titre".

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

xlabel

Titre. Par défaut : "".

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

xunit

Unité. Par défaut : "".

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

ylabel

Titre. Par défaut : "".

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

yunit

Unité. Par défaut : "".

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

zlabel

Titre. Par défaut : "".

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

zunit

Unité. Par défaut : "".

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

autoscale

Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

xscalelog

Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

xscalemín

Borne inférieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

xscalemáx

Borne supérieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

yscalelog

Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

yscalemín

Borne inférieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

yscalemáx

Borne supérieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

zscalemín

Borne inférieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

zscalemáx

Borne supérieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod create(*uuid* : *str*, *data* : *numpy.ndarray*, *metadata* : *dict*, *x0* : *float*, *y0* : *float*, *dx* : *float*, *dy* : *float*, *title* : *str*, *xlabel* : *str*, *xunit* : *str*, *ylabel* : *str*, *yunit* : *str*, *zlabel* : *str*, *zunit* : *str*, *autoscale* : *bool*, *xscalelog* : *bool*, *xscalemín* : *float*, *xscalemáx* : *float*, *yscalelog* : *bool*, *yscalemín* : *float*, *yscalemáx* : *float*, *zscalemín* : *float*, *zscalemáx* : *float*) → *cdl.core.model.image.ImageObj*

Renvoie une nouvelle instance de *ImageObj* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **uuid** (*str*) – Par défaut : None.
- **data** (*numpy.ndarray*) – Données. Par défaut : None.
- **metadata** (*dict*) – Métadonnées. Par défaut : { }.
- **x0** (*float*) – X_0 . Par défaut : 0.0.
- **y0** (*float*) – Y_0 . Par défaut : 0.0.
- **dx** (*float*) – x. Flottant, non nul. Par défaut : 1.0.
- **dy** (*float*) – y. Flottant, non nul. Par défaut : 1.0.
- **title** (*str*) – Titre de l'image. Par défaut : "Sans titre".
- **xlabel** (*str*) – Titre. Par défaut : "".
- **xunit** (*str*) – Unité. Par défaut : "".
- **ylabel** (*str*) – Titre. Par défaut : "".

- **yunit** (*str*) – Unité. Par défaut : “”.
- **zlabel** (*str*) – Titre. Par défaut : “”.
- **zunit** (*str*) – Unité. Par défaut : “”.
- **autoscale** (*bool*) – Par défaut : True.
- **xscalelog** (*bool*) – Par défaut : False.
- **xscalemin** (*float*) – Borne inférieure. Par défaut : None.
- **xscalemax** (*float*) – Borne supérieure. Par défaut : None.
- **yscalelog** (*bool*) – Par défaut : False.
- **yscalemin** (*float*) – Borne inférieure. Par défaut : None.
- **yscalemax** (*float*) – Borne supérieure. Par défaut : None.
- **zscalemin** (*float*) – Borne inférieure. Par défaut : None.
- **zscalemax** (*float*) – Borne supérieure. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de *ImageObj*.

regenerate_uuid()

Regénère l’UUID

Cette méthode est utilisée pour régénérer l’UUID après avoir chargé l’objet à partir d’un fichier. Cela est nécessaire pour éviter les conflits d’UUID lors du chargement d’objets à partir d’un fichier sans effacer l’espace de travail au préalable.

set_metadata_from(*obj* : *Mapping* | *dict*) → *None*

Définir les métadonnées à partir de l’objet : semblable à un dictionnaire

Paramètres

obj – objet

property dicom_template

Obtenir le modèle DICOM

property xc: *float*

Renvoie la coordonnée X du centre de l’image

property yc: *float*

Renvoie la coordonnée Y du centre de l’image

get_data(*roi_index* : *int* | *None* = *None*) → *ndarray*

Renvoie les données originales (si la ROI n’est pas définie ou si l’*roi_index* est *None*), ou les données de la ROI (si la ROI et l’*roi_index* sont définis).

Paramètres

roi_index – index de la ROI

Renvoie

Données masquées

copy(*title* : *str* | *None* = *None*, *dtype* : *dtype* | *None* = *None*) → *ImageObj*

Copie l’objet.

Paramètres

— **title** – titre

— **dtype** – type de données

Renvoie

Objet copié

set_data_type(*dtype* : *dtype*) → *None*

Change le type de données.

Paramètres

type (*Data*) –

update_plot_item_parameters(*item* : *MaskedImageItem*) → *None*

Met à jour les paramètres de l'élément de tracé à partir des données/métadonnées de l'objet

Prend en compte un sous-ensemble de paramètres d'élément de tracé. Ces paramètres peuvent avoir été remplacés par des entrées de métadonnées d'objet ou d'autres données d'objet. Le but est de mettre à jour l'élément de tracé en conséquence.

C'est *presque* l'opération inverse de *update_metadata_from_plot_item*.

Paramètres

item – élément de tracé

update_metadata_from_plot_item(*item* : *MaskedImageItem*) → *None*

Met à jour les métadonnées à partir de l'élément de tracé.

Prend en compte un sous-ensemble de paramètres d'élément de tracé. Ces paramètres peuvent avoir été modifiés par l'utilisateur via l'interface graphique de l'élément de tracé. Le but est de mettre à jour les métadonnées en conséquence.

C'est *presque* l'opération inverse de *update_plot_item_parameters*.

Paramètres

item – élément de tracé

make_item(*update_from* : *MaskedImageItem* | *None* = *None*) → *MaskedImageItem*

Crée un élément de tracé à partir des données.

Paramètres

update_from – mettre à jour à partir de l'élément de tracé

Renvoie

Item graphique

update_item(*item* : *MaskedImageItem*, *data_changed* : *bool* = *True*) → *None*

Met à jour l'élément de tracé à partir des données.

Paramètres

— **item** – élément de tracé

— **data_changed** – si *True*, les données ont changé

get_roi_param(*title*, **defaults* : *int*) → *DataSet*

Renvoie le jeu de données de paramètres de la ROI.

Paramètres

— **title** – titre

— ***defaults** – valeurs par défaut

params_to_roidata(*params* : *DataSetGroup*) → *ndarray* | *None*

Convertit le groupe de données de la ROI en données de tableau de la ROI.

Paramètres

params – groupe de données de la ROI

Renvoie

données de tableau de la ROI

new_roi_item(*fmt* : *str*, *lbl* : *bool*, *editable* : *bool*, *geometry* : *RoiDataGeometries*) → *MaskedImageItem*

Renvoyer un nouvel élément ROI à partir de zéro

Paramètres

— **fmt** – chaîne de format

— **lbl** – si *True*, ajouter une étiquette

— **editable** – si *True*, ROI est modifiable

— **geometry** – géométrie de la ROI

roi_coords_to_indexes(*coords* : *list*) → *ndarray*

Convertit les coordonnées de la ROI en index.

Paramètres

coords – coordonnées

Renvoie

Indices

iterate_roi_items(*fmt* : *str*, *lbl* : *bool*, *editable* : *bool* = *True*) → *Iterator*

Créer un élément de tracé représentant une région d'intérêt.

Paramètres

— **fmt** – chaîne de format

— **lbl** – si True, ajouter une étiquette

— **editable** – si True, ROI est modifiable

Produit (*yield*)

Item graphique

property maskdata: *ndarray*

Renvoie les données masquées (zones en dehors des régions d'intérêt définies)

Renvoie

Données masquées

get_masked_view() → *MaskedArray*

Retourne une vue masquée des données

Renvoie

Vue masquée

invalidate_maskdata_cache() → *None*

Invalider le cache des données masquées : force la reconstruction

add_label_with_title(*title* : *str* | *None* = *None*) → *None*

Ajouter une étiquette avec une annotation de titre

Paramètres

title – titre (si None, utilise le titre de l'image)

accept(*vis* : *object*) → *None*

Fonction d'aide qui transmet le visiteur aux méthodes accept des éléments dans cet ensemble de données

Paramètres

vis (*object*) – objet visiteur

add_annotations_from_file(*filename* : *str*) → *None*

Ajouter des annotations d'objet à partir d'un fichier (JSON).

Paramètres

filename – nom du fichier

add_annotations_from_items(*items* : *list*) → *None*

Ajouter des annotations d'objet (éléments de tracé d'annotation).

Paramètres

items – éléments de tracé d'annotation

property annotations: *str*

Obtenir les annotations d'objet (chaîne JSON décrivant les éléments de tracé d'annotation)

check() → *list[str]*

Vérifier les valeurs des éléments de l'ensemble de données

Renvoie

liste des erreurs

Type renvoyé`list[str]`**check_data()**

Vérifier si les données sont valides, lever une exception si ce n'est pas le cas

Lève**TypeError** – si le type de données n'est pas pris en charge**delete_results()** → `None`

Delete all object results (shapes and properties)

deserialize(*reader* : *HDF5Reader* | *JSONReader* | *INIRReader*) → `None`

Désérialiser l'ensemble de données

Paramètres**reader** (*HDF5Reader* | *JSONReader* | *INIRReader*) – objet lecteur**edit**(*parent* : *QWidget* | *None* = *None*, *apply* : *Callable* | *None* = *None*, *wordwrap* : *bool* = *True*, *size* : *QSize* | *tuple[int, int]* | *None* = *None*) → *DataSetEditDialog*

Ouvrir une boîte de dialogue pour modifier l'ensemble de données

Paramètres— **parent** – widget parent (par défaut, *None* signifie pas de parent)— **apply** – callback d'application (par défaut, *None*)— **wordwrap** – si *True*, le texte du commentaire est enveloppé— **size** – taille de la boîte de dialogue (objet *QSize* ou tuple d'entiers (largeur, hauteur))**get_comment()** → `str` | `None`

Renvoyer le commentaire de l'ensemble de données

Renvoie

commentaire

Type renvoyé`str` | `None`**get_icon()** → `str` | `None`

Renvoyer l'icône de l'ensemble de données

Renvoie

icône

Type renvoyé`str` | `None`**get_items**(*copy*=*False*) → `list[DataItem]`Renvoie tous les objets *DataItem* de l'instance *DataSet*. Ignore les objets privés qui ont un nom commençant par un tiret bas (par exemple “`_private_item = ...`”)**Paramètres**— **copy** – Si *True*, effectue une copie profonde de la liste *DataItem*, sinon renvoie l'original.— **False.** (*Defaults to*) –**Renvoie**`_description_`**get_metadata_option**(*name* : *str*) → *Any*

Renvoyer la valeur de l'option de métadonnées

Une option de métadonnées est une entrée de métadonnées commençant par un underscore. C'est un moyen de stocker des options spécifiques à l'application dans les métadonnées de l'objet.

Paramètres**name** – nom de l’option**Renvoie**

Valeur de l’option

Noms d’options valides :

“format” : chaîne de format “showlabel” : afficher l’étiquette

get_title() → *str*

Renvoyer le titre de l’ensemble de données

Renvoie

titre

Type renvoyé*str***classmethod get_valid_dtypenames()** → *list[str]*

Obtenir les noms de types de données valides

Renvoie

Noms de types de données valides pris en charge par cette classe

iterate_resultproperties() → *Iterable[ResultProperties]*

Iterate over object result properties.

Produit (yield)

Result properties

iterate_resultshapes() → *Iterable[ResultShape]*

Itérer sur les formes de résultat de l’objet.

Produit (yield)

Forme résultat

iterate_roi_indexes()

Itérer sur les index de ROI de l’objet ([0] s’il n’y a pas de ROI)

iterate_shape_items(*editable : bool = False*)

Itérer sur les éléments de calcul encodés dans les métadonnées (s’il y en a).

Paramètres**editable** – if True, annotations are editable**Produit (yield)**

Item graphique

property number: *int*

Renvoyer le numéro de l’objet (utilisé pour l’ID court)

read_config(*conf : UserConfig, section : str, option : str*) → *None*

Lire la configuration à partir d’une instance UserConfig

Paramètres— **conf** (*UserConfig*) – instance UserConfig— **section** (*str*) – nom de la section— **option** (*str*) – nom de l’option**remove_all_shapes()** → *None*

Supprimer les formes de métadonnées et les ROI

reset_metadata_to_defaults() → *None*

Réinitialiser les métadonnées aux valeurs par défaut

restore_attr_from_metadata(*attrname* : *str*, *default* : *Any*) → *None*

Restore attribute from metadata

Paramètres

- **attrname** – attribute name
- **default** – default value

property roi: *ndarray* | *None*

Renvoie le tableau des régions d'intérêt de l'objet (une ROI par ligne).

Renvoie

Tableau des régions d'intérêt

roi_has_changed() → *bool*

Renvoie True si la ROI a changé depuis le dernier appel à cette méthode.

Le premier appel à cette méthode renverra True si la ROI n'a pas encore été définie, ou si la ROI a été définie et a changé depuis le dernier appel à cette méthode. Le prochain appel à cette méthode renverra toujours False si la ROI n'a pas changé entre-temps.

Renvoie

True si la ROI a changé

roidata_to_params(*roidata* : *ndarray* | *list[list[int]]*) → *DataSetGroup*

Convertit les données du tableau ROI en groupe de jeu de données ROI.

Paramètres

- roidata** – ROI array data (array or list of lists, floating point values are accepted and will be converted to integers)

Renvoie

groupe de données de la ROI

save_attr_to_metadata(*attrname* : *str*, *new_value* : *Any*) → *None*

Save attribute to metadata

Paramètres

- **attrname** – attribute name
- **new_value** – new value

serialize(*writer* : *HDF5Writer* | *JSONWriter* | *INIWriter*) → *None*

Sérialiser le jeu de données

Paramètres

- writer** (*HDF5Writer* | *JSONWriter* | *INIWriter*) – objet écrivain

set_defaults() → *None*

Définir les valeurs par défaut

classmethod set_global_prop(*realm* : *str*, ***kwargs*) → *None*

Définir les propriétés globales pour tous les éléments de données du jeu de données

Paramètres

- **realm** (*str*) – nom du domaine
- **kwargs** (*dict*) – propriétés à définir

set_metadata_option(*name* : *str*, *value* : *Any*) → *None*

Définir la valeur de l'option de métadonnées

Une option de métadonnées est une entrée de métadonnées commençant par un underscore. C'est un moyen de stocker des options spécifiques à l'application dans les métadonnées de l'objet.

Paramètres

- **name** – nom de l’option
- **value** – valeur de l’option

Noms d’options valides :

“format” : chaîne de format “showlabel” : afficher l’étiquette

property short_id

ID court de l’objet

text_edit() → *None*

Modifier le jeu de données avec une saisie de texte uniquement

to_string(*debug : bool | None = False, indent : str | None = None, align : bool | None = False, show_hidden : bool | None = True*) → *str*

Renvoie une représentation lisible du jeu de données. Si *debug* est *True*, ajoute plus de détails sur les éléments de données

Paramètres

- **debug** (*bool*) – si *True*, ajoute plus de détails sur les éléments de données
- **indent** (*str*) – chaîne d’indentation (par défaut, *None* signifie aucune indentation)
- **align** (*bool*) – si *True*, aligne les éléments de données (par défaut, *False*)
- **show_hidden** (*bool*) – si *True*, affiche les éléments de données masqués (par défaut, *True*)

Renvoie

représentation sous forme de chaîne du jeu de données

Type renvoyé

str

transform_shapes(*orig, func, param=None*)

Appliquer la fonction de transformation aux coordonnées de la forme / des annotations du résultat.

Paramètres

- **orig** – objet d’origine
- **func** – fonction de transformation
- **param** – paramètre de la fonction de transformation

update_metadata_view_settings() → *None*

Mettre à jour les paramètres d’affichage des métadonnées à partir de *Conf.view*

update_resultshapes_from(*other : BaseObj*) → *None*

Mettre à jour la forme géométrique à partir d’un autre objet (fusionner les métadonnées).

Paramètres

- **other** – autre objet, à partir duquel mettre à jour cet objet

view(*parent : QWidget | None = None, wordwrap : bool = True, size : QSize | tuple[int, int] | None = None*) → *None*

Ouvrir une boîte de dialogue pour afficher le jeu de données

Paramètres

- **parent** – widget parent (par défaut, *None* signifie pas de parent)
- **wordwrap** – si *True*, le texte du commentaire est enveloppé
- **size** – taille de la boîte de dialogue (objet *QSize* ou tuple d’entiers (largeur, hauteur))

write_config(*conf : UserConfig, section : str, option : str*) → *None*

Écrire la configuration dans une instance *UserConfig*

Paramètres

- **conf** (*UserConfig*) – instance UserConfig
- **section** (*str*) – nom de la section
- **option** (*str*) – nom de l’option

`cdl.obj.read_image(filename : str) → ImageObj`

Lire une image à partir d’un fichier.

Paramètres

filename – Nom de fichier.

Renvoie

Image.

`cdl.obj.read_images(filename : str) → list[ImageObj]`

Lire une liste d’images à partir d’un fichier.

Paramètres

filename – Nom de fichier.

Renvoie

Liste d’images.

`cdl.obj.create_image(title : str, data : ndarray | None = None, metadata : dict | None = None, units : tuple | None = None, labels : tuple | None = None) → ImageObj`

Créer un nouvel objet Image

Paramètres

- **title** – titre de l’image
- **data** – données de l’image
- **metadata** – métadonnées de l’image
- **units** – unités X, Y, Z (tuple de chaînes)
- **labels** – étiquettes X, Y, Z (tuple de chaînes)

Renvoie

Objet image

`cdl.obj.create_image_from_param(newparam : NewImageParam, addparam : gds.DataSet | None = None, edit : bool = False, parent : QW.QWidget | None = None) → ImageObj | None`

Créer un nouvel objet Image à partir d’une boîte de dialogue.

Paramètres

- **newparam** – nouveaux paramètres de l’image
- **addparam** – paramètres supplémentaires
- **edit** – Ouvrir une boîte de dialogue pour modifier les paramètres (par défaut : False)
- **parent** – widget parent

Renvoie

Nouvel objet image ou None si l’utilisateur a annulé

`cdl.obj.new_image_param(title : str | None = None, itype : ImageTypes | None = None, height : int | None = None, width : int | None = None, dtype : ImageDatatypes | None = None) → NewImageParam`

Créer une nouvelle instance de jeu de données Image.

Paramètres

- **title** – titre du jeu de données (par défaut : None, utilise le titre par défaut)
- **itype** – type d’image (par défaut : None, utilise le type par défaut)
- **height** – hauteur de l’image (par défaut : None, utilise la hauteur par défaut)
- **width** – largeur de l’image (par défaut : None, utilise la largeur par défaut)
- **dtype** – type de données de l’image (par défaut : None, utilise le type de données par défaut)

Renvoie

Nouvelle instance de jeu de données image

```
class cdl.obj.ImageTypes(value, names=None, *, module=None, qualname=None, type=None, start=1,
                          boundary=None)
```

Types d'image

ZEROS = 'zéros'

Image remplie de zéros

EMPTY = 'vide'

Image vide (remplie de données de l'état de la mémoire)

GAUSS = 'gaussienne'

Image gaussienne 2D

UNIFORMRANDOM = 'aléatoire (loi uniforme)'

Image remplie de données aléatoires (loi uniforme)

NORMALRANDOM = 'aléatoire (loi normale)'

Image remplie de données aléatoires (loi normale)

```
class cdl.obj.NewImageParam
```

Nouveau jeu de données image

title

Titre. Par défaut : None.

Type

[guidata.dataset.dataitems.StringItem](#)

height

Hauteur. Hauteur de l'image (nombre de lignes). Entier supérieur à 1. Par défaut : None.

Type

[guidata.dataset.dataitems.IntItem](#)

width

Largeur. Largeur de l'image (nombre de colonnes). Entier supérieur à 1. Par défaut : None.

Type

[guidata.dataset.dataitems.IntItem](#)

dtype

Type de données. Sélection unique parmi : [ImageDatatypes.UINT8](#), [ImageDatatypes.UINT16](#), [ImageDatatypes.INT16](#), [ImageDatatypes.FLOAT32](#), [ImageDatatypes.FLOAT64](#). Par défaut : [ImageDatatypes.UINT8](#).

Type

[guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem](#)

itype

Sélection unique parmi : [ImageTypes.ZEROS](#), [ImageTypes.EMPTY](#), [ImageTypes.GAUSS](#), [ImageTypes.UNIFORMRANDOM](#), [ImageTypes.NORMALRANDOM](#). Par défaut : [ImageTypes.ZEROS](#).

Type

[guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem](#)

```
classmethod create(title : str, height : int, width : int, dtype : cdl.core.model.image.ImageDatatypes,
                    itype : cdl.core.model.image.ImageTypes) → cdl.core.model.image.NewImageParam
```

Renvoie une nouvelle instance de [NewImageParam](#) avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **title** (*str*) – Titre. Par défaut : None.
- **height** (*int*) – Hauteur. Hauteur de l'image (nombre de lignes). Entier supérieur à 1. Par défaut : None.
- **width** (*int*) – Largeur. Largeur de l'image (nombre de colonnes). Entier supérieur à 1. Par défaut : None.
- **dtype** (`cdl.core.model.image.ImageDatatypes`) – Type de données. Sélection unique parmi : `ImageDatatypes.UINT8`, `ImageDatatypes.UINT16`, `ImageDatatypes.INT16`, `ImageDatatypes.FLOAT32`, `ImageDatatypes.FLOAT64`. Par défaut : `ImageDatatypes.UINT8`.
- **itype** (`cdl.core.model.image.ImageTypes`) – Sélection unique parmi : `ImageTypes.ZEROS`, `ImageTypes.EMPTY`, `ImageTypes.GAUSS`, `ImageTypes.UNIFORMRANDOM`, `ImageTypes.NORMALRANDOM`. Par défaut : `ImageTypes.ZEROS`.

Renvoie

Nouvelle instance de `NewImageParam`.

```
class cdl.obj.Gauss2DParam
```

Paramètres gaussiens 2D

a

Norm. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

xmin

Par défaut : -10.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

sigma

. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

xmax

Par défaut : 10.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

mu

. Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

ymin

Par défaut : -10.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

x0

Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

ymax

Par défaut : 10.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**y0**

Par défaut : 0.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod create(*a : float, xmin : float, sigma : float, xmax : float, mu : float, ymin : float, x0 : float, ymax : float, y0 : float*) → *cdl.core.model.image.Gauss2DParam*

Renvoie une nouvelle instance de `Gauss2DParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres**

- **a** (*float*) – Norm. Par défaut : None.
- **xmin** (*float*) – Par défaut : -10.
- **sigma** (*float*) – . Par défaut : 1.0.
- **xmax** (*float*) – Par défaut : 10.
- **mu** (*float*) – . Par défaut : 0.0.
- **ymin** (*float*) – Par défaut : -10.
- **x0** (*float*) – Par défaut : 0.
- **ymax** (*float*) – Par défaut : 10.
- **y0** (*float*) – Par défaut : 0.

RenvoieNouvelle instance de `Gauss2DParam`.

class `cdl.obj.RoiDataGeometries`(*value, names=None, *, module=None, qualname=None, type=None, start=1, boundary=None*)

Types de géométrie des données ROI

class `cdl.obj.ROI2DParam`

Image ROI parameters

geometry

Géométrie. Sélection unique parmi : `RoiDataGeometries.RECTANGLE`, `RoiDataGeometries.CIRCLE`.
Par défaut : `RoiDataGeometries.RECTANGLE`.

Type`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`**xr0**X₀. Entier, unité : pixel. Par défaut : None.**Type**`guidata.dataset.dataitems.IntItem`**yr0**Y₀. Entier, unité : pixel. Par défaut : None.**Type**`guidata.dataset.dataitems.IntItem`**xr1**X₁. Entier, unité : pixel. Par défaut : None.**Type**`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

yr1 Y_1 . Entier, unité : pixel. Par défaut : None.**Type**`guidata.dataset.dataitems.IntItem`**xc** X_C . Entier, unité : pixel. Par défaut : None.**Type**`guidata.dataset.dataitems.IntItem`**yc** Y_C . Entier, unité : pixel. Par défaut : None.**Type**`guidata.dataset.dataitems.IntItem`**r**

Rayon. Entier, unité : pixel. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod create(*geometry* : `cdl.core.model.image.RoiDataGeometries`, *xr0* : *int*, *yr0* : *int*, *xr1* : *int*, *yr1* : *int*, *xc* : *int*, *yc* : *int*, *r* : *int*) → `cdl.core.model.image.ROI2DParam`

Renvoie une nouvelle instance de `ROI2DParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres**

- **geometry** (`cdl.core.model.image.RoiDataGeometries`) – Géométrie. Sélection unique parmi : `RoiDataGeometries.RECTANGLE`, `RoiDataGeometries.CIRCLE`. Par défaut : `RoiDataGeometries.RECTANGLE`.
- **xr0** (*int*) – X_0 . Entier, unité : pixel. Par défaut : None.
- **yr0** (*int*) – Y_0 . Entier, unité : pixel. Par défaut : None.
- **xr1** (*int*) – X_1 . Entier, unité : pixel. Par défaut : None.
- **yr1** (*int*) – Y_1 . Entier, unité : pixel. Par défaut : None.
- **xc** (*int*) – X_C . Entier, unité : pixel. Par défaut : None.
- **yc** (*int*) – Y_C . Entier, unité : pixel. Par défaut : None.
- **r** (*int*) – Rayon. Entier, unité : pixel. Par défaut : None.

RenvoieNouvelle instance de `ROI2DParam`.**get_suffix()** → *str*

Get suffix text representation for ROI extraction

get_coords() → *tuple*[*int*, *int*, *int*, *int*]

Get ROI coordinates

get_single_roi() → *ndarray* | None

Get single ROI, i.e. after extracting ROI from image

get_rect_indexes() → *tuple*[*int*, *int*, *int*, *int*]

Get rectangle indexes

get_data(*obj* : `ImageObj`) → *ndarray*

Get data in ROI

Paramètres**obj** – image object**Renvoie**

Data in ROI

```
class cdl.obj.ImageDatatypes(value, names=None, *, module=None, qualname=None, type=None, start=1,
                             boundary=None)
```

Types de données d'image

```
classmethod from_dtype(dtype)
```

Renvoie le membre à partir du dtype NumPy

```
classmethod check()
```

Vérifie si les types de données sont valides

```
UINT8 = 'uint8'
```

Entier non signé stocké avec 8 bits

```
UINT16 = 'uint16'
```

Entier non signé stocké avec 16 bits

```
INT16 = 'int16'
```

Entier signé stocké avec 16 bits

```
FLOAT32 = 'float32'
```

Nombre flottant stocké avec 32 bits

```
FLOAT64 = 'float64'
```

Nombre flottant stocké avec 64 bits

```
class cdl.obj.ImageRoiDataItem(data : ndarray | list | tuple)
```

Object representing an image ROI.

Paramètres

data – ROI data

```
classmethod from_image(obj : ImageObj, geometry : RoiDataGeometries) → ImageRoiDataItem
```

Construct roi data item from image object : called for making new ROI items

Paramètres

— **obj** – image object

— **geometry** – géométrie de la ROI

```
property geometry: RoiDataGeometries
```

géométrie de la ROI

```
get_rect() → tuple[int, int, int, int]
```

Get rectangle coordinates

```
get_image_masked_view(obj : ImageObj) → ndarray
```

Retourne une vue masquée des données

Paramètres

obj – image object

```
apply_mask(data : ndarray, yxratio : float) → ndarray
```

Apply ROI to data as a mask and return masked array

Paramètres

— **data** – data

— **yxratio** – Y/X ratio

```
make_roi_item(index : int | None, fmt : str, lbl : bool, editable : bool = True)
```

Make ROI plot item

Paramètres

- **index** – index de la ROI
- **fmt** – chaîne de format
- **lbl** – if True, show label
- **editable** – si True, ROI est modifiable

3.4 Calcul (`cdl.computation`)

Ce paquet contient les fonctions de calcul utilisées par le projet DataLab. Ces fonctions opèrent directement sur les objets DataLab (c'est-à-dire `cdl.obj.SignalObj` et `cdl.obj.ImageObj`) et sont conçues pour être utilisées dans le pipeline DataLab, mais peuvent également être utilisées indépendamment.

Voir aussi :

Le module `cdl.computation` est le point d'entrée principal pour les fonctions de calcul DataLab lors de la manipulation d'objets DataLab. Voir le module `cdl.algorithms` pour les algorithmes qui opèrent directement sur les tableaux NumPy.

Chaque module de calcul définit un ensemble d'objets de calcul, c'est-à-dire des fonctions qui implémentent des fonctionnalités de traitement et des classes qui implémentent les paramètres correspondants (sous la forme de sous-classes `guidata.dataset.datatypes.Dataset`). Les fonctions de calcul prennent un objet DataLab (par exemple `cdl.obj.SignalObj`) et un objet de paramètre (par exemple `cdl.param.MovingAverageParam`) en entrée et renvoient un objet DataLab en sortie (le résultat du calcul). L'objet de paramètre est utilisé pour configurer la fonction de calcul (par exemple, la taille de la fenêtre de moyenne mobile).

Dans l'architecture globale de DataLab, le but de ce paquet est de fournir les fonctions de calcul qui sont utilisées par le module `cdl.core.gui.processor`, basé sur les algorithmes définis dans le module `cdl.algorithms` et sur le modèle de données défini dans le module `cdl.obj` (ou `cdl.core.model`).

Les modules de calcul sont organisés en sous-paquets en fonction de leur objectif. Les sous-paquets suivants sont disponibles :

- `cdl.computation.base` : fonctionnalités de traitement communes
- `cdl.computation.signal` : fonctionnalités de traitement du signal
- `cdl.computation.image` : fonctionnalités de traitement d'image

3.4.1 Fonctionnalités de traitement communes

class `cdl.computation.base.GaussianParam`

Paramètres du filtre gaussien

sigma

. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(sigma : float) → cdl.computation.base.GaussianParam`

Renvoie une nouvelle instance de `GaussianParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

sigma (*float*) – . Par défaut : 1.0.

Renvoie

Nouvelle instance de `GaussianParam`.

class `cdl.computation.base.MovingAverageParam`

Paramètres de la moyenne mobile

n

Taille de la fenêtre glissante. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

mode

Mode du filtre : - “reflect” : réfléchir les données à la frontière - “constant” : remplir avec une valeur constante - “nearest” : remplir avec la valeur la plus proche - “mirror” : réfléchir les données à la frontière avec les données elles-mêmes - “wrap” : frontière circulaire. Sélection unique parmi : “reflect”, “constant”, “nearest”, “mirror”, “wrap”. Par défaut : “reflect”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create(n : int, mode : str) → cdl.computation.base.MovingAverageParam`

Renvoie une nouvelle instance de `MovingAverageParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **n** (*int*) – Taille de la fenêtre glissante. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.
- **mode** (*str*) – Mode du filtre : - “reflect” : réfléchir les données à la frontière - “constant” : remplir avec une valeur constante - “nearest” : remplir avec la valeur la plus proche - “mirror” : réfléchir les données à la frontière avec les données elles-mêmes - “wrap” : frontière circulaire. Sélection unique parmi : “reflect”, “constant”, “nearest”, “mirror”, “wrap”. Par défaut : “reflect”.

Renvoie

Nouvelle instance de `MovingAverageParam`.

class `cdl.computation.base.MovingMedianParam`

Paramètres de la médiane mobile

n

Taille de la fenêtre glissante. Entier supérieur à 1, impair. Par défaut : 3.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

mode

Mode du filtre : - “reflect” : réfléchir les données à la frontière - “constant” : remplir avec une valeur constante - “nearest” : remplir avec la valeur la plus proche - “mirror” : réfléchir les données à la frontière avec les données elles-mêmes - “wrap” : frontière circulaire. Sélection unique parmi : “reflect”, “constant”, “nearest”, “mirror”, “wrap”. Par défaut : “nearest”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create(n : int, mode : str) → cdl.computation.base.MovingMedianParam`

Renvoie une nouvelle instance de `MovingMedianParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **n** (*int*) – Taille de la fenêtre glissante. Entier supérieur à 1, impair. Par défaut : 3.
- **mode** (*str*) – Mode du filtre : - “reflect” : réfléchir les données à la frontière - “constant” : remplir avec une valeur constante - “nearest” : remplir avec la valeur la plus proche - “mirror” : réfléchir les données à la frontière avec les données elles-mêmes - “wrap” : frontière circulaire. Sélection unique parmi : “reflect”, “constant”, “nearest”, “mirror”, “wrap”. Par défaut : “nearest”.

Renvoie

Nouvelle instance de `MovingMedianParam`.

class `cdl.computation.base.ClipParam`

Paramètres du rognage des données

lower

Borne inférieure d’écèlement. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

upper

Borne supérieure d’écèlement. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(lower : float, upper : float) → cdl.computation.base.ClipParam`

Renvoie une nouvelle instance de `ClipParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

— **lower** (*float*) – Borne inférieure d’écèlement. Par défaut : None.

— **upper** (*float*) – Borne supérieure d’écèlement. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de `ClipParam`.

class `cdl.computation.base.NormalizeParam`

Paramètres de normalisation

method

Normaliser par rapport à. Sélection unique parmi : “maximum”, “amplitude”, “area”, “energy”, “rms”. Par défaut : “maximum”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create(method : str) → cdl.computation.base.NormalizeParam`

Renvoie une nouvelle instance de `NormalizeParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

method (*str*) – Normaliser par rapport à. Sélection unique parmi : “maximum”, “amplitude”, “area”, “energy”, “rms”. Par défaut : “maximum”.

Renvoie

Nouvelle instance de `NormalizeParam`.

class `cdl.computation.base.HistogramParam`

Paramètres de l’histogramme

bins

Nombre de classes. Entier supérieur à 1. Par défaut : 256.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

lower

Limite inférieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

upper

Limite supérieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(bins : int, lower : float, upper : float) → cdl.computation.base.HistogramParam`

Renvoie une nouvelle instance de `HistogramParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **bins** (`int`) – Nombre de classes. Entier supérieur à 1. Par défaut : 256.
- **lower** (`float`) – Limite inférieure. Par défaut : None.
- **upper** (`float`) – Limite supérieure. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de `HistogramParam`.

get_suffix(`data : ndarray`) → `str`

Renvoie le suffixe pour le calcul de l'histogramme

Paramètres

data – tableau de données

class `cdl.computation.base.ROIDataParam`

Données de l'éditeur de ROI

roidata

Données de la ROI. Pour plus de commodité, cet élément accepte un tableau numpy 2d, une liste de listes de nombres, ou none. En fin de compte, les données sont converties en un tableau numpy 2d d'entiers (si non nul). Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatArrayItem`

singleobj

Extrait la roi comme un objet unique ou non. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod `create(roidata : numpy.ndarray, singleobj : bool) → cdl.computation.base.ROIDataParam`

Renvoie une nouvelle instance de `ROIDataParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **roidata** (`numpy.ndarray`) – Données de la ROI. Pour plus de commodité, cet élément accepte un tableau numpy 2d, une liste de listes de nombres, ou none. En fin de compte, les données sont converties en un tableau numpy 2d d'entiers (si non nul). Par défaut : None.
- **singleobj** (`bool`) – Extrait la roi comme un objet unique ou non. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de `ROIDataParam`.

property `is_empty: bool`

Renvoie True s'il n'y a pas de ROI

class `cdl.computation.base.FFTParam`

Paramètres FFT

shift

Décaler la fréquence nulle au centre. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod `create(shift : bool) → cdl.computation.base.FFTParam`

Renvoie une nouvelle instance de `FFTParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

shift (`bool`) – Décaler la fréquence nulle au centre. Par défaut : None.

RenvoieNouvelle instance de *FFTParam*.**class** `cdl.computation.base.SpectrumParam`

Spectrum parameters

log

Par défaut : False.

Type`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`**classmethod** `create(log : bool) → cdl.computation.base.SpectrumParam`Renvoie une nouvelle instance de *SpectrumParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres****log** (*bool*) – Par défaut : False.**Renvoie**Nouvelle instance de *SpectrumParam*.**class** `cdl.computation.base.ConstantOperationParam`**Parameter used to set a constant value to used in operations (sum, multiplication, ...)****value**

Constante. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**classmethod** `create(value : float) → cdl.computation.base.ConstantOperationParam`Renvoie une nouvelle instance de *ConstantOperationParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres****value** (*float*) – Constante. Par défaut : None.**Renvoie**Nouvelle instance de *ConstantOperationParam*.`cdl.computation.base.dst_11(src : SignalObj | ImageObj, name : str, suffix : str | None = None) → SignalObj | ImageObj`Create a result object, as returned by the callback function of the `cdl.core.gui.processor.base.BaseProcessor.compute_11()` method**Paramètres**

- **src** – source signal or image object
- **name** – name of the function. If provided, the title of the result object will be `{name}({src.short_id}){suffix}`, unless the name is a single character, in which case the title will be `{src.short_id}{name}{suffix}` where `name` is an operator and `suffix` is the other term of the operation.
- **suffix** – suffix to add to the title. Optional.

Renvoie

Result signal or image object

`cdl.computation.base.dst_n1n(src1 : SignalObj | ImageObj, src2 : SignalObj | ImageObj, name : str, suffix : str | None = None) → SignalObj | ImageObj`Create a result object, as returned by the callback function of the `cdl.core.gui.processor.base.BaseProcessor.compute_n1n()` method**Paramètres**

- **src1** – objet de signal ou d’image d’entrée
- **src2** – objet de signal ou d’image d’entrée
- **name** – nom de la fonction de traitement

Renvoie

Output signal or image object

```
cdl.computation.base.new_signal_result(src : SignalObj | ImageObj, name : str, suffix : str | None = None,
                                       units : tuple[str, str] | None = None, labels : tuple[str, str] | None
                                       = None) → SignalObj
```

Créer un nouvel objet de signal en tant que résultat d’une fonction `compute_11`

Contrairement aux fonctions `dst_11`, cette fonction crée un nouvel objet de signal sans copier les métadonnées de l’objet d’origine, sauf pour l’entrée « source ».

Paramètres

- **src** – objet de signal ou d’image d’entrée
- **name** – nom de la fonction de traitement
- **suffix** – suffixe à ajouter au titre
- **units** – unités du signal de sortie
- **labels** – étiquettes du signal de sortie

Renvoie

Objet de signal de sortie

```
cdl.computation.base.calc_resultproperties(title : str, obj : SignalObj | ImageObj, labeledfuncs : dict[str,
                                                                                                     Callable]) → ResultProperties
```

Calculate result properties by executing a computation function on a signal/image object.

Paramètres

- **title** – title of the result properties
- **obj** – signal or image object
- **labeledfuncs** – dictionary of labeled computation functions. The keys are the labels of the computation functions and the values are the functions themselves (each function must take a single argument - which is the data of the ROI or the whole signal/image - and return a float)

Renvoie

Result properties object

3.4.2 Fonctionnalités de traitement du signal

```
class cdl.computation.signal.Wrap11Func(func : Callable, *args : Any, **kwargs : Any)
```

Encapsule une fonction 1 tableau → 1 tableau (le cas simple de $y1 = f(y0)$) pour produire une fonction 1 signal → 1 signal, qui peut être utilisée à l’intérieur de l’infrastructure de DataLab pour effectuer des calculs avec `cdl.core.gui.processor.signal.SignalProcessor`.

Ce mécanisme d’encapsulation à l’aide d’une classe est nécessaire pour que la fonction résultante puisse être sélectionnée par le module `multiprocessing`.

L’instance de cet encapsuleur est callable et renvoie un objet `cdl.obj.SignalObj`.

Exemple

```

>>> import numpy as np
>>> from cdl.computation.signal import Wrap11Func
>>> import cdl.obj
>>> def square(y):
...     return y**2
>>> compute_square = Wrap11Func(square)
>>> x = np.linspace(0, 10, 100)
>>> y = np.sin(x)
>>> sig0 = cdl.obj.create_signal("Example", x, y)
>>> sig1 = compute_square(sig0)

```

Paramètres

- **func** – Fonction 1 tableau → 1 tableau
- ***args** – Additional positional arguments to pass to the function
- ****kwargs** – Additional keyword arguments to pass to the function

`cdl.computation.signal.compute_addition(dst : SignalObj, src : SignalObj) → SignalObj`

Ajoute les signaux **dst** et **src** et renvoie le signal **dst** modifié sur place

Paramètres

- **dst** – signal de destination
- **src** – signal source

Renvoie

Modified **dst** signal (modified in place)

`cdl.computation.signal.compute_product(dst : SignalObj, src : SignalObj) → SignalObj`

Multiplie les signaux **dst** et **src** et renvoie le signal **dst** modifié sur place

Paramètres

- **dst** – signal de destination
- **src** – signal source

Renvoie

Modified **dst** signal (modified in place)

`cdl.computation.signal.compute_addition_constant(src : SignalObj, p : ConstantOperationParam) → SignalObj`

Add **dst** and a constant value and return a the new result signal object

Paramètres

- **src** – input signal object
- **p** – constant value

Renvoie

Result signal object **src** + **p.value** (new object)

`cdl.computation.signal.compute_difference_constant(src : SignalObj, p : ConstantOperationParam) → SignalObj`

Subtract a constant value from a signal

Paramètres

- **src** – input signal object
- **p** – constant value

Renvoie

Result signal object **src** - **p.value** (new object)

`cdl.computation.signal.compute_product_constant(src : SignalObj, p : ConstantOperationParam) → SignalObj`

Multiply **dst** by a constant value and return the new result signal object

Paramètres

- **src** – input signal object
- **p** – constant value

Renvoie

Result signal object **src** * **p.value** (new object)

`cdl.computation.signal.compute_division_constant(src : SignalObj, p : ConstantOperationParam) → SignalObj`

Divide a signal by a constant value

Paramètres

- **src** – input signal object
- **p** – constant value

Renvoie

Result signal object **src** / **p.value** (new object)

`cdl.computation.signal.compute_difference(src1 : SignalObj, src2 : SignalObj) → SignalObj`

Calculer la différence entre deux signaux

Note : Si une incertitude est disponible, elle est propagée.

Paramètres

- **src1** – signal source 1
- **src2** – signal source 2

Renvoie

Objet signal résultat **src1** - **src2**

`cdl.computation.signal.compute_quadratic_difference(src1 : SignalObj, src2 : SignalObj) → SignalObj`

Calculer la différence quadratique entre deux signaux

Note : Si une incertitude est disponible, elle est propagée.

Paramètres

- **src1** – signal source 1
- **src2** – signal source 2

Renvoie

Objet signal résultat (**src1** - **src2**) / sqrt(2.0)

`cdl.computation.signal.compute_division(src1 : SignalObj, src2 : SignalObj) → SignalObj`

Calculer la division entre deux signaux

Paramètres

- **src1** – signal source 1
- **src2** – signal source 2

Renvoie

Objet signal résultat **src1** / **src2**

`cdl.computation.signal.extract_multiple_roi(src : SignalObj, group : DataSetGroup) → SignalObj`

Extrait plusieurs régions d'intérêt des données

Paramètres

- **src** – signal source
- **group** – groupe de paramètres

Renvoie

Signal avec plusieurs régions d'intérêt

`cdl.computation.signal.extract_single_roi(src : SignalObj, p : ROI1DParam) → SignalObj`

Extrait une seule région d'intérêt des données

Paramètres

- **src** – signal source
- **p** – Paramètres de ROI

Renvoie

Signal avec une seule région d'intérêt

`cdl.computation.signal.compute_swap_axes(src : SignalObj) → SignalObj`

Permute les axes

Paramètres

- src** – signal source

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_abs(src : SignalObj) → SignalObj`

Calcule la valeur absolue

Paramètres

- src** – signal source

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_re(src : SignalObj) → SignalObj`

Calcule la partie réelle

Paramètres

- src** – signal source

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_im(src : SignalObj) → SignalObj`

Calcule la partie imaginaire

Paramètres

- src** – signal source

Renvoie

Objet signal résultat

class `cdl.computation.signal.DataTypeSParam`

Convertir les paramètres du type de données du signal

dtype_str

Type de données de destination. Type de données de l'image générée. Sélection unique parmi : "float32", "float64", "complex128". Par défaut : "float32".

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create(dtype_str : str) → cdl.computation.signal.DataTypeSParam`

Renvoie une nouvelle instance de *DataTypeSParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

dtype_str (*str*) – Type de données de destination. Type de données de l’image générée.
Sélection unique parmi : “float32”, “float64”, “complex128”. Par défaut : “float32”.

Renvoie

Nouvelle instance de *DataTypeSParam*.

`cdl.computation.signal.compute_astype(src : SignalObj, p : DataTypeSParam) → SignalObj`

Convertit le type de données

Paramètres

- **src** – signal source
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_log10(src : SignalObj) → SignalObj`

Calcule Log10

Paramètres

src – signal source

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_exp(src : SignalObj) → SignalObj`

Compute exponential

Paramètres

src – signal source

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_sqrt(src : SignalObj) → SignalObj`

Compute square root

Paramètres

src – signal source

Renvoie

Objet signal résultat

class `cdl.computation.signal.PowerParam`

Power parameters

power

Puissance. Par défaut : 2.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(power : float) → cdl.computation.signal.PowerParam`

Renvoie une nouvelle instance de *PowerParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

power (*float*) – Puissance. Par défaut : 2.0.

Renvoie

Nouvelle instance de *PowerParam*.

`cdl.computation.signal.compute_power(src : SignalObj, p : PowerParam) → SignalObj`

Compute power

Paramètres

- **src** – signal source
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

class `cdl.computation.signal.PeakDetectionParam`

Paramètres de détection de pics

threshold

Seuil. Entier compris entre 0 et 100, unité : %. Par défaut : 30.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

min_dist

Distance minimale. Entier supérieur à 1, unité : points. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create(threshold : int, min_dist : int) → cdl.computation.signal.PeakDetectionParam`

Renvoie une nouvelle instance de `PeakDetectionParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **threshold** (`int`) – Seuil. Entier compris entre 0 et 100, unité : %. Par défaut : 30.
- **min_dist** (`int`) – Distance minimale. Entier supérieur à 1, unité : points. Par défaut : 1.

Renvoie

Nouvelle instance de `PeakDetectionParam`.

`cdl.computation.signal.compute_peak_detection(src : SignalObj, p : PeakDetectionParam) → SignalObj`

Détection de pics

Paramètres

- **src** – signal source
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_normalize(src : SignalObj, p : NormalizeParam) → SignalObj`

Normalise les données

Paramètres

- **src** – signal source
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_derivative(src : SignalObj) → SignalObj`

Calcule la dérivée

Paramètres

- src** – signal source

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_integral(src : SignalObj) → SignalObj`

Calcule l'intégrale

Paramètres

— **src** – signal source

Renvoie

Objet signal résultat

`class cdl.computation.signal.XYCalibrateParam`

Paramètres d'étalonnage du signal

axis

Étalonner. Sélection unique parmi : “x”, “y”. Par défaut : “y”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

a

Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

b

Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

`classmethod create(axis : str, a : float, b : float) → cdl.computation.signal.XYCalibrateParam`

Renvoie une nouvelle instance de `XYCalibrateParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

— **axis** (*str*) – Étalonner. Sélection unique parmi : “x”, “y”. Par défaut : “y”.

— **a** (*float*) – Par défaut : 1.0.

— **b** (*float*) – Par défaut : 0.0.

Renvoie

Nouvelle instance de `XYCalibrateParam`.

`cdl.computation.signal.compute_calibration(src : SignalObj, p : XYCalibrateParam) → SignalObj`

Calcule l'étalonnage linéaire

Paramètres

— **src** – signal source

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_clip(src : SignalObj, p : ClipParam) → SignalObj`

Calcule l'écrtage des données

Paramètres

— **src** – signal source

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_offset_correction(src : SignalObj, p : ROI1DParam) → SignalObj`

Correct offset : subtract the mean value of the signal in the specified range (baseline correction)

Paramètres

- **src** – signal source
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_gaussian_filter(src : SignalObj, p : GaussianParam) → SignalObj`

Calcule le filtre gaussien

Paramètres

- **src** – signal source
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_moving_average(src : SignalObj, p : MovingAverageParam) → SignalObj`

Calcule la moyenne mobile

Paramètres

- **src** – signal source
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_moving_median(src : SignalObj, p : MovingMedianParam) → SignalObj`

Calcule la médiane mobile

Paramètres

- **src** – signal source
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_wiener(src : SignalObj) → SignalObj`

Calcule le filtre de Wiener

Paramètres

- src** – signal source

Renvoie

Objet signal résultat

`class cdl.computation.signal.FilterType(value, names=None, *, module=None, qualname=None, type=None, start=1, boundary=None)`

Filter types

`class cdl.computation.signal.BaseHighLowBandParam`

Base class for high-pass, low-pass, band-pass and band-stop filters

method

Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.

Type`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`**order**

Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.

Type`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

f_cut0

Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

f_cut1

Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rp

Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rs

Atténuation de la bande d'arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod create(*method* : *str*, *order* : *int*, *f_cut0* : *float*, *f_cut1* : *float*, *rp* : *float*, *rs* : *float*) → *cdl.computation.signal.BaseHighLowBandParam*

Renvoie une nouvelle instance de *BaseHighLowBandParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.
- **order** (*int*) – Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.
- **f_cut0** (*float*) – Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **f_cut1** (*float*) – Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **rp** (*float*) – Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.
- **rs** (*float*) – Atténuation de la bande d'arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Renvoie

Nouvelle instance de *BaseHighLowBandParam*.

static get_nyquist_frequency(*obj* : *SignalObj*) → *float*

Return the Nyquist frequency of a signal object

Paramètres

obj – signal object

update_from_signal(*obj* : *SignalObj*) → *None*

Update the filter parameters from a signal object

Paramètres

obj – signal object

get_filter_params(*obj* : *SignalObj*) → *tuple*[*float* | *str*, *float* | *str*]

Return the filter parameters (a and b) as a tuple. These parameters are used in the *scipy.signal* filter functions (eg. *scipy.signal.filtfilt*).

Paramètres

obj – signal object

Renvoie
filter parameters

Type renvoyé
tuple

class `cdl.computation.signal.LowPassFilterParam`

Low-pass filter parameters

method

Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.

Type
`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

order

Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.

Type
`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

f_cut0

Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type
`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

f_cut1

Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type
`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rp

Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type
`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rs

Atténuation de la bande d’arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type
`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create`(*method* : *str*, *order* : *int*, *f_cut0* : *float*, *f_cut1* : *float*, *rp* : *float*, *rs* : *float*) →
`cdl.computation.signal.LowPassFilterParam`

Renvoie une nouvelle instance de `LowPassFilterParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.
- **order** (*int*) – Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.
- **f_cut0** (*float*) – Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **f_cut1** (*float*) – Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **rp** (*float*) – Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.
- **rs** (*float*) – Atténuation de la bande d’arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Renvoie

Nouvelle instance de *LowPassFilterParam*.

class `cdl.computation.signal.HighPassFilterParam`

High-pass filter parameters

method

Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

order

Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

f_cut0

Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

f_cut1

Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rp

Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rs

Atténuation de la bande d’arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(method : str, order : int, f_cut0 : float, f_cut1 : float, rp : float, rs : float) → cdl.computation.signal.HighPassFilterParam`

Renvoie une nouvelle instance de *HighPassFilterParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.
- **order** (*int*) – Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.
- **f_cut0** (*float*) – Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **f_cut1** (*float*) – Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **rp** (*float*) – Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.
- **rs** (*float*) – Atténuation de la bande d’arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Renvoie

Nouvelle instance de *HighPassFilterParam*.

class `cdl.computation.signal.BandPassFilterParam`

Band-pass filter parameters

method

Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

order

Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

f_cut0

Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

f_cut1

Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rp

Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rs

Atténuation de la bande d’arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create`(*method* : *str*, *order* : *int*, *f_cut0* : *float*, *f_cut1* : *float*, *rp* : *float*, *rs* : *float*) → `cdl.computation.signal.BandPassFilterParam`

Renvoie une nouvelle instance de `BandPassFilterParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.
- **order** (*int*) – Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.
- **f_cut0** (*float*) – Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **f_cut1** (*float*) – Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **rp** (*float*) – Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.
- **rs** (*float*) – Atténuation de la bande d’arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Renvoie

Nouvelle instance de `BandPassFilterParam`.

class `cdl.computation.signal.BandStopFilterParam`

Band-stop filter parameters

method

Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

order

Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

f_cut0

Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

f_cut1

Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rp

Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rs

Atténuation de la bande d’arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod **create**(*method* : *str*, *order* : *int*, *f_cut0* : *float*, *f_cut1* : *float*, *rp* : *float*, *rs* : *float*) → *cdl.computation.signal.BandStopFilterParam*

Renvoie une nouvelle instance de *BandStopFilterParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode de filtrage. Sélection unique parmi : “bessel”, “butter”, “cheby1”, “cheby2”, “ellip”. Par défaut : “bessel”.
- **order** (*int*) – Ordre du filtre. Entier supérieur à 1. Par défaut : 3.
- **f_cut0** (*float*) – Fréquence de coupure basse. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **f_cut1** (*float*) – Fréquence de coupure haute. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : hz. Par défaut : None.
- **rp** (*float*) – Ondulation de la bande passante. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.
- **rs** (*float*) – Atténuation de la bande d’arrêt. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : db. Par défaut : 1.

Renvoie

Nouvelle instance de *BandStopFilterParam*.

`cdl.computation.signal.compute_filter`(*src* : *SignalObj*, *p* : *BaseHighLowBandParam*) → *SignalObj*

Compute frequency filter (low-pass, high-pass, band-pass, band-stop)

Paramètres

- **src** – signal source

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_fft(src : SignalObj, p : FFTParam | None = None) → SignalObj`

Calcule la FFT

Paramètres

— **src** – signal source

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_ifft(src : SignalObj, p : FFTParam | None = None) → SignalObj`

Calcule la iFFT

Paramètres

— **src** – signal source

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_magnitude_spectrum(src : SignalObj, p : SpectrumParam | None = None) → SignalObj`

Compute magnitude spectrum

Paramètres

— **src** – signal source

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_phase_spectrum(src : SignalObj) → SignalObj`

Compute phase spectrum

Paramètres

src – signal source

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_psd(src : SignalObj, p : SpectrumParam | None = None) → SignalObj`

Compute power spectral density

Paramètres

— **src** – signal source

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`class cdl.computation.signal.PolynomialFitParam`

Paramètres de l'ajustement polynomial

degree

Degré. Entier compris entre 1 et 10. Par défaut : 3.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod **create**(*degree* : *int*) → *cdl.computation.signal.PolynomialFitParam*

Renvoie une nouvelle instance de *PolynomialFitParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

degree (*int*) – Degré. Entier compris entre 1 et 10. Par défaut : 3.

Renvoie

Nouvelle instance de *PolynomialFitParam*.

cdl.computation.signal.compute_histogram(*src* : *SignalObj*, *p* : *HistogramParam*) → *SignalObj*

Calcule l'histogramme

Paramètres

— **src** – signal source

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

class *cdl.computation.signal.InterpolationParam*

Paramètres d'interpolation

method

Méthode d'interpolation. Sélection unique parmi : “linear”, “spline”, “quadratic”, “cubic”, “barycentric”, “pchip”. Par défaut : “linear”.

Type

guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem

fill_value

Valeur de remplissage. Valeur à utiliser pour les points en dehors du domaine d'interpolation (utilisé uniquement avec les méthodes linéaire, cubique et pchip). Par défaut : None.

Type

guidata.dataset.dataitems.FloatItem

classmethod **create**(*method* : *str*, *fill_value* : *float*) → *cdl.computation.signal.InterpolationParam*

Renvoie une nouvelle instance de *InterpolationParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

— **method** (*str*) – Méthode d'interpolation. Sélection unique parmi : “linear”, “spline”, “quadratic”, “cubic”, “barycentric”, “pchip”. Par défaut : “linear”.

— **fill_value** (*float*) – Valeur de remplissage. Valeur à utiliser pour les points en dehors du domaine d'interpolation (utilisé uniquement avec les méthodes linéaire, cubique et pchip). Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de *InterpolationParam*.

cdl.computation.signal.compute_interpolation(*src1* : *SignalObj*, *src2* : *SignalObj*, *p* : *InterpolationParam*) → *SignalObj*

Interpole les données

Paramètres

— **src1** – signal source 1

— **src2** – signal source 2

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

class *cdl.computation.signal.ResamplingParam*

Paramètres de rééchantillonnage

method

Méthode d'interpolation. Sélection unique parmi : “linear”, “spline”, “quadratic”, “cubic”, “barycentric”, “pchip”. Par défaut : “linear”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

fill_value

Valeur de remplissage. Valeur à utiliser pour les points en dehors du domaine d'interpolation (utilisé uniquement avec les méthodes linéaire, cubique et pchip). Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

xmin

X_{\min} . Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

xmax

X_{\max} . Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

mode

Sélection unique parmi : “dx”, “nbpts”. Par défaut : “nbpts”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

dx

X. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

nbpts

Nombre de points. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create`(*method* : *str*, *fill_value* : *float*, *xmin* : *float*, *xmax* : *float*, *mode* : *str*, *dx* : *float*, *nbpts* : *int*) → *cdl.computation.signal.ResamplingParam*

Renvoie une nouvelle instance de [ResamplingParam](#) avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode d'interpolation. Sélection unique parmi : “linear”, “spline”, “quadratic”, “cubic”, “barycentric”, “pchip”. Par défaut : “linear”.
- **fill_value** (*float*) – Valeur de remplissage. Valeur à utiliser pour les points en dehors du domaine d'interpolation (utilisé uniquement avec les méthodes linéaire, cubique et pchip). Par défaut : None.
- **xmin** (*float*) – X_{\min} . Par défaut : None.
- **xmax** (*float*) – X_{\max} . Par défaut : None.
- **mode** (*str*) – Sélection unique parmi : “dx”, “nbpts”. Par défaut : “nbpts”.
- **dx** (*float*) – X. Par défaut : None.
- **nbpts** (*int*) – Nombre de points. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de [ResamplingParam](#).

`cdl.computation.signal.compute_resampling(src : SignalObj, p : ResamplingParam) → SignalObj`

Rééchantillonne les données

Paramètres

- **src** – signal source
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

class `cdl.computation.signal.DetrendingParam`

Paramètres d'élimination de tendance

method

Méthode d'élimination de la tendance. Sélection unique parmi : “linear”, “constant”. Par défaut : “linear”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create(method : str) → cdl.computation.signal.DetrendingParam`

Renvoie une nouvelle instance de `DetrendingParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

method (`str`) – Méthode d'élimination de la tendance. Sélection unique parmi : “linear”, “constant”. Par défaut : “linear”.

Renvoie

Nouvelle instance de `DetrendingParam`.

`cdl.computation.signal.compute_detrending(src : SignalObj, p : DetrendingParam) → SignalObj`

Élimine la tendance des données

Paramètres

- **src** – signal source
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_convolution(src1 : SignalObj, src2 : SignalObj) → SignalObj`

Calcule la convolution de deux signaux

Paramètres

- **src1** – signal source 1
- **src2** – signal source 2

Renvoie

Objet signal résultat

class `cdl.computation.signal.WindowingParam`

Windowing parameters

method

Méthode. Sélection unique parmi : “barthann”, “bartlett”, “blackman”, “blackman-harris”, “bohman”, “boxcar”, “cosine”, “exponential”, “flat-top”, “gaussian”, “hamming”, “hanning”, “kaiser”, “lanczos”, “nuttall”, “parzen”, “rectangular”, “taylor”, “tukey”. Par défaut : “hamming”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

alpha

Paramètre de forme de la fonction de fenêtrage de tukey. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

beta

Paramètre de forme de la fonction de fenêtrage de kaiser. Par défaut : 14.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

sigma

Paramètre de forme de la fonction de fenêtrage gaussienne. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(method : str, alpha : float, beta : float, sigma : float) →`
`cdl.computation.signal.WindowingParam`

Renvoie une nouvelle instance de `WindowingParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode. Sélection unique parmi : “barthann”, “bartlett”, “blackman”, “blackman-harris”, “bohman”, “boxcar”, “cosine”, “exponential”, “flat-top”, “gaussian”, “hamming”, “hanning”, “kaiser”, “lanczos”, “nuttall”, “parzen”, “rectangular”, “taylor”, “tukey”. Par défaut : “hamming”.
- **alpha** (*float*) – Paramètre de forme de la fonction de fenêtrage de tukey. Par défaut : 0.5.
- **beta** (*float*) – Paramètre de forme de la fonction de fenêtrage de kaiser. Par défaut : 14.0.
- **sigma** (*float*) – Paramètre de forme de la fonction de fenêtrage gaussienne. Par défaut : 0.5.

Renvoie

Nouvelle instance de `WindowingParam`.

`cdl.computation.signal.compute_windowing(src : SignalObj, p : WindowingParam) → SignalObj`

Compute windowing (available methods : hamming, hanning, bartlett, blackman, tukey, rectangular)

Paramètres

- **dst** – signal de destination
- **src** – signal source

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.compute_reverse_x(src : SignalObj) → SignalObj`

Reverse x-axis

Paramètres

- src** – signal source

Renvoie

Objet signal résultat

`cdl.computation.signal.calc_resultshape(title : str, shape : Literal['rectangle', 'circle', 'ellipse', 'segment', 'marker', 'point', 'polygon'], obj : SignalObj, func : Callable, *args : Any, add_label : bool = False) → ResultShape | None`

Calculate result shape by executing a computation function on a signal object, taking into account the signal ROIs.

Paramètres

- **title** – result title
- **shape** – result shape kind
- **obj** – objet d’image d’entrée
- **func** – fonction de calcul
- ***args** – arguments de la fonction de calcul
- **add_label** – if True, add a label item (and the geometrical shape) to plot (default to False)

Renvoie

Result shape object or None if no result is found

Avertissement : La fonction de calcul doit prendre un seul argument (les données) ou de multiples arguments (les données suivies des paramètres de calcul).

Moreover, the computation function must return a 1D NumPy array (or a list, or a tuple) containing the result of the computation.

class `cdl.computation.signal.FWHMParam`

Paramètres LMH

method

Méthode. Sélection unique parmi : “zero-crossing”, “gauss”, “lorentz”, “voigt”. Par défaut : “zero-crossing”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

xmin

X_{MIN} . Borne x inférieure (vide pour aucune limite, c’est-à-dire le début du signal). Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

xmax

X_{MAX} . Borne x supérieure (vide pour aucune limite, c’est-à-dire la fin du signal). Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(method : str, xmin : float, xmax : float) → cdl.computation.signal.FWHMParam`

Renvoie une nouvelle instance de `FWHMParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **method** (*str*) – Méthode. Sélection unique parmi : “zero-crossing”, “gauss”, “lorentz”, “voigt”. Par défaut : “zero-crossing”.
- **xmin** (*float*) – X_{MIN} . Borne x inférieure (vide pour aucune limite, c’est-à-dire le début du signal). Par défaut : None.
- **xmax** (*float*) – X_{MAX} . Borne x supérieure (vide pour aucune limite, c’est-à-dire la fin du signal). Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de `FWHMParam`.

`cdl.computation.signal.compute_fwhm(obj : SignalObj, param : FWHMParam) → ResultShape | None`

Calcule la LMH

Paramètres

- **obj** – signal source
- **param** – paramètres

Renvoie

Segment coordinates

`cdl.computation.signal.compute_fw1e2(obj : SignalObj) → ResultShape | None`

Calcule la largeur à $1/e^2$

Paramètres

- obj** – signal source

Renvoie

Segment coordinates

`cdl.computation.signal.compute_stats(obj : SignalObj) → ResultProperties`

Compute statistics on a signal

Paramètres**obj** – signal source**Renvoie**

Result properties object

`cdl.computation.signal.compute_bandwidth_3db(obj : SignalObj) → ResultProperties`

Compute bandwidth

Paramètres**obj** – signal source**Renvoie**

Result properties with bandwidth

class `cdl.computation.signal.DynamicParam`

Parameters for dynamic range computation (ENOB, SNR, SINAD, THD, SFDR)

full_scale

Pleine échelle. Flottant supérieur à 0.0, unité : v. Par défaut : 0.16.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**unit**

Unité. Unité pour sinad. Sélection unique parmi : “dBc”, “dBFS”. Par défaut : “dBc”.

Type`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`**nb_harm**

Nombre d’harmoniques. Nombre d’harmoniques à considérer pour le thd. Entier supérieur à 1. Par défaut : 5.

Type`guidata.dataset.dataitems.IntItem`**classmethod** `create(full_scale : float, unit : str, nb_harm : int) → cdl.computation.signal.DynamicParam`Renvoie une nouvelle instance de `DynamicParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres**

- **full_scale** (`float`) – Pleine échelle. Flottant supérieur à 0.0, unité : v. Par défaut : 0.16.
- **unit** (`str`) – Unité. Unité pour sinad. Sélection unique parmi : “dBc”, “dBFS”. Par défaut : “dBc”.
- **nb_harm** (`int`) – Nombre d’harmoniques. Nombre d’harmoniques à considérer pour le thd. Entier supérieur à 1. Par défaut : 5.

RenvoieNouvelle instance de `DynamicParam`.`cdl.computation.signal.compute_dynamic_parameters(src : SignalObj, p : DynamicParam) → ResultProperties`

Compute Dynamic parameters (ENOB, SNR, SINAD, THD, SFDR)

Paramètres

- **src** – signal source
- **p** – paramètres

Renvois

Result properties with ENOB, SNR, SINAD, THD, SFDR

`cdl.computation.signal.compute_sampling_rate_period(obj : SignalObj) → ResultProperties`

Compute sampling rate and period

Paramètres

obj – signal source

Renvois

Result properties with sampling rate and period

`cdl.computation.signal.compute_contrast(obj : SignalObj) → ResultProperties`

Compute contrast

`cdl.computation.signal.compute_x_at_minmax(obj : SignalObj) → ResultProperties`

Compute x at min/max

3.4.3 Fonctionnalités de traitement d'image

Fonctionnalités de traitement d'image de base

class `cdl.computation.image.Wrap11Func(func : Callable, *args : Any, **kwargs : Any)`

Encapsule une fonction 1 tableau → 1 tableau pour produire une fonction 1 image → 1 image, qui peut être utilisée à l'intérieur de l'infrastructure de DataLab pour effectuer des calculs avec `cdl.core.gui.processor.signal.ImageProcessor`.

Ce mécanisme d'encapsulation à l'aide d'une classe est nécessaire pour que la fonction résultante puisse être sélectionnée par le module `multiprocessing`.

L'instance de cet encapsuleur est callable et renvoie un objet `cdl.obj.ImageObj`.

Exemple

```
>>> import numpy as np
>>> from cdl.computation.signal import Wrap11Func
>>> import cdl.obj
>>> def add_noise(data):
...     return data + np.random.random(data.shape)
>>> compute_add_noise = Wrap11Func(add_noise)
>>> data= np.ones((100, 100))
>>> ima0 = cdl.obj.create_image("Example", data)
>>> ima1 = compute_add_noise(ima0)
```

Paramètres

- **func** – Fonction 1 tableau → 1 tableau
- ***args** – Additional positional arguments to pass to the function
- ****kwargs** – Additional keyword arguments to pass to the function

`cdl.computation.image.dst_11_signal(src : ImageObj, name : str, suffix : str | None = None) → SignalObj`

Create a result signal object, as returned by the callback function of the `cdl.core.gui.processor.base.BaseProcessor.compute_11()` method

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée

— **name** – nom de la fonction de traitement

Renvois

Objet de signal de sortie

`cdl.computation.image.compute_addition(dst : ImageObj, src : ImageObj) → ImageObj`

Ajoute les images **dst** et **src** et renvoie l'image **dst** modifiée sur place

Paramètres

- **dst** – objet d'image résultant
- **src** – objet d'image d'entrée

Renvois

Output image object (modified in place)

`cdl.computation.image.compute_product(dst : ImageObj, src : ImageObj) → ImageObj`

Multiplie les images **dst** et **src** et renvoie l'image **dst** modifiée sur place

Paramètres

- **dst** – objet d'image résultant
- **src** – objet d'image d'entrée

Renvois

Output image object (modified in place)

`cdl.computation.image.compute_addition_constant(src : ImageObj, p : ConstantOperationParam) → ImageObj`

Add **dst** and a constant value and return the new result image object

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – constant value

Renvois

Result image object **src** + **p.value** (new object)

`cdl.computation.image.compute_difference_constant(src : ImageObj, p : ConstantOperationParam) → ImageObj`

Subtract a constant value from an image and return the new result image object

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – constant value

Renvois

Result image object **src** - **p.value** (new object)

`cdl.computation.image.compute_product_constant(src : ImageObj, p : ConstantOperationParam) → ImageObj`

Multiply **dst** by a constant value and return the new result image object

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – constant value

Renvois

Result image object **src** * **p.value** (new object)

`cdl.computation.image.compute_division_constant(src : ImageObj, p : ConstantOperationParam) → ImageObj`

Divide an image by a constant value and return the new result image object

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – constant value

Renvois

Result image object **src** / **p.value** (new object)

`cdl.computation.image.compute_difference(src1 : ImageObj, src2 : ImageObj) → ImageObj`

Calcule la différence entre deux images

Paramètres

- **src1** – objet d'image d'entrée
- **src2** – objet d'image d'entrée

Renvois

Result image object **src1** - **src2** (new object)

`cdl.computation.image.compute_quadratic_difference(src1 : ImageObj, src2 : ImageObj) → ImageObj`

Calcule la différence quadratique entre deux images

Paramètres

- **src1** – objet d'image d'entrée
- **src2** – objet d'image d'entrée

Renvois

Result image object (**src1** - **src2**) / $\sqrt{2.0}$ (new object)

`cdl.computation.image.compute_division(src1 : ImageObj, src2 : ImageObj) → ImageObj`

Calcule la division entre deux images

Paramètres

- **src1** – objet d'image d'entrée
- **src2** – objet d'image d'entrée

Renvois

Result image object **src1** / **src2** (new object)

class `cdl.computation.image.FlatFieldParam`

Paramètres de correction de champ plat

threshold

Seuil. Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(threshold : float) → cdl.computation.image.FlatFieldParam`

Renvois une nouvelle instance de `FlatFieldParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

threshold (`float`) – Seuil. Par défaut : 0.0.

Renvois

Nouvelle instance de `FlatFieldParam`.

`cdl.computation.image.compute_flatfield(src1 : ImageObj, src2 : ImageObj, p : FlatFieldParam) → ImageObj`

Calcule la correction de champ plat

Paramètres

- **src1** – objet image brute
- **src2** – objet image de champ plat
- **p** – paramètres de champ plat

Renvois

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_normalize(src : ImageObj, p : NormalizeParam) → ImageObj`

Normalize image data depending on its maximum.

Paramètres

src – objet d’image d’entrée

Renvoie

Objet d’image de sortie

class `cdl.computation.image.LogP1Param`

Paramètres Log10

n

Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(n : float) → cdl.computation.image.LogP1Param`

Renvoie une nouvelle instance de `LogP1Param` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

n (*float*) – Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de `LogP1Param`.

`cdl.computation.image.compute_logp1(src : ImageObj, p : LogP1Param) → ImageObj`

Calcule $\log_{10}(z+n)$

Paramètres

— **src** – objet d’image d’entrée

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet d’image de sortie

class `cdl.computation.image.RotateParam`

Paramètres de rotation

angle

Angle (°). Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

mode

Sélection unique parmi : “constant”, “nearest”, “reflect”, “wrap”. Par défaut : “constant”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

cval

Valeur utilisée pour les points situés en dehors des frontières de l’image d’origine (si le mode est “constant”).
Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

reshape

Redimensionner l’image de destination de sorte qu’elle puisse contenir la totalité de l’image source. Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

prefilter

Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

order

Ordre. Ordre de l'interpolation de type spline. Entier compris entre 0 et 5. Par défaut : 3.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create`(*angle* : *float*, *mode* : *str*, *cval* : *float*, *reshape* : *bool*, *prefilter* : *bool*, *order* : *int*) → *cdl.computation.image.RotateParam*

Renvoie une nouvelle instance de *RotateParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **angle** (*float*) – Angle (°). Par défaut : None.
- **mode** (*str*) – Sélection unique parmi : “constant”, “nearest”, “reflect”, “wrap”. Par défaut : “constant”.
- **cval** (*float*) – Valeur utilisée pour les points situés en dehors des frontières de l'image d'origine (si le mode est “constant”). Par défaut : 0.0.
- **reshape** (*bool*) – Redimensionner l'image de destination de sorte qu'elle puisse contenir la totalité de l'image source. Par défaut : False.
- **prefilter** (*bool*) – Par défaut : True.
- **order** (*int*) – Ordre. Ordre de l'interpolation de type spline. Entier compris entre 0 et 5. Par défaut : 3.

Renvoie

Nouvelle instance de *RotateParam*.

`cdl.computation.image.rotate_obj_coords`(*angle* : *float*, *obj* : *ImageObj*, *orig* : *ImageObj*, *coords* : *ndarray*) → None

Appliquer la rotation aux coordonnées associées à l'objet d'image

Paramètres

- **angle** – angle de rotation (en degrés)
- **obj** – objet image
- **orig** – objet image original
- **coords** – coordonnées à faire tourner

Renvoie

Données de sortie

`cdl.computation.image.rotate_obj_alpha`(*obj* : *ImageObj*, *orig* : *ImageObj*, *coords* : *ndarray*, *p* : *RotateParam*) → None

Appliquer la rotation aux coordonnées associées à l'objet d'image

`cdl.computation.image.compute_rotate`(*src* : *ImageObj*, *p* : *RotateParam*) → *ImageObj*

Rotation des données

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.rotate_obj_90`(*dst* : *ImageObj*, *src* : *ImageObj*, *coords* : *ndarray*) → None

Appliquer la rotation aux coordonnées associées à l'objet d'image

`cdl.computation.image.compute_rotate90(src : ImageObj) → ImageObj`

Rotation des données de 90°

Paramètres

src – objet d’image d’entrée

Renvoie

Objet d’image de sortie

`cdl.computation.image.rotate_obj_270(dst : ImageObj, src : ImageObj, coords : ndarray) → None`

Appliquer la rotation aux coordonnées associées à l’objet d’image

`cdl.computation.image.compute_rotate270(src : ImageObj) → ImageObj`

Rotation des données de 270°

Paramètres

src – objet d’image d’entrée

Renvoie

Objet d’image de sortie

`cdl.computation.image.hflip_coords(dst : ImageObj, src : ImageObj, coords : ndarray) → None`

Appliquer HFlip aux coordonnées

`cdl.computation.image.compute_fliph(src : ImageObj) → ImageObj`

Inversion horizontale des données

Paramètres

src – objet d’image d’entrée

Renvoie

Objet d’image de sortie

`cdl.computation.image.vflip_coords(dst : ImageObj, src : ImageObj, coords : ndarray) → None`

Appliquer VFlip aux coordonnées

`cdl.computation.image.compute_flipv(src : ImageObj) → ImageObj`

Inversion verticale des données

Paramètres

src – objet d’image d’entrée

Renvoie

Objet d’image de sortie

class `cdl.computation.image.GridParam`

Paramètres de grille

direction

Distribuer selon les. Sélection unique parmi : “col”, “row”. Par défaut : “col”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

cols

Colonnes. Entier, non nul. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

rows

Lignes. Entier, non nul. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

colspac

Espace entre chaque colonne. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

rowspac

Espace entre chaque ligne. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod **create**(*direction* : *str*, *cols* : *int*, *rows* : *int*, *colspac* : *float*, *rowspac* : *float*) →
`cdl.computation.image.GridParam`

Renvoie une nouvelle instance de `GridParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **direction** (*str*) – Distribuer selon les. Sélection unique parmi : “col”, “row”. Par défaut : “col”.
- **cols** (*int*) – Colonnes. Entier, non nul. Par défaut : 1.
- **rows** (*int*) – Lignes. Entier, non nul. Par défaut : 1.
- **colspac** (*float*) – Espace entre chaque colonne. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 0.0.
- **rowspac** (*float*) – Espace entre chaque ligne. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 0.0.

Renvoie

Nouvelle instance de `GridParam`.

class `cdl.computation.image.ResizeParam`

Paramètres de redimensionnement

zoom

Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

mode

Sélection unique parmi : “constant”, “nearest”, “reflect”, “wrap”. Par défaut : “constant”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

cval

Valeur utilisée pour les points situés en dehors des frontières de l’image d’origine (si le mode est “constant”).
Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

prefilter

Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

order

Ordre. Ordre de l’interpolation de type spline. Entier compris entre 0 et 5. Par défaut : 3.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create`(*zoom* : *float*, *mode* : *str*, *cval* : *float*, *prefilter* : *bool*, *order* : *int*) → *cdl.computation.image.ResizeParam*

Renvoie une nouvelle instance de *ResizeParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **zoom** (*float*) – Par défaut : None.
- **mode** (*str*) – Sélection unique parmi : “constant”, “nearest”, “reflect”, “wrap”. Par défaut : “constant”.
- **cval** (*float*) – Valeur utilisée pour les points situés en dehors des frontières de l’image d’origine (si le mode est “constant”). Par défaut : 0.0.
- **prefilter** (*bool*) – Par défaut : True.
- **order** (*int*) – Ordre. Ordre de l’interpolation de type spline. Entier compris entre 0 et 5. Par défaut : 3.

Renvoie

Nouvelle instance de *ResizeParam*.

cdl.computation.image.compute_resize(*src* : *ImageObj*, *p* : *ResizeParam*) → *ImageObj*

Fonction de zoom

Paramètres

- **src** – objet d’image d’entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d’image de sortie

class *cdl.computation.image.BinningParam*

Paramètres de binning

sx

Nombre de pixels (X). Nombre de pixels adjacents à regrouper le long de l’axe des x. Entier supérieur à 2. Par défaut : 2.

Type

guidata.dataset.dataitems.IntItem

sy

Nombre de pixels (Y). Nombre de pixels adjacents à regrouper le long de l’axe des y. Entier supérieur à 2. Par défaut : 2.

Type

guidata.dataset.dataitems.IntItem

operation

Opération. Sélection unique parmi : “sum”, “average”, “median”, “min”, “max”. Par défaut : “sum”.

Type

guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem

dtype_str

Type de données. Type de données de l’image générée. Sélection unique parmi : “dtype”, “float32”, “float64”, “complex128”, “int32”, “int16”, “uint16”, “uint8”. Par défaut : “dtype”.

Type

guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem

change_pixel_size

Modification de la taille des pixels de sorte que les dimensions de l’images restent les mêmes après l’opération. Par défaut : False.

Type

guidata.dataset.dataitems.BoolItem

classmethod `create`(*sx* : *int*, *sy* : *int*, *operation* : *str*, *dtype_str* : *str*, *change_pixel_size* : *bool*) → *cdl.computation.image.BinningParam*

Renvoie une nouvelle instance de *BinningParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **sx** (*int*) – Nombre de pixels (X). Nombre de pixels adjacents à regrouper le long de l’axe des x. Entier supérieur à 2. Par défaut : 2.
- **sy** (*int*) – Nombre de pixels (Y). Nombre de pixels adjacents à regrouper le long de l’axe des y. Entier supérieur à 2. Par défaut : 2.
- **operation** (*str*) – Opération. Sélection unique parmi : “sum”, “average”, “median”, “min”, “max”. Par défaut : “sum”.
- **dtype_str** (*str*) – Type de données. Type de données de l’image générée. Sélection unique parmi : “dtype”, “float32”, “float64”, “complex128”, “int32”, “int16”, “uint16”, “uint8”. Par défaut : “dtype”.
- **change_pixel_size** (*bool*) – Modification de la taille des pixels de sorte que les dimensions de l’images restent les mêmes après l’opération. Par défaut : False.

Renvoie

Nouvelle instance de *BinningParam*.

cdl.computation.image.compute_binning(*src* : *ImageObj*, *param* : *BinningParam*) → *ImageObj*

Fonction de binning sur les données

Paramètres

- **src** – objet d’image d’entrée
- **param** – paramètres

Renvoie

Objet d’image de sortie

cdl.computation.image.extract_multiple_roi(*src* : *ImageObj*, *group* : *DataSetGroup*) → *ImageObj*

Extrait plusieurs régions d’intérêt des données

Paramètres

- **src** – objet d’image d’entrée
- **group** – paramètres définissant les régions d’intérêt

Renvoie

Objet d’image de sortie

cdl.computation.image.extract_single_roi(*src* : *ImageObj*, *p* : *ROI2DParam*) → *ImageObj*

Extrait une seule ROI

Paramètres

- **src** – objet d’image d’entrée
- **p** – Paramètres de ROI

Renvoie

Objet d’image de sortie

class *cdl.computation.image.LineProfileParam*

Paramètres de profil horizontal ou vertical

direction

Sélection unique parmi : “horizontal”, “vertical”. Par défaut : “horizontal”.

Type

guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem

row

Ligne. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

guidata.dataset.dataitems.IntItem

col

Colonne. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod create(*direction* : *str*, *row* : *int*, *col* : *int*) → *cdl.computation.image.LineProfileParam*

Renvoie une nouvelle instance de *LineProfileParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **direction** (*str*) – Sélection unique parmi : “horizontal”, “vertical”. Par défaut : “horizontal”.
- **row** (*int*) – Ligne. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.
- **col** (*int*) – Colonne. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Renvoie

Nouvelle instance de *LineProfileParam*.

`cdl.computation.image.compute_line_profile`(*src* : *ImageObj*, *p* : *LineProfileParam*) → *ImageObj*

Calcule le profil horizontal ou vertical

Paramètres

- **src** – objet d’image d’entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d’image de sortie

class `cdl.computation.image.SegmentProfileParam`

Segment profile parameters

row1

Ligne (début). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

col1

Colonne (début). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

row2

Ligne (fin). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

col2

Colonne (fin). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod create(*row1* : *int*, *col1* : *int*, *row2* : *int*, *col2* : *int*) →

cdl.computation.image.SegmentProfileParam

Renvoie une nouvelle instance de *SegmentProfileParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **row1** (*int*) – Ligne (début). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.
- **col1** (*int*) – Colonne (début). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.
- **row2** (*int*) – Ligne (fin). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

— **col2** (*int*) – Colonne (fin). Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Renvoie

Nouvelle instance de *SegmentProfileParam*.

`cdl.computation.image.compute_segment_profile(src : ImageObj, p : SegmentProfileParam) → ImageObj`

Compute segment profile

Paramètres

— **src** – objet d’image d’entrée

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet d’image de sortie

class `cdl.computation.image.AverageProfileParam`

Paramètres de profil horizontal ou vertical moyen

direction

Sélection unique parmi : “horizontal”, “vertical”. Par défaut : “horizontal”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

row1

Ligne 1. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

row2

Ligne 2. Entier supérieur à -1. Par défaut : -1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

col1

Colonne 1. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

col2

Colonne 2. Entier supérieur à -1. Par défaut : -1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create(direction : str, row1 : int, row2 : int, col1 : int, col2 : int) →`

`cdl.computation.image.AverageProfileParam`

Renvoie une nouvelle instance de *AverageProfileParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

— **direction** (*str*) – Sélection unique parmi : “horizontal”, “vertical”. Par défaut : “horizontal”.

— **row1** (*int*) – Ligne 1. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

— **row2** (*int*) – Ligne 2. Entier supérieur à -1. Par défaut : -1.

— **col1** (*int*) – Colonne 1. Entier supérieur à 0. Par défaut : 0.

— **col2** (*int*) – Colonne 2. Entier supérieur à -1. Par défaut : -1.

Renvoie

Nouvelle instance de *AverageProfileParam*.

`cdl.computation.image.compute_average_profile(src : ImageObj, p : AverageProfileParam) → ImageObj`

Calcule le profil horizontal ou vertical moyen

Paramètres

- **src** – objet d’image d’entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d’image de sortie

class `cdl.computation.image.RadialProfileParam`

Paramètres de profil radial

center

Position du centre. Sélection unique parmi : “centroid”, “center”, “user”. Par défaut : “centroid”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

x0

X_{Centre} . Flottant, unité : pixel. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

y0

X_{Centre} . Flottant, unité : pixel. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(center : str, x0 : float, y0 : float) → cdl.computation.image.RadialProfileParam`

Renvoie une nouvelle instance de `RadialProfileParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **center** (`str`) – Position du centre. Sélection unique parmi : “centroid”, “center”, “user”. Par défaut : “centroid”.
- **x0** (`float`) – X_{Centre} . Flottant, unité : pixel. Par défaut : None.
- **y0** (`float`) – X_{Centre} . Flottant, unité : pixel. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de `RadialProfileParam`.

`update_from_image(obj : ImageObj) → None`

Mettre à jour les paramètres à partir de l’image

`choice_callback(item, value)`

Callback pour l’item de choix

`cdl.computation.image.compute_radial_profile(src : ImageObj, p : RadialProfileParam) → SignalObj`

Calculer le profil radial autour du centre de gravité

Paramètres

- **src** – objet d’image d’entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d’image de sortie

`cdl.computation.image.compute_histogram(src : ImageObj, p : HistogramParam) → SignalObj`

Calcule l’histogramme des données de l’image

Paramètres

- **src** – objet d’image d’entrée

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet de signal de sortie

`cdl.computation.image.compute_swap_axes(src : ImageObj) → ImageObj`

Permute les axes de l'image

Paramètres

src – objet d'image d'entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_abs(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule la valeur absolue

Paramètres

src – objet d'image d'entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_re(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule la partie réelle

Paramètres

src – objet d'image d'entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_im(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule la partie imaginaire

Paramètres

src – objet d'image d'entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

class `cdl.computation.image.DataTypeIParam`

Convertir les paramètres du type de données de l'image

dtype_str

Type de données de destination. Type de données de l'image générée. Sélection unique parmi : "float32", "float64", "complex128", "int32", "int16", "uint16", "uint8". Par défaut : "float32".

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create(dtype_str : str) → cdl.computation.image.DataTypeIParam`

Renvoie une nouvelle instance de `DataTypeIParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

dtype_str (*str*) – Type de données de destination. Type de données de l'image générée. Sélection unique parmi : "float32", "float64", "complex128", "int32", "int16", "uint16", "uint8". Par défaut : "float32".

Renvoie

Nouvelle instance de `DataTypeIParam`.

`cdl.computation.image.compute_astype(src : ImageObj, p : DataTypeIParam) → ImageObj`

Convertit le type de données de l'image

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_log10(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule Log10

Paramètres

- src** – objet d'image d'entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_exp(src : ImageObj) → ImageObj`

Compute exponential

Paramètres

- src** – objet d'image d'entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

class `cdl.computation.image.ZCalibrateParam`

Paramètres d'étalonnage linéaire de l'image

a

Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

b

Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(a : float, b : float) → cdl.computation.image.ZCalibrateParam`

Renvoie une nouvelle instance de `ZCalibrateParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **a** (*float*) – Par défaut : 1.0.
- **b** (*float*) – Par défaut : 0.0.

Renvoie

Nouvelle instance de `ZCalibrateParam`.

`cdl.computation.image.compute_calibration(src : ImageObj, p : ZCalibrateParam) → ImageObj`

Calcule l'étalonnage linéaire

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres d'étalonnage

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_clip(src : ImageObj, p : ClipParam) → ImageObj`

Applique l'écèlement

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_offset_correction(src : ImageObj, p : ROI2DParam) → ImageObj`

Apply offset correction

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_gaussian_filter(src : ImageObj, p : GaussianParam) → ImageObj`

Calcule le filtre gaussien

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_moving_average(src : ImageObj, p : MovingAverageParam) → ImageObj`

Calcule la moyenne mobile

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_moving_median(src : ImageObj, p : MovingMedianParam) → ImageObj`

Calcule la médiane mobile

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_wiener(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule le filtre de Wiener

Paramètres

- src** – objet d'image d'entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_fft(src : ImageObj, p : FFTParam | None = None) → ImageObj`

Calcule la FFT

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_ifft(src : ImageObj, p : FFTParam | None = None) → ImageObj`

Calcule la FFT inverse

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_magnitude_spectrum(src : ImageObj, p : SpectrumParam | None = None) → ImageObj`

Compute magnitude spectrum

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_phase_spectrum(src : ImageObj) → ImageObj`

Compute phase spectrum

Paramètres

- src** – objet d'image d'entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.compute_psd(src : ImageObj, p : SpectrumParam | None = None) → ImageObj`

Compute power spectral density

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

class `cdl.computation.image.ButterworthParam`

Paramètres du filtre de Butterworth

cut_off

Fréquence de coupure relative. Fréquence de coupure relative (0.0 - 1.0). Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

high_pass

Si vrai, appliquer un filtre passe-haut au lieu d'un filtre passe-bas. Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

order

Ordre. Ordre du filtre de butterworth. Entier supérieur à 1. Par défaut : 2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create(cut_off : float, high_pass : bool, order : int) → cdl.computation.image.ButterworthParam`

Renvoie une nouvelle instance de `ButterworthParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **cut_off** (*float*) – Fréquence de coupure relative. Fréquence de coupure relative (0.0 - 1.0). Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.

- **high_pass** (*bool*) – Si vrai, appliquer un filtre passe-haut au lieu d’un filtre passe-bas. Par défaut : False.
- **order** (*int*) – Ordre. Ordre du filtre de butterworth. Entier supérieur à 1. Par défaut : 2.

Renvoie

Nouvelle instance de *ButterworthParam*.

`cdl.computation.image.compute_butterworth(src : ImageObj, p : ButterworthParam) → ImageObj`

Calcule le filtre de Butterworth

Paramètres

- **src** – objet d’image d’entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d’image de sortie

`cdl.computation.image.calc_resultshape(title : str, shape : Literal['rectangle', 'circle', 'ellipse', 'segment', 'marker', 'point', 'polygon'], obj : ImageObj, func : Callable, *args : Any, add_label : bool = False) → ResultShape | None`

Calculate result shape by executing a computation function on an image object, taking into account the image origin (x0, y0), scale (dx, dy) and ROIs.

Paramètres

- **title** – result title
- **shape** – result shape kind
- **obj** – objet d’image d’entrée
- **func** – fonction de calcul
- ***args** – arguments de la fonction de calcul
- **add_label** – if True, add a label item (and the geometrical shape) to plot (default to False)

Renvoie

Result shape object or None if no result is found

Avertissement : La fonction de calcul doit prendre un seul argument (les données) ou de multiples arguments (les données suivies des paramètres de calcul).

De plus, la fonction de calcul doit renvoyer une seule valeur ou un tableau NumPy contenant le résultat du calcul. Ce tableau contient les coordonnées des points, des polygones, des cercles ou des ellipses sous la forme `[[x, y], ...]`, ou `[[x0, y0, x1, y1], ...]`, ou `[[x0, y0, r], ...]`, ou `[[x0, y0, a, b, theta], ...]`.

`cdl.computation.image.get_centroid_coords(data : ndarray) → ndarray`

Retourne les coordonnées du centre de gravité

Paramètres

- data** – données d’entrée

Renvoie

Coordonnées du barycentre

`cdl.computation.image.compute_centroid(image : ImageObj) → ResultShape | None`

Calcule le barycentre

Paramètres

- image** – image d’entrée

Renvoie

Coordonnées du barycentre

`cdl.computation.image.get_enclosing_circle_coords(data : ndarray) → ndarray`

Retourne les coordonnées du diamètre pour le contour de cercle contenant les valeurs d’image au-dessus du seuil (LMH)

Paramètres**data** – données d’entrée**Renvoie**

Coordonnées du diamètre

```
cdl.computation.image.compute_enclosing_circle(image : ImageObj) → ResultShape | None
```

Calcule le cercle minimum englobant

Paramètres**image** – image d’entrée**Renvoie**

Coordonnées du diamètre

```
class cdl.computation.image.HoughCircleParam
```

Paramètres de transformation de Hough circulaire

min_radiusRayon_{min}. Entier supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : None.**Type**

guidata.dataset.dataitems.IntItem

max_radiusRayon_{max}. Entier supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : None.**Type**

guidata.dataset.dataitems.IntItem

min_distance

Distance minimale. Entier supérieur à 0. Par défaut : None.

Type

guidata.dataset.dataitems.IntItem

```
classmethod create(min_radius : int, max_radius : int, min_distance : int) →
```

*cdl.computation.image.HoughCircleParam*Renvoie une nouvelle instance de *HoughCircleParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.**Paramètres**— **min_radius** (*int*) – Rayon_{min}. Entier supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : None.— **max_radius** (*int*) – Rayon_{max}. Entier supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : None.— **min_distance** (*int*) – Distance minimale. Entier supérieur à 0. Par défaut : None.**Renvoie**Nouvelle instance de *HoughCircleParam*.

```
cdl.computation.image.compute_hough_circle_peaks(image : ImageObj, p : HoughCircleParam) → ResultShape | None
```

Calcule les cercles de Hough

Paramètres— **image** – image d’entrée— **p** – paramètres**Renvoie**

Coordonnées du cercle

```
cdl.computation.image.compute_stats(obj : ImageObj) → ResultProperties
```

Compute statistics on an image

Paramètres

obj – objet d'image d'entrée

Renvoie

Result properties

Fonctionnalités de correction d'exposition**Module de calcul d'exposition**

class `cdl.computation.image.exposure.AdjustGammaParam`

Paramètres d'ajustement gamma

gamma

Facteur de correction gamma (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

gain

Facteur de gain (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(gamma : float, gain : float) → cdl.computation.image.exposure.AdjustGammaParam`

Renvoie une nouvelle instance de `AdjustGammaParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **gamma** (*float*) – Facteur de correction gamma (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 1.0.
- **gain** (*float*) – Facteur de gain (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 1.0.

Renvoie

Nouvelle instance de `AdjustGammaParam`.

`cdl.computation.image.exposure.compute_adjust_gamma(src : ImageObj, p : AdjustGammaParam) → ImageObj`

Correction gamma

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

class `cdl.computation.image.exposure.AdjustLogParam`

Paramètres d'ajustement logarithmique

gain

Facteur de gain (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

inv

Si vrai, appliquer une transformation logarithmique inverse. Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod create(*gain* : *float*, *inv* : *bool*) → *cdl.computation.image.exposure.AdjustLogParam*

Renvoie une nouvelle instance de *AdjustLogParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **gain** (*float*) – Facteur de gain (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 1.0.
- **inv** (*bool*) – Si vrai, appliquer une transformation logarithmique inverse. Par défaut : False.

Renvoie

Nouvelle instance de *AdjustLogParam*.

`cdl.computation.image.exposure.compute_adjust_log`(*src* : *ImageObj*, *p* : *AdjustLogParam*) → *ImageObj*

Calcule la correction logarithmique

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

class `cdl.computation.image.exposure.AdjustSigmoidParam`

Paramètres d'ajustement sigmoïde

cutoff

Valeur de coupure (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

gain

Facteur de gain (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 10.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

inv

Si vrai, appliquer une transformation sigmoïde inverse. Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod create(*cutoff* : *float*, *gain* : *float*, *inv* : *bool*) →

cdl.computation.image.exposure.AdjustSigmoidParam

Renvoie une nouvelle instance de *AdjustSigmoidParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **cutoff** (*float*) – Valeur de coupure (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.
- **gain** (*float*) – Facteur de gain (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 10.0.
- **inv** (*bool*) – Si vrai, appliquer une transformation sigmoïde inverse. Par défaut : False.

Renvoie

Nouvelle instance de *AdjustSigmoidParam*.

`cdl.computation.image.exposure.compute_adjust_sigmoid`(*src* : *ImageObj*, *p* : *AdjustSigmoidParam*) → *ImageObj*

Calcule la correction sigmoïde

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

class `cdl.computation.image.exposure.RescaleIntensityParam`

Paramètres de rééchantonnage d'intensité

in_range

Echelle de niveaux en entrée. Valeurs min/max d'intensité de l'image en entrée ("image" correspond aux niveaux min/max de l'image en entrée, "dtype" correspond aux valeurs min/max du type de données de l'image). Sélection unique parmi : "image", "dtype", "float32", "float64", "complex128", "int32", "int16", "uint16", "uint8". Par défaut : "image".

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

out_range

Echelle de niveaux en sortie. Valeurs min/max d'intensité de l'image en sortie ("image" correspond aux niveaux min/max de l'image en entrée, "dtype" correspond aux valeurs min/max du type de données de l'image). Sélection unique parmi : "image", "dtype", "float32", "float64", "complex128", "int32", "int16", "uint16", "uint8". Par défaut : "dtype".

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create`(*in_range* : *str*, *out_range* : *str*) →

`cdl.computation.image.exposure.RescaleIntensityParam`

Renvoie une nouvelle instance de `RescaleIntensityParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **in_range** (*str*) – Echelle de niveaux en entrée. Valeurs min/max d'intensité de l'image en entrée ("image" correspond aux niveaux min/max de l'image en entrée, "dtype" correspond aux valeurs min/max du type de données de l'image). Sélection unique parmi : "image", "dtype", "float32", "float64", "complex128", "int32", "int16", "uint16", "uint8". Par défaut : "image".
- **out_range** (*str*) – Echelle de niveaux en sortie. Valeurs min/max d'intensité de l'image en sortie ("image" correspond aux niveaux min/max de l'image en entrée, "dtype" correspond aux valeurs min/max du type de données de l'image). Sélection unique parmi : "image", "dtype", "float32", "float64", "complex128", "int32", "int16", "uint16", "uint8". Par défaut : "dtype".

Renvoie

Nouvelle instance de `RescaleIntensityParam`.

`cdl.computation.image.exposure.compute_rescale_intensity`(*src* : *ImageObj*, *p* : *RescaleIntensityParam*) → *ImageObj*

Rééchantonne les niveaux d'intensité de l'image

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

class `cdl.computation.image.exposure.EqualizeHistParam`

Paramètres d'égalisation d'histogramme

nbins

Nombre de classes. Nombre de classes de l'histogramme des niveaux de l'image. Entier supérieur à 1. Par défaut : 256.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create(nbins : int) → cdl.computation.image.exposure.EqualizeHistParam`

Renvoie une nouvelle instance de `EqualizeHistParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

— **nbins** (*int*) – Nombre de classes. Nombre de classes de l'histogramme des niveaux de l'image. Entier supérieur à 1. Par défaut : 256.

Renvoie

Nouvelle instance de `EqualizeHistParam`.

`cdl.computation.image.exposure.compute_equalize_hist(src : ImageObj, p : EqualizeHistParam) → ImageObj`

Égalisation d'histogramme

Paramètres

— **src** – objet d'image d'entrée
— **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

class `cdl.computation.image.exposure.EqualizeAdaptHistParam`

Paramètres d'égalisation d'histogramme adaptatif

nbins

Nombre de classes. Nombre de classes de l'histogramme des niveaux de l'image. Entier supérieur à 1. Par défaut : 256.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

clip_limit

Écrêtage limite. Valeur d'écrtage (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.01.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(nbins : int, clip_limit : float) →`

`cdl.computation.image.exposure.EqualizeAdaptHistParam`

Renvoie une nouvelle instance de `EqualizeAdaptHistParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

— **nbins** (*int*) – Nombre de classes. Nombre de classes de l'histogramme des niveaux de l'image. Entier supérieur à 1. Par défaut : 256.
— **clip_limit** (*float*) – Écrêtage limite. Valeur d'écrtage (plus la valeur est élevée, plus le contraste est important). Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.01.

Renvoie

Nouvelle instance de `EqualizeAdaptHistParam`.

`cdl.computation.image.exposure.compute_equalize_adapthist`(*src* : *ImageObj*, *p* : *EqualizeAdaptHistParam*) → *ImageObj*

Égalisation d'histogramme adaptative

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

Fonctionnalités de restauration

Module de calcul de restauration

class `cdl.computation.image.restoration.DenoiseTVParam`

Paramètres de débruitage de variation totale

weight

Poids de débruitage. Plus le poids est élevé, plus le débruitage est fort (aux dépens de la fidélité des données). Flottant supérieur à 0, non nul. Par défaut : 0.1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

eps

Epsilon. Différence relative de la valeur de la fonction de coût qui détermine le critère d'arrêt de l'algorithme. Ce dernier s'arrête lorsque : $(e_{(n-1)} - e_n) < \text{eps} * e_0$. Flottant supérieur à 0, non nul. Par défaut : 0.0002.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

max_num_iter

Nb. max. d'itérations. Nombre maximal d'itérations utilisé pour l'optimisation. Entier supérieur à 0, non nul. Par défaut : 200.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

classmethod `create`(*weight* : *float*, *eps* : *float*, *max_num_iter* : *int*) → *cdl.computation.image.restoration.DenoiseTVParam*

Renvoie une nouvelle instance de *DenoiseTVParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **weight** (*float*) – Poids de débruitage. Plus le poids est élevé, plus le débruitage est fort (aux dépens de la fidélité des données). Flottant supérieur à 0, non nul. Par défaut : 0.1.
- **eps** (*float*) – Epsilon. Différence relative de la valeur de la fonction de coût qui détermine le critère d'arrêt de l'algorithme. Ce dernier s'arrête lorsque : $(e_{(n-1)} - e_n) < \text{eps} * e_0$. Flottant supérieur à 0, non nul. Par défaut : 0.0002.
- **max_num_iter** (*int*) – Nb. max. d'itérations. Nombre maximal d'itérations utilisé pour l'optimisation. Entier supérieur à 0, non nul. Par défaut : 200.

Renvoie

Nouvelle instance de *DenoiseTVParam*.

`cdl.computation.image.restoration.compute_denoise_tv`(*src* : *ImageObj*, *p* : *DenoiseTVParam*) → *ImageObj*

Calcule le débruitage de variation totale

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

class `cdl.computation.image.restoration.DenoiseBilateralParam`

Paramètres de débruitage du filtre bilatéral

sigma_spatial

spatial. Ecart-type dans le domaine spatial. Une valeur élevée a pour effet de moyenner des pixels séparés par de grandes distances. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

mode

Sélection unique parmi : “constant”, “edge”, “symmetric”, “reflect”, “wrap”. Par défaut : “constant”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

cval

Valeur de remplissage en dehors des bornes de l'image (en mode constant). Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(sigma_spatial : float, mode : str, cval : float) →`

`cdl.computation.image.restoration.DenoiseBilateralParam`

Renvoie une nouvelle instance de `DenoiseBilateralParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **sigma_spatial** (*float*) – spatial. Ecart-type dans le domaine spatial. Une valeur élevée a pour effet de moyenner des pixels séparés par de grandes distances. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.
- **mode** (*str*) – Sélection unique parmi : “constant”, “edge”, “symmetric”, “reflect”, “wrap”. Par défaut : “constant”.
- **cval** (*float*) – Valeur de remplissage en dehors des bornes de l'image (en mode constant). Par défaut : 0.

Renvoie

Nouvelle instance de `DenoiseBilateralParam`.

`cdl.computation.image.restoration.compute_denoise_bilateral`(*src* : `ImageObj`, *p* :

`DenoiseBilateralParam`) → `ImageObj`

Calcule le débruitage du filtre bilatéral

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

class `cdl.computation.image.restoration.DenoiseWaveletParam`

Paramètres de débruitage d'ondelettes

wavelet

Ondelette. Sélection unique parmi : “bior1.1”, “bior1.3”, “bior1.5”, “bior2.2”, “bior2.4”, “bior2.6”,

“bior2.8”, “bior3.1”, “bior3.3”, “bior3.5”, “bior3.7”, “bior3.9”, “bior4.4”, “bior5.5”, “bior6.8”, “cgau1”, “cgau2”, “cgau3”, “cgau4”, “cgau5”, “cgau6”, “cgau7”, “cgau8”, “cmor”, “coif1”, “coif2”, “coif3”, “coif4”, “coif5”, “coif6”, “coif7”, “coif8”, “coif9”, “coif10”, “coif11”, “coif12”, “coif13”, “coif14”, “coif15”, “coif16”, “coif17”, “db1”, “db2”, “db3”, “db4”, “db5”, “db6”, “db7”, “db8”, “db9”, “db10”, “db11”, “db12”, “db13”, “db14”, “db15”, “db16”, “db17”, “db18”, “db19”, “db20”, “db21”, “db22”, “db23”, “db24”, “db25”, “db26”, “db27”, “db28”, “db29”, “db30”, “db31”, “db32”, “db33”, “db34”, “db35”, “db36”, “db37”, “db38”, “dmey”, “fbsp”, “gaus1”, “gaus2”, “gaus3”, “gaus4”, “gaus5”, “gaus6”, “gaus7”, “gaus8”, “haar”, “mexh”, “morl”, “rbio1.1”, “rbio1.3”, “rbio1.5”, “rbio2.2”, “rbio2.4”, “rbio2.6”, “rbio2.8”, “rbio3.1”, “rbio3.3”, “rbio3.5”, “rbio3.7”, “rbio3.9”, “rbio4.4”, “rbio5.5”, “rbio6.8”, “shan”, “sym2”, “sym3”, “sym4”, “sym5”, “sym6”, “sym7”, “sym8”, “sym9”, “sym10”, “sym11”, “sym12”, “sym13”, “sym14”, “sym15”, “sym16”, “sym17”, “sym18”, “sym19”, “sym20”. Par défaut : “sym9”.

Type

[guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem](#)

mode

Sélection unique parmi : “soft”, “hard”. Par défaut : “soft”.

Type

[guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem](#)

method

Méthode. Sélection unique parmi : “BayesShrink”, “VisuShrink”. Par défaut : “VisuShrink”.

Type

[guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem](#)

classmethod create(*wavelet* : *str*, *mode* : *str*, *method* : *str*) →

[cdl.computation.image.restoration.DenoiseWaveletParam](#)

Renvoie une nouvelle instance de [DenoiseWaveletParam](#) avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **wavelet** (*str*) – Ondelette. Sélection unique parmi : “bior1.1”, “bior1.3”, “bior1.5”, “bior2.2”, “bior2.4”, “bior2.6”, “bior2.8”, “bior3.1”, “bior3.3”, “bior3.5”, “bior3.7”, “bior3.9”, “bior4.4”, “bior5.5”, “bior6.8”, “cgau1”, “cgau2”, “cgau3”, “cgau4”, “cgau5”, “cgau6”, “cgau7”, “cgau8”, “cmor”, “coif1”, “coif2”, “coif3”, “coif4”, “coif5”, “coif6”, “coif7”, “coif8”, “coif9”, “coif10”, “coif11”, “coif12”, “coif13”, “coif14”, “coif15”, “coif16”, “coif17”, “db1”, “db2”, “db3”, “db4”, “db5”, “db6”, “db7”, “db8”, “db9”, “db10”, “db11”, “db12”, “db13”, “db14”, “db15”, “db16”, “db17”, “db18”, “db19”, “db20”, “db21”, “db22”, “db23”, “db24”, “db25”, “db26”, “db27”, “db28”, “db29”, “db30”, “db31”, “db32”, “db33”, “db34”, “db35”, “db36”, “db37”, “db38”, “dmey”, “fbsp”, “gaus1”, “gaus2”, “gaus3”, “gaus4”, “gaus5”, “gaus6”, “gaus7”, “gaus8”, “haar”, “mexh”, “morl”, “rbio1.1”, “rbio1.3”, “rbio1.5”, “rbio2.2”, “rbio2.4”, “rbio2.6”, “rbio2.8”, “rbio3.1”, “rbio3.3”, “rbio3.5”, “rbio3.7”, “rbio3.9”, “rbio4.4”, “rbio5.5”, “rbio6.8”, “shan”, “sym2”, “sym3”, “sym4”, “sym5”, “sym6”, “sym7”, “sym8”, “sym9”, “sym10”, “sym11”, “sym12”, “sym13”, “sym14”, “sym15”, “sym16”, “sym17”, “sym18”, “sym19”, “sym20”. Par défaut : “sym9”.
- **mode** (*str*) – Sélection unique parmi : “soft”, “hard”. Par défaut : “soft”.
- **method** (*str*) – Méthode. Sélection unique parmi : “BayesShrink”, “VisuShrink”. Par défaut : “VisuShrink”.

Renvoie

Nouvelle instance de [DenoiseWaveletParam](#).

cdl.computation.image.restoration.compute_denoise_wavelet(*src* : [ImageObj](#), *p* :

[DenoiseWaveletParam](#)) → [ImageObj](#)

Calcule le débruitage d’ondelettes

Paramètres

- **src** – objet d’image d’entrée

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

```
cdl.computation.image.restoration.compute_denoise_tophat(src : ImageObj, p : MorphologyParam)
→ ImageObj
```

Débruitage en utilisant White Top-Hat

Paramètres

— **src** – objet d'image d'entrée

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

Fonctionnalités morphologiques

Module de calcul de morphologie

```
class cdl.computation.image.morphology.MorphologyParam
```

Paramètres de White Top-Hat

radius

Rayon. Rayon de l'ouverture circulaire (disque). Entier supérieur à 1. Par défaut : 1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

```
classmethod create(radius : int) → cdl.computation.image.morphology.MorphologyParam
```

Renvoie une nouvelle instance de `MorphologyParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

radius (`int`) – Rayon. Rayon de l'ouverture circulaire (disque). Entier supérieur à 1. Par défaut : 1.

Renvoie

Nouvelle instance de `MorphologyParam`.

```
cdl.computation.image.morphology.compute_white_tophat(src : ImageObj, p : MorphologyParam) →
ImageObj
```

Calcule le filtre White Top-Hat

Paramètres

— **src** – objet d'image d'entrée

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

```
cdl.computation.image.morphology.compute_black_tophat(src : ImageObj, p : MorphologyParam) →
ImageObj
```

Calcule le filtre Black Top-Hat

Paramètres

— **src** – objet d'image d'entrée

— **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.morphology.compute_erosion(src : ImageObj, p : MorphologyParam) → ImageObj`

Calcule l'érosion

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.morphology.compute_dilation(src : ImageObj, p : MorphologyParam) → ImageObj`

Calcule la dilatation

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.morphology.compute_opening(src : ImageObj, p : MorphologyParam) → ImageObj`

Calcule l'ouverture morphologique

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.morphology.compute_closing(src : ImageObj, p : MorphologyParam) → ImageObj`

Calcule la fermeture morphologique

Paramètres

- **src** – objet d'image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d'image de sortie

Fonctionnalités de détection de contours

Module de calcul de contours

class `cdl.computation.image.edges.CannyParam`

Paramètres du filtre de Canny

sigma

Ecart-type du filtrage gaussien. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

low_threshold

Seuil bas. Borne inférieure pour le seuillage par hystérésis (liaison des contours). Flottant supérieur à 0. Par défaut : 0.1.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

high_threshold

Seuil haut. Borne supérieure pour le seuillage par hystérésis (liaison des contours). Flottant supérieur à 0. Par défaut : 0.9.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

use_quantiles

Interprète les seuils bas et haut en tant que quantiles des niveaux des contours, au lieu de valeurs absolues des contours. Si le réglage est actif, alors les seuils doivent être compris entre 0 et 1. Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

mode

Sélection unique parmi : “reflect”, “constant”, “nearest”, “mirror”, “wrap”. Par défaut : “constant”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

cval

Valeur de remplissage si le mode est constant. Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod create(*sigma* : *float*, *low_threshold* : *float*, *high_threshold* : *float*, *use_quantiles* : *bool*, *mode* : *str*, *cval* : *float*) → *cdl.computation.image.edges.CannyParam*

Renvoie une nouvelle instance de [CannyParam](#) avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **sigma** (*float*) – Ecart-type du filtrage gaussien. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.
- **low_threshold** (*float*) – Seuil bas. Borne inférieure pour le seuillage par hystérésis (liaison des contours). Flottant supérieur à 0. Par défaut : 0.1.
- **high_threshold** (*float*) – Seuil haut. Borne supérieure pour le seuillage par hystérésis (liaison des contours). Flottant supérieur à 0. Par défaut : 0.9.
- **use_quantiles** (*bool*) – Interprète les seuils bas et haut en tant que quantiles des niveaux des contours, au lieu de valeurs absolues des contours. Si le réglage est actif, alors les seuils doivent être compris entre 0 et 1. Par défaut : True.
- **mode** (*str*) – Sélection unique parmi : “reflect”, “constant”, “nearest”, “mirror”, “wrap”. Par défaut : “constant”.
- **cval** (*float*) – Valeur de remplissage si le mode est constant. Par défaut : 0.0.

Renvoie

Nouvelle instance de [CannyParam](#).

`cdl.computation.image.edges.compute_canny`(*src* : *ImageObj*, *p* : *CannyParam*) → *ImageObj*

Calcule le filtre de Canny

Paramètres

- **src** – objet d’image d’entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Objet d’image de sortie

`cdl.computation.image.edges.compute_roberts`(*src* : *ImageObj*) → *ImageObj*

Calcule le filtre de Roberts

Paramètres

- src** – objet d’image d’entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.edges.compute_prewitt(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule le filtre de Prewitt

Paramètres**src** – objet d'image d'entrée**Renvoie**

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.edges.compute_prewitt_h(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule le filtre de Prewitt horizontal

Paramètres**src** – objet d'image d'entrée**Renvoie**

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.edges.compute_prewitt_v(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule le filtre de Prewitt vertical

Paramètres**src** – objet d'image d'entrée**Renvoie**

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.edges.compute_sobel(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule le filtre de Sobel

Paramètres**src** – objet d'image d'entrée**Renvoie**

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.edges.compute_sobel_h(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule le filtre de Sobel horizontal

Paramètres**src** – objet d'image d'entrée**Renvoie**

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.edges.compute_sobel_v(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule le filtre de Sobel vertical

Paramètres**src** – objet d'image d'entrée**Renvoie**

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.edges.compute_scharr(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule le filtre de Scharr

Paramètres**src** – objet d'image d'entrée**Renvoie**

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.edges.compute_scharr_h(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule le filtre de Scharr horizontal

Paramètres

src – objet d'image d'entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.edges.compute_scharr_v(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule le filtre de Scharr vertical

Paramètres

src – objet d'image d'entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.edges.compute_farid(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule le filtre de Farid

Paramètres

src – objet d'image d'entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.edges.compute_farid_h(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule le filtre de Farid horizontal

Paramètres

src – objet d'image d'entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.edges.compute_farid_v(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule le filtre de Farid vertical

Paramètres

src – objet d'image d'entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

`cdl.computation.image.edges.compute_laplace(src : ImageObj) → ImageObj`

Calcule le filtre de Laplace

Paramètres

src – objet d'image d'entrée

Renvoie

Objet d'image de sortie

Fonctionnalités de détection

Module de calcul de détection de taches

`class cdl.computation.image.detection.GenericDetectionParam`

Paramètres de détection génériques

threshold

Seuil relatif. Seuil de détection, relatif à la différence entre le maximum et le minimum des données de l'image. Flottant compris entre 0.1 et 0.9. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(threshold : float) → cdl.computation.image.detection.GenericDetectionParam`

Renvoie une nouvelle instance de `GenericDetectionParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

threshold (*float*) – Seuil relatif. Seuil de détection, relatif à la différence entre le maximum et le minimum des données de l'image. Flottant compris entre 0.1 et 0.9. Par défaut : 0.5.

Renvoie

Nouvelle instance de `GenericDetectionParam`.

class `cdl.computation.image.detection.Peak2DDetectionParam`

Paramètres de détection de pics

threshold

Seuil relatif. Seuil de détection, relatif à la différence entre le maximum et le minimum des données de l'image. Flottant compris entre 0.1 et 0.9. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

size

Taille du voisinage. Taille de la fenêtre glissante utilisée dans l'algorithme de filtrage maximum/minimum. Entier supérieur à 1, unité : pixels. Par défaut : 10.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

create_rois

Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod `create(threshold : float, size : int, create_rois : bool) → cdl.computation.image.detection.Peak2DDetectionParam`

Renvoie une nouvelle instance de `Peak2DDetectionParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **threshold** (*float*) – Seuil relatif. Seuil de détection, relatif à la différence entre le maximum et le minimum des données de l'image. Flottant compris entre 0.1 et 0.9. Par défaut : 0.5.
- **size** (*int*) – Taille du voisinage. Taille de la fenêtre glissante utilisée dans l'algorithme de filtrage maximum/minimum. Entier supérieur à 1, unité : pixels. Par défaut : 10.
- **create_rois** (*bool*) – Par défaut : True.

Renvoie

Nouvelle instance de `Peak2DDetectionParam`.

`cdl.computation.image.detection.compute_peak_detection(image : ImageObj, p : Peak2DDetectionParam) → ResultShape | None`

Calcule la détection de pics 2D

Paramètres

- **imageOutput** – image d’entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Coordonnées des pics

class `cdl.computation.image.detection.ContourShapeParam`

Paramètres de forme de contour

threshold

Seuil relatif. Seuil de détection, relatif à la différence entre le maximum et le minimum des données de l’image. Flottant compris entre 0.1 et 0.9. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

shape

Forme. Sélection unique parmi : “ellipse”, “circle”, “polygon”. Par défaut : “ellipse”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.ChoiceItem`

classmethod `create(threshold : float, shape : str) →`
`cdl.computation.image.detection.ContourShapeParam`

Renvoie une nouvelle instance de `ContourShapeParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **threshold** (*float*) – Seuil relatif. Seuil de détection, relatif à la différence entre le maximum et le minimum des données de l’image. Flottant compris entre 0.1 et 0.9. Par défaut : 0.5.
- **shape** (*str*) – Forme. Sélection unique parmi : “ellipse”, “circle”, “polygon”. Par défaut : “ellipse”.

Renvoie

Nouvelle instance de `ContourShapeParam`.

`cdl.computation.image.detection.compute_contour_shape(image : ImageObj, p : ContourShapeParam)`
`→ ResultShape | None`

Calculer l’ajustement de la forme du contour

class `cdl.computation.image.detection.BaseBlobParam`

Classe de base pour les paramètres de détection de taches

min_sigma

min. L’écart-type minimal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être faible pour détecter de petites taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

max_sigma

max. L’écart-type maximal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être élevée pour détecter de grandes taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 30.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

threshold_rel

Seuil relatif. Intensité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

overlap

Recouvrement. Si deux taches ont un taux de recouvrement supérieur à ce seuil, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod `create(min_sigma : float, max_sigma : float, threshold_rel : float, overlap : float) → cdl.computation.image.detection.BaseBlobParam`

Renvoie une nouvelle instance de `BaseBlobParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **min_sigma** (*float*) – _{min}. L'écart-type minimal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être faible pour détecter de petites taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.
- **max_sigma** (*float*) – _{max}. L'écart-type maximal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être élevée pour détecter de grandes taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 30.0.
- **threshold_rel** (*float*) – Seuil relatif. Intensité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.2.
- **overlap** (*float*) – Recouvrement. Si deux taches ont un taux de recouvrement supérieur à ce seuil, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.

Renvoie

Nouvelle instance de `BaseBlobParam`.

class `cdl.computation.image.detection.BlobDOGParam`

Détection de taches à l'aide de la méthode de différence de Gauss

min_sigma

_{min}. L'écart-type minimal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être faible pour détecter de petites taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

max_sigma

_{max}. L'écart-type maximal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être élevée pour détecter de grandes taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 30.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

threshold_rel

Seuil relatif. Intensité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

overlap

Recouvrement. Si deux taches ont un taux de recouvrement supérieur à ce seuil, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

exclude_border

Si le réglage est actif, exclure les taches de la bordure de l'image. Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod `create(min_sigma : float, max_sigma : float, threshold_rel : float, overlap : float, exclude_border : bool) → cdl.computation.image.detection.BlobDOGParam`

Renvoie une nouvelle instance de `BlobDOGParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **min_sigma** (*float*) – _{min}. L'écart-type minimal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être faible pour détecter de petites taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.
- **max_sigma** (*float*) – _{max}. L'écart-type maximal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être élevée pour détecter de grandes taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 30.0.
- **threshold_rel** (*float*) – Seuil relatif. Intensité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.2.
- **overlap** (*float*) – Recouvrement. Si deux taches ont un taux de recouvrement supérieur à ce seuil, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.
- **exclude_border** (*bool*) – Si le réglage est actif, exclure les taches de la bordure de l'image. Par défaut : True.

Renvoie

Nouvelle instance de `BlobDOGParam`.

`cdl.computation.image.detection.compute_blob_dog(image : ImageObj, p : BlobDOGParam) → ResultShape | None`

Détection d taches à l'aide de la méthode de différence de Gauss

Paramètres

- **imageOutput** – image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Coordonnées des taches

class `cdl.computation.image.detection.BlobDOHParam`

Détection de taches à l'aide de la méthode du déterminant de Hessian

min_sigma

_{min}. L'écart-type minimal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être faible pour détecter de petites taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

max_sigma

_{max}. L'écart-type maximal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être élevée pour détecter de grandes taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 30.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

threshold_rel

Seuil relatif. Intensité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

overlap

Recouvrement. Si deux taches ont un taux de recouvrement supérieur à ce seuil, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

log_scale

Les valeurs intermédiaires d'écart-type peuvent être interpolées selon une échelle linéaire ou logarithmique.
Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod create(*min_sigma* : *float*, *max_sigma* : *float*, *threshold_rel* : *float*, *overlap* : *float*, *log_scale* : *bool*) → *cdl.computation.image.detection.BlobDOHParam*

Renvoie une nouvelle instance de *BlobDOHParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **min_sigma** (*float*) – _{min}. L'écart-type minimal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être faible pour détecter de petites taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.
- **max_sigma** (*float*) – _{max}. L'écart-type maximal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être élevée pour détecter de grandes taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 30.0.
- **threshold_rel** (*float*) – Seuil relatif. Intensité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.2.
- **overlap** (*float*) – Recouvrement. Si deux taches ont un taux de recouvrement supérieur à ce seuil, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.
- **log_scale** (*bool*) – Les valeurs intermédiaires d'écart-type peuvent être interpolées selon une échelle linéaire ou logarithmique. Par défaut : False.

Renvoie

Nouvelle instance de *BlobDOHParam*.

`cdl.computation.image.detection.compute_blob_doh`(*image* : *ImageObj*, *p* : *BlobDOHParam*) → *ResultShape* | *None*

Détection de taches à l'aide de la méthode du déterminant de Hessian

Paramètres

- **imageOutput** – image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Coordonnées des taches

class `cdl.computation.image.detection.BlobLOGParam`

Détection de taches à l'aide de la méthode du Laplacien de Gauss

min_sigma

_{min}. L'écart-type minimal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être faible pour détecter de petites taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

max_sigma

_{max}. L'écart-type maximal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être élevée pour détecter de grandes taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 30.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

threshold_rel

Seuil relatif. Intensité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

overlap

Recouvrement. Si deux taches ont un taux de recouvrement supérieur à ce seuil, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

log_scale

Les valeurs intermédiaires d'écart-type peuvent être interpolées selon une échelle linéaire ou logarithmique. Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

exclude_border

Si le réglage est actif, exclure les taches de la bordure de l'image. Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

classmethod `create(min_sigma : float, max_sigma : float, threshold_rel : float, overlap : float, log_scale : bool, exclude_border : bool) → cdl.computation.image.detection.BlobLOGParam`

Renvoie une nouvelle instance de `BlobLOGParam` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **min_sigma** (*float*) – _{min}. L'écart-type minimal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être faible pour détecter de petites taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 1.0.
- **max_sigma** (*float*) – _{max}. L'écart-type maximal pour le noyau gaussien. Cette valeur doit être élevée pour détecter de grandes taches. Flottant supérieur à 0, non nul, unité : pixels. Par défaut : 30.0.
- **threshold_rel** (*float*) – Seuil relatif. Intensité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.2.
- **overlap** (*float*) – Recouvrement. Si deux taches ont un taux de recouvrement supérieur à ce seuil, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.5.
- **log_scale** (*bool*) – Les valeurs intermédiaires d'écart-type peuvent être interpolées selon une échelle linéaire ou logarithmique. Par défaut : False.
- **exclude_border** (*bool*) – Si le réglage est actif, exclure les taches de la bordure de l'image. Par défaut : True.

Renvoie

Nouvelle instance de `BlobLOGParam`.

`cdl.computation.image.detection.compute_blob_log(image : ImageObj, p : BlobLOGParam) → ResultShape | None`

Détection de taches à l'aide de la méthode du Laplacien de Gauss

Paramètres

- **imageOutput** – image d'entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Coordonnées des taches

class `cdl.computation.image.detection.BlobOpenCVParam`

Détection de taches à l'aide d'OpenCV

min_threshold

Seuil min. Le seuil minimum entre les maxima et minima locaux. Ce paramètre n'affecte pas la qualité

des taches, mais seulement leur nombre. Un seuil bas donne un nombre plus important de taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 10.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

max_threshold

Seuil max. Le seuil maximum entre les maxima et minima locaux. Ce paramètre n'affecte pas la qualité des taches, mais seulement leur nombre. Un seuil bas donne un nombre plus important de taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 200.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

min_repeatability

Répétabilité min. Le nombre minimum de fois qu'une tache doit être détectée dans une séquence d'images pour être considérée valide. Entier supérieur à 1. Par défaut : 2.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

min_dist_between_blobs

Distance min. entre taches. La distance minimale entre deux taches. Si deux taches sont détectées à une distance inférieure à celle-ci, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant supérieur à 0.0, non nul. Par défaut : 10.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

filter_by_color

Si vrai, l'image est filtrée par couleur au lieu d'intensité. Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

blob_color

Couleur de la tache. La couleur des taches à détecter (0 pour les taches foncées, 255 pour les taches claires). Par défaut : 0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.IntItem`

filter_by_area

Si vrai, l'image est filtrée par l'aire des taches. Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

min_area

Aire min. L'aire minimale des taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 25.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

max_area

Aire max. L'aire maximale des taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 500.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

filter_by_circularity

Si vrai, l'image est filtrée par la circularité des taches. Par défaut : False.

Type`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`**min_circularity**

Circularité min. La circularité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.8.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**max_circularity**

Circularité max. La circularité maximale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 1.0.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**filter_by_inertia**

Si vrai, l'image est filtrée par l'inertie des taches. Par défaut : False.

Type`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`**min_inertia_ratio**

Ratio d'inertie min. Le ratio d'inertie minimal des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.6.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**max_inertia_ratio**

Ratio d'inertie max. Le ratio d'inertie maximal des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 1.0.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**filter_by_convexity**

Si vrai, l'image est filtrée par la convexité des taches. Par défaut : False.

Type`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`**min_convexity**

Convexité min. La convexité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.8.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**max_convexity**

Convexité max. La convexité maximale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 1.0.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

classmethod create(*min_threshold : float, max_threshold : float, min_repeatability : int, min_dist_between_blobs : float, filter_by_color : bool, blob_color : int, filter_by_area : bool, min_area : float, max_area : float, filter_by_circularity : bool, min_circularity : float, max_circularity : float, filter_by_inertia : bool, min_inertia_ratio : float, max_inertia_ratio : float, filter_by_convexity : bool, min_convexity : float, max_convexity : float*) → *cdl.computation.image.detection.BlobOpenCVParam*

Renvoie une nouvelle instance de *BlobOpenCVParam* avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **min_threshold** (*float*) – Seuil min. Le seuil minimum entre les maxima et minima locaux. Ce paramètre n’affecte pas la qualité des taches, mais seulement leur nombre. Un seuil bas donne un nombre plus important de taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 10.0.
- **max_threshold** (*float*) – Seuil max. Le seuil maximum entre les maxima et minima locaux. Ce paramètre n’affecte pas la qualité des taches, mais seulement leur nombre. Un seuil bas donne un nombre plus important de taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 200.0.
- **min_repeatability** (*int*) – Répétabilité min. Le nombre minimum de fois qu’une tache doit être détectée dans une séquence d’images pour être considérée valide. Entier supérieur à 1. Par défaut : 2.
- **min_dist_between_blobs** (*float*) – Distance min. entre taches. La distance minimale entre deux taches. Si deux taches sont détectées à une distance inférieure à celle-ci, alors la plus petite tache est éliminée. Flottant supérieur à 0.0, non nul. Par défaut : 10.0.
- **filter_by_color** (*bool*) – Si vrai, l’image est filtrée par couleur au lieu d’intensité. Par défaut : True.
- **blob_color** (*int*) – Couleur de la tache. La couleur des taches à détecter (0 pour les taches foncées, 255 pour les taches claires). Par défaut : 0.
- **filter_by_area** (*bool*) – Si vrai, l’image est filtrée par l’aire des taches. Par défaut : True.
- **min_area** (*float*) – Aire min. L’aire minimale des taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 25.0.
- **max_area** (*float*) – Aire max. L’aire maximale des taches. Flottant supérieur à 0.0. Par défaut : 500.0.
- **filter_by_circularity** (*bool*) – Si vrai, l’image est filtrée par la circularité des taches. Par défaut : False.
- **min_circularity** (*float*) – Circularité min. La circularité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.8.
- **max_circularity** (*float*) – Circularité max. La circularité maximale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 1.0.
- **filter_by_inertia** (*bool*) – Si vrai, l’image est filtrée par l’inertie des taches. Par défaut : False.
- **min_inertia_ratio** (*float*) – Ratio d’inertie min. Le ratio d’inertie minimal des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.6.
- **max_inertia_ratio** (*float*) – Ratio d’inertie max. Le ratio d’inertie maximal des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 1.0.
- **filter_by_convexity** (*bool*) – Si vrai, l’image est filtrée par la convexité des taches. Par défaut : False.
- **min_convexity** (*float*) – Convexité min. La convexité minimale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 0.8.
- **max_convexity** (*float*) – Convexité max. La convexité maximale des taches. Flottant compris entre 0.0 et 1.0. Par défaut : 1.0.

Renvoie

Nouvelle instance de *BlobOpenCVParam*.

`cdl.computation.image.detection.compute_blob_opencv(image : ImageObj, p : BlobOpenCVParam) → ResultShape | None`

Détection de taches à l’aide d’OpenCV

Paramètres

- **imageOutput** – image d’entrée
- **p** – paramètres

Renvoie

Coordonnées des taches

3.5 Objets proxy (cdl.proxy)

Le module `cdl.proxy` fournit un moyen d'accéder aux fonctionnalités de DataLab à partir d'une classe proxy.

3.5.1 Proxy distant

Le proxy distant est utilisé lorsque DataLab est démarré à partir d'un processus différent du proxy. Dans ce cas, le proxy se connecte au serveur XML-RPC de DataLab.

class `cdl.proxy.RemoteProxy(autoconnect : bool = True)`

Classe proxy distant DataLab.

Cette classe fournit un accès aux fonctionnalités de DataLab à partir d'une classe proxy. Il s'agit de la version distante du proxy, qui est utilisée lorsque DataLab est démarré à partir d'un processus différent du proxy.

Paramètres

autoconnect (*bool*) – Connexion automatique au serveur XML-RPC de DataLab.

Lève

- **ConnectionRefusedError** – Impossible de se connecter à DataLab
- **ValueError** – Délai d'attente invalide (doit être ≥ 0.0)
- **ValueError** – Nombre de tentatives invalide (doit être ≥ 1)

Exemples

Voici un exemple simple de l'utilisation de RemoteProxy dans un script Python ou dans un notebook Jupyter :

```
>>> from cdl.proxy import RemoteProxy
>>> proxy = RemoteProxy()
Connecting to DataLab XML-RPC server...OK (port: 28867)
>>> proxy.get_version()
'1.0.0'
>>> proxy.add_signal("toto", np.array([1., 2., 3.]), np.array([4., 5., -1.]))
True
>>> proxy.get_object_titles()
['toto']
>>> proxy["toto"] # from title
<cdl.core.model.signal.SignalObj at 0x7f7f1c0b4a90>
>>> proxy[1] # from number
<cdl.core.model.signal.SignalObj at 0x7f7f1c0b4a90>
>>> proxy[1].data
array([1., 2., 3.])
>>> proxy.set_current_panel("image")
```

add_annotations_from_items(*items : list, refresh_plot : bool = True, panel : str | None = None*) → *None*

Ajouter des annotations d'objet (éléments de tracé d'annotation).

Paramètres

- **items** (*list*) – éléments de tracé d'annotation
- **refresh_plot** (*bool | None*) – rafraîchir le tracé. Par défaut, True.
- **panel** (*str | None*) – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si None, le panneau actuel est utilisé.

add_image(*title : str, data : ndarray, xunit : str | None = None, yunit : str | None = None, zunit : str | None = None, xlabel : str | None = None, ylabel : str | None = None, zlabel : str | None = None*) → *bool*

Ajouter des données d'image à DataLab.

Paramètres

- **title** (*str*) – Titre de l'image
- **data** (*numpy.ndarray*) – Données de l'image
- **xunit** (*str* / *None*) – Unité X. Par défaut, *None*.
- **yunit** (*str* / *None*) – Unité Y. Par défaut, *None*.
- **zunit** (*str* / *None*) – Unité Z. Par défaut, *None*.
- **xlabel** (*str* / *None*) – Libellé X. Par défaut, *None*.
- **ylabel** (*str* / *None*) – Libellé Y. Par défaut, *None*.
- **zlabel** (*str* / *None*) – Libellé Z. Par défaut, *None*.

Renvoie

Vrai si l'image a été ajoutée avec succès, Faux sinon

Type renvoyé

bool

Lève

ValueError – Type de données invalide

add_label_with_title(*title* : *str* | *None* = *None*, *panel* : *str* | *None* = *None*) → *None*

Ajouter une étiquette avec le titre de l'objet sur le tracé associé

Paramètres

- **title** (*str* / *None*) – Titre de l'étiquette. Par défaut, *None*. Si *None*, le titre est le titre de l'objet.
- **panel** (*str* / *None*) – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si *None*, le panneau actuel est utilisé.

add_object(*obj* : *SignalObj* | *ImageObj*) → *None*

Ajouter un objet à DataLab.

Paramètres

obj (*SignalObj* / *ImageObj*) – Objet signal ou image

add_signal(*title* : *str*, *xdata* : *ndarray*, *ydata* : *ndarray*, *xunit* : *str* | *None* = *None*, *yunit* : *str* | *None* = *None*, *xlabel* : *str* | *None* = *None*, *ylabel* : *str* | *None* = *None*) → *bool*

Ajouter des données de signal à DataLab.

Paramètres

- **title** (*str*) – Titre du signal
- **xdata** (*numpy.ndarray*) – Données X
- **ydata** (*numpy.ndarray*) – Données Y
- **xunit** (*str* / *None*) – Unité X. Par défaut, *None*.
- **yunit** (*str* / *None*) – Unité Y. Par défaut, *None*.
- **xlabel** (*str* / *None*) – Libellé X. Par défaut, *None*.
- **ylabel** (*str* / *None*) – Libellé Y. Par défaut, *None*.

Renvoie

Vrai si le signal a été ajouté avec succès, Faux sinon

Type renvoyé

bool

Lève

- **ValueError** – Type de données xdata invalide
- **ValueError** – Type de données ydata invalide

calc(*name* : *str*, *param* : *DataSet* | *None* = *None*) → *DataSet*

Appeler la fonction de calcul *name* dans le processeur du panneau actuel.

Paramètres

- **name** (*str*) – Nom de la fonction de calcul
- **param** (*guidata.dataset.DataSet* / *None*) – Paramètre de la fonction de calcul. Par défaut, *None*.

Renvoie

Résultat de la fonction de calcul

Type renvoyé

guidata.dataset.DataSet

close_application() → *None*

Fermer l'application DataLab

connect(*port* : *str* | *None* = *None*, *timeout* : *float* | *None* = *None*, *retries* : *int* | *None* = *None*) → *None*

Tentative de connexion au serveur XML-RPC de DataLab.

Paramètres

- **port** (*str* / *None*) – Port XML-RPC auquel se connecter. S'il n'est pas spécifié, le port est récupéré automatiquement à partir de la configuration de DataLab.
- **timeout** (*float* / *None*) – Délai d'attente en secondes. Par défaut, 5.0.
- **retries** (*int* / *None*) – Nombre de tentatives. Par défaut, 10.

Lève

- **ConnectionRefusedError** – Impossible de se connecter à DataLab
- **ValueError** – Délai d'attente invalide (doit être >= 0.0)
- **ValueError** – Nombre de tentatives invalide (doit être >= 1)

context_no_refresh() → *Generator[None, None, None]*

Renvoie un gestionnaire de contexte pour désactiver temporairement le rafraîchissement automatique.

Renvoie

Gestionnaire de contexte

Exemple

```
>>> with proxy.context_no_refresh():
...     proxy.add_image("image1", data1)
...     proxy.compute_fft()
...     proxy.compute_wiener()
...     proxy.compute_ifft()
...     # Auto refresh is disabled during the above operations
```

delete_metadata(*refresh_plot* : *bool* = *True*, *keep_roi* : *bool* = *False*) → *None*

Supprimer les métadonnées des objets sélectionnés

Paramètres

- **refresh_plot** – Actualiser le tracé. Par défaut, *True*.
- **keep_roi** – Conserver la ROI. Par défaut, *False*.

disconnect() → *None*

Déconnexion du serveur XML-RPC de DataLab.

get_current_panel() → *str*

Renvoie le nom du panneau actuel.

Renvoie

Nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image », « macro »)

Type renvoyé

str

get_group_titles_with_object_infos() → tuple[list[str], list[list[str]], list[list[str]]]

Renvoie les titres des groupes et les listes des UUID et des titres des objets internes.

Renvoie

titres des groupes, listes des UUID et des titres des objets internes

Type renvoyé

Tuple

get_method_list() → list[str]

Renvoie la liste des méthodes disponibles.

get_object(nb_id_title : int | str | None = None, panel : str | None = None) → SignalObj | ImageObj

Obtenir l'objet (signal/image) à partir de l'index.

Paramètres

- **nb_id_title** – Numéro de l'objet, ou ID de l'objet, ou titre de l'objet. Par défaut, None (objet actuel).
- **panel** – Nom du panneau. Par défaut, None (panneau actuel).

Renvoie

Objet

Lève

KeyError – si l'objet n'est pas trouvé

get_object_shapes(nb_id_title : int | str | None = None, panel : str | None = None) → list

Obtenir les formes des éléments de tracé associées à l'objet (signal/image).

Paramètres

- **nb_id_title** – Numéro de l'objet, ou ID de l'objet, ou titre de l'objet. Par défaut, None (objet actuel).
- **panel** – Nom du panneau. Par défaut, None (panneau actuel).

Renvoie

Liste des formes des éléments de tracé

get_object_titles(panel : str | None = None) → list[str]

Obtenir la liste des objets (signal/image) pour le panneau actuel. Les objets sont triés par numéro de groupe et index d'objet dans le groupe.

Paramètres

- panel** – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image », « macro »). Si None, le panneau de données actuel est utilisé (c'est-à-dire le panneau signal ou image).

Renvoie

Liste des titres des objets

Lève

ValueError – si le panneau n'est pas trouvé

get_object_uuids(panel : str | None = None) → list[str]

Obtenir la liste des UUID des objets (signal/image) pour le panneau actuel. Les objets sont triés par numéro de groupe et index d'objet dans le groupe.

Paramètres

- panel** (str / None) – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si None, le panneau actuel est utilisé.

Renvoie

liste des UUID des objets

Type renvoyé

list[str]

Lève

ValueError – si le panneau n'est pas trouvé

classmethod `get_public_methods()` → `list[str]`

Renvoie toutes les méthodes publiques de la classe, à l'exception de celle-ci.

Renvoie

Liste des méthodes publiques

Type renvoyé

`list[str]`

get_sel_object_uuids(*include_groups* : `bool` = `False`) → `list[str]`

Renvoie les UUID des objets sélectionnés.

Paramètres

include_groups – Si `True`, renvoie également les objets des groupes sélectionnés.

Renvoie

Liste des UUID des objets sélectionnés.

get_version() → `str`

Return DataLab public version.

Renvoie

Version de DataLab

Type renvoyé

`str`

import_h5_file(*filename* : `str`, *reset_all* : `bool` | `None` = `None`) → `None`

Ouvrir le navigateur DataLab HDF5 pour importer un fichier HDF5.

Paramètres

— **filename** (`str`) – Nom du fichier HDF5

— **reset_all** (`bool` | `None`) – Réinitialiser toutes les données de l'application. Par défaut, `None`.

import_macro_from_file(*filename* : `str`) → `None`

Importer une macro à partir d'un fichier

Paramètres

filename – Nom de fichier.

is_connected() → `bool`

Renvoie `True` si connecté au serveur XML-RPC de DataLab.

load_from_files(*filenames* : `list[str]`) → `None`

Ouvrir des objets à partir de fichiers dans le panneau actuel (signaux/images).

Paramètres

filenames – liste de noms de fichiers

open_h5_files(*h5files* : `list[str]` | `None` = `None`, *import_all* : `bool` | `None` = `None`, *reset_all* : `bool` | `None` = `None`) → `None`

Ouvrir un fichier HDF5 DataLab ou importer à partir de tout autre fichier HDF5.

Paramètres

— **h5files** (`list[str]` | `None`) – Liste des fichiers HDF5 à ouvrir. Par défaut, `None`.

— **import_all** (`bool` | `None`) – Importer tous les objets à partir des fichiers HDF5. Par défaut, `None`.

— **reset_all** (`bool` | `None`) – Réinitialiser toutes les données de l'application. Par défaut, `None`.

raise_window() → `None`

Afficher la fenêtre DataLab

reset_all() → *None*

Réinitialiser toutes les données de l'application

run_macro(*number_or_title : int | str | None = None*) → *None*

Exécute la macro.

Paramètres

number_or_title – Numéro de macro, ou titre de macro. Par défaut, *None* (macro actuelle).

Lève

ValueError – si la macro n'est pas trouvée

save_to_h5_file(*filename : str*) → *None*

Enregistrer dans un fichier HDF5 DataLab.

Paramètres

filename (*str*) – Nom du fichier HDF5

select_groups(*selection : list[int | str] | None = None, panel : str | None = None*) → *None*

Sélectionner des groupes dans le panneau actuel.

Paramètres

— **selection** – Liste de numéros de groupe (1 à N), ou liste d'UUID de groupe, ou *None* pour sélectionner tous les groupes. Par défaut, *None*.

— **panel** (*str | None*) – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si *None*, le panneau actuel est utilisé. Par défaut, *None*.

select_objects(*selection : list[int | str], panel : str | None = None*) → *None*

Sélectionner des objets dans le panneau actuel.

Paramètres

— **selection** – Liste de numéros d'objet (1 à N) ou d'UUID à sélectionner

— **panel** – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si *None*, le panneau actuel est utilisé. Par défaut, *None*.

set_current_panel(*panel : str*) → *None*

Passer au panneau.

Paramètres

panel (*str*) – Nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image », « macro »)

stop_macro(*number_or_title : int | str | None = None*) → *None*

Arrête la macro.

Paramètres

number_or_title – Numéro de macro, ou titre de macro. Par défaut, *None* (macro actuelle).

Lève

ValueError – si la macro n'est pas trouvée

toggle_auto_refresh(*state : bool*) → *None*

Basculer l'état de rafraîchissement automatique.

Paramètres

state (*bool*) – État de rafraîchissement automatique

toggle_show_titles(*state : bool*) → *None*

Basculer l'état d'affichage des titres.

Paramètres

state (*bool*) – État d'affichage des titres

3.5.2 Proxy local

Le proxy local est utilisé lorsque DataLab est démarré à partir du même processus que le proxy. Dans ce cas, le proxy est directement connecté à l'instance de la fenêtre principale de DataLab. Le cas d'utilisation typique est le script de haut niveau.

class `cdl.proxy.LocalProxy`(*cdl* : `CDLMainWindow` | `ServerProxy` | `None` = `None`)

Classe de proxy local DataLab.

Cette classe permet d'accéder aux fonctionnalités de DataLab à partir d'une classe proxy. Il s'agit de la version locale du proxy, utilisée lorsque DataLab est démarré à partir du même processus que le proxy.

Paramètres

cdl (`CDLMainWindow`) – Instance de `CDLMainWindow`.

add_signal(*title* : `str`, *xdata* : `ndarray`, *ydata* : `ndarray`, *xunit* : `str` | `None` = `None`, *yunit* : `str` | `None` = `None`, *xlabel* : `str` | `None` = `None`, *ylabel* : `str` | `None` = `None`) → `bool`

Ajouter des données de signal à DataLab.

Paramètres

- **title** (`str`) – Titre du signal
- **xdata** (`numpy.ndarray`) – Données X
- **ydata** (`numpy.ndarray`) – Données Y
- **xunit** (`str` | `None`) – Unité X. Par défaut, `None`.
- **yunit** (`str` | `None`) – Unité Y. Par défaut, `None`.
- **xlabel** (`str` | `None`) – Libellé X. Par défaut, `None`.
- **ylabel** (`str` | `None`) – Libellé Y. Par défaut, `None`.

Renvoie

Vrai si le signal a été ajouté avec succès, Faux sinon

Type renvoyé

`bool`

Lève

- **ValueError** – Type de données xdata invalide
- **ValueError** – Type de données ydata invalide

add_image(*title* : `str`, *data* : `ndarray`, *xunit* : `str` | `None` = `None`, *yunit* : `str` | `None` = `None`, *zunit* : `str` | `None` = `None`, *xlabel* : `str` | `None` = `None`, *ylabel* : `str` | `None` = `None`, *zlabel* : `str` | `None` = `None`) → `bool`

Ajouter des données d'image à DataLab.

Paramètres

- **title** (`str`) – Titre de l'image
- **data** (`numpy.ndarray`) – Données de l'image
- **xunit** (`str` | `None`) – Unité X. Par défaut, `None`.
- **yunit** (`str` | `None`) – Unité Y. Par défaut, `None`.
- **zunit** (`str` | `None`) – Unité Z. Par défaut, `None`.
- **xlabel** (`str` | `None`) – Libellé X. Par défaut, `None`.
- **ylabel** (`str` | `None`) – Libellé Y. Par défaut, `None`.
- **zlabel** (`str` | `None`) – Libellé Z. Par défaut, `None`.

Renvoie

Vrai si l'image a été ajoutée avec succès, Faux sinon

Type renvoyé

`bool`

Lève

- **ValueError** – Type de données invalide

calc(*name* : `str`, *param* : `DataSet` | `None` = `None`) → `DataSet`

Appeler la fonction de calcul *name* dans le processeur du panneau actuel.

Paramètres

- **name** (*str*) – Nom de la fonction de calcul
- **param** (*guidata.dataset.DataSet* / *None*) – Fonction de calcul
- **None.** (*parameter. Defaults to*) –

Renvoie

Résultat de la fonction de calcul

Type renvoyé

guidata.dataset.DataSet

get_object (*nb_id_title : int | str | None = None, panel : str | None = None*) → *SignalObj | ImageObj*

Obtenir l'objet (signal/image) à partir de l'index.

Paramètres

- **nb_id_title** – Numéro de l'objet, ou ID de l'objet, ou titre de l'objet. Par défaut, *None* (objet actuel).
- **panel** – Nom du panneau. Par défaut, *None* (panneau actuel).

Renvoie

Objet

Lève

KeyError – si l'objet n'est pas trouvé

get_object_shapes (*nb_id_title : int | str | None = None, panel : str | None = None*) → *list*

Obtenir les formes des éléments de tracé associées à l'objet (signal/image).

Paramètres

- **nb_id_title** – Numéro de l'objet, ou ID de l'objet, ou titre de l'objet. Par défaut, *None* (objet actuel).
- **panel** – Nom du panneau. Par défaut, *None* (panneau actuel).

Renvoie

Liste des formes des éléments de tracé

add_annotations_from_items (*items : list, refresh_plot : bool = True, panel : str | None = None*) → *None*

Ajouter des annotations d'objet (éléments de tracé d'annotation).

Paramètres

- **items** (*list*) – éléments de tracé d'annotation
- **refresh_plot** (*bool* / *None*) – rafraîchir le tracé. Par défaut, *True*.
- **panel** (*str* / *None*) – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si *None*, le panneau actuel est utilisé.

add_object (*obj : SignalObj | ImageObj*) → *None*

Ajouter un objet à DataLab.

Paramètres

obj (*SignalObj* / *ImageObj*) – Objet signal ou image

add_label_with_title (*title : str | None = None, panel : str | None = None*) → *None*

Ajouter une étiquette avec le titre de l'objet sur le tracé associé

Paramètres

- **title** (*str* / *None*) – Titre de l'étiquette. Par défaut, *None*. Si *None*, le titre est le titre de l'objet.
- **panel** (*str* / *None*) – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si *None*, le panneau actuel est utilisé.

close_application() → *None*

Fermer l'application DataLab

context_no_refresh() → `Generator[None, None, None]`

Renvoie un gestionnaire de contexte pour désactiver temporairement le rafraîchissement automatique.

Renvoie

Gestionnaire de contexte

Exemple

```
>>> with proxy.context_no_refresh():
...     proxy.add_image("image1", data1)
...     proxy.compute_fft()
...     proxy.compute_wiener()
...     proxy.compute_ifft()
...     # Auto refresh is disabled during the above operations
```

delete_metadata(*refresh_plot* : `bool` = `True`, *keep_roi* : `bool` = `False`) → `None`

Supprimer les métadonnées des objets sélectionnés

Paramètres

- **refresh_plot** – Actualiser le tracé. Par défaut, `True`.
- **keep_roi** – Conserver la ROI. Par défaut, `False`.

get_current_panel() → `str`

Renvoie le nom du panneau actuel.

Renvoie

Nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image », « macro »)

Type renvoyé

`str`

get_group_titles_with_object_infos() → `tuple[list[str], list[list[str]], list[list[str]]]`

Renvoie les titres des groupes et les listes des UUID et des titres des objets internes.

Renvoie

titres des groupes, listes des UUID et des titres des objets internes

Type renvoyé

Tuple

get_object_titles(*panel* : `str` | `None` = `None`) → `list[str]`

Obtenir la liste des objets (signal/image) pour le panneau actuel. Les objets sont triés par numéro de groupe et index d'objet dans le groupe.

Paramètres

panel – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image », « macro »). Si `None`, le panneau de données actuel est utilisé (c'est-à-dire le panneau signal ou image).

Renvoie

Liste des titres des objets

Lève

ValueError – si le panneau n'est pas trouvé

get_object_uuids(*panel* : `str` | `None` = `None`) → `list[str]`

Obtenir la liste des UUID des objets (signal/image) pour le panneau actuel. Les objets sont triés par numéro de groupe et index d'objet dans le groupe.

Paramètres

panel (`str` / `None`) – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si `None`, le panneau actuel est utilisé.

Renvoie

liste des UUID des objets

Type renvoyé`list[str]`**Lève****ValueError** – si le panneau n’est pas trouvé**classmethod** `get_public_methods()` → `list[str]`

Renvoie toutes les méthodes publiques de la classe, à l’exception de celle-ci.

Renvoie

Liste des méthodes publiques

Type renvoyé`list[str]`**get_sel_object_uuids**(*include_groups* : *bool* = *False*) → `list[str]`

Renvoie les UUID des objets sélectionnés.

Paramètres**include_groups** – Si *True*, renvoie également les objets des groupes sélectionnés.**Renvoie**

Liste des UUID des objets sélectionnés.

get_version() → *str*

Return DataLab public version.

Renvoie

Version de DataLab

Type renvoyé*str***import_h5_file**(*filename* : *str*, *reset_all* : *bool* | *None* = *None*) → *None*

Ouvrir le navigateur DataLab HDF5 pour importer un fichier HDF5.

Paramètres— **filename** (*str*) – Nom du fichier HDF5— **reset_all** (*bool* | *None*) – Réinitialiser toutes les données de l’application. Par défaut, *None*.**import_macro_from_file**(*filename* : *str*) → *None*

Importer une macro à partir d’un fichier

Paramètres**filename** – Nom de fichier.**load_from_files**(*filenames* : *list[str]*) → *None*

Ouvrir des objets à partir de fichiers dans le panneau actuel (signaux/images).

Paramètres**filenames** – liste de noms de fichiers**open_h5_files**(*h5files* : *list[str]* | *None* = *None*, *import_all* : *bool* | *None* = *None*, *reset_all* : *bool* | *None* = *None*) → *None*

Ouvrir un fichier HDF5 DataLab ou importer à partir de tout autre fichier HDF5.

Paramètres— **h5files** (*list[str]* | *None*) – Liste des fichiers HDF5 à ouvrir. Par défaut, *None*.— **import_all** (*bool* | *None*) – Importer tous les objets à partir des fichiers HDF5. Par défaut, *None*.— **reset_all** (*bool* | *None*) – Réinitialiser toutes les données de l’application. Par défaut, *None*.

raise_window() → *None*

Afficher la fenêtre DataLab

reset_all() → *None*

Réinitialiser toutes les données de l'application

run_macro(*number_or_title : int | str | None = None*) → *None*

Exécute la macro.

Paramètres

number_or_title – Numéro de macro, ou titre de macro. Par défaut, *None* (macro actuelle).

Lève

ValueError – si la macro n'est pas trouvée

save_to_h5_file(*filename : str*) → *None*

Enregistrer dans un fichier HDF5 DataLab.

Paramètres

filename (*str*) – Nom du fichier HDF5

select_groups(*selection : list[int | str] | None = None, panel : str | None = None*) → *None*

Sélectionner des groupes dans le panneau actuel.

Paramètres

— **selection** – Liste de numéros de groupe (1 à N), ou liste d'UUID de groupe, ou *None* pour sélectionner tous les groupes. Par défaut, *None*.

— **panel** (*str | None*) – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si *None*, le panneau actuel est utilisé. Par défaut, *None*.

select_objects(*selection : list[int | str], panel : str | None = None*) → *None*

Sélectionner des objets dans le panneau actuel.

Paramètres

— **selection** – Liste de numéros d'objet (1 à N) ou d'UUID à sélectionner

— **panel** – nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image »). Si *None*, le panneau actuel est utilisé. Par défaut, *None*.

set_current_panel(*panel : str*) → *None*

Passer au panneau.

Paramètres

panel (*str*) – Nom du panneau (valeurs valides : « signal », « image », « macro »)

stop_macro(*number_or_title : int | str | None = None*) → *None*

Arrête la macro.

Paramètres

number_or_title – Numéro de macro, ou titre de macro. Par défaut, *None* (macro actuelle).

Lève

ValueError – si la macro n'est pas trouvée

toggle_auto_refresh(*state : bool*) → *None*

Basculer l'état de rafraîchissement automatique.

Paramètres

state (*bool*) – État de rafraîchissement automatique

toggle_show_titles(*state : bool*) → *None*

Basculer l'état d'affichage des titres.

Paramètres

state (*bool*) – État d'affichage des titres

3.5.3 Gestionnaire de contexte proxy

Le gestionnaire de contexte proxy est un moyen pratique de gérer la création et la destruction du proxy. Il est utilisé comme suit :

```
with proxy_context("local") as proxy:
    proxy.add_signal(...)
```

Le type de proxy peut être « local » ou « remote ». Pour un proxy distant, le port peut être spécifié comme « remote :port ».

Note : Le gestionnaire de contexte proxy permet d'utiliser le proxy dans différents contextes (script Python, notebook Jupyter, etc.). Il permet également de passer sans heurts du proxy local au proxy distant, en conservant le même code à l'intérieur du contexte.

`cdl.proxy.proxy_context(what : str) → Generator[LocalProxy | RemoteProxy, None, None]`

Gestionnaire de contexte gérant la création et la destruction du proxy CDL.

Paramètres

what (*str*) – type de proxy (« local » ou « remote »). Pour un proxy distant, le port peut être spécifié comme « remote :port ».

Renvoie

Générateur[LocalProxy | RemoteProxy, None, None] –

proxy

LocalProxy si `what == « local »`, RemoteProxy si `what == « remote »` ou « remote :port »

Exemple

avec `proxy_context(« local »)` en tant que `proxy` :

```
proxy.add_signal(...)
```

3.6 GUI

Le paquet `cdl.core.gui` contient des fonctionnalités liées à l'interface graphique (GUI) du projet DataLab (CDL). Ces fonctionnalités sont principalement spécifiques à DataLab et ne sont pas destinées à être utilisées indépendamment.

Le but de cette section de la documentation est de fournir un aperçu de l'architecture de l'interface graphique de DataLab et de décrire les principales fonctionnalités des modules contenus dans ce paquet. Il ne vise pas à fournir une description détaillée des fonctionnalités de l'interface graphique, mais plutôt à fournir un point de départ pour le lecteur qui souhaite comprendre l'architecture interne de DataLab.

La fenêtre principale de DataLab est composée de plusieurs parties, chacune d'elles étant gérée par un module spécifique de ce paquet :

- Les **Panneaux Signal et Image** : ces panneaux sont utilisés pour afficher des signaux et des images et pour fournir un ensemble d'outils pour les manipuler. Chaque panneau de données repose sur un ensemble de modules pour gérer les fonctionnalités de l'interface graphique (`cdl.core.gui.actionhandler` et `cdl.core.gui.objectview`), le modèle de données (`cdl.core.gui.objectmodel`), la visualisation des données (`cdl.core.gui.plothandler`), et le traitement des données (`cdl.core.gui.processor`).
- Le **Panneau Macro** : ce panneau est utilisé pour afficher et exécuter des macros. Il repose sur le module `cdl.core.gui.macroeditor` pour gérer l'édition et l'exécution des macros.

- Les **widgets spécialisés** : ces widgets sont utilisés pour gérer des fonctionnalités spécifiques telles que l'édition des ROI (`cdl.core.gui.roieditor`), l'édition des profils d'intensité (`cdl.core.gui.profiledialog`), etc.

Sous-module	Objectif
<code>cdl.core.gui.main</code>	Fenêtre principale et application DataLab
<code>cdl.core.gui.panel</code>	Panneaux Signal, Image et Macro
<code>cdl.core.gui.actionhandler</code>	Actions de l'application (menus, barres d'outils, menu contextuel)
<code>cdl.core.gui.objectview</code>	Widgets pour afficher les arbres d'objets (signal/image)
<code>cdl.core.gui.plothandler</code>	Items de visualisation <i>PlotPy</i> pour représenter des signaux et des images
<code>cdl.core.gui.roieditor</code>	Editeur de ROI
<code>cdl.core.gui.processor</code>	Processeur
<code>cdl.core.gui.docks</code>	Widgets dockables
<code>cdl.core.gui.h5io</code>	Entrée/sortie HDF5

3.7 Fenêtre principale

Le module `cdl.core.gui.main` fournit la fenêtre principale du projet DataLab (CDL).

class `cdl.core.gui.main.CDLMainWindow`(*console=None, hide_on_close=False*)

Fenêtre principale de DataLab

Paramètres

- **console** – activer la console interne
- **hide_on_close** – True pour masquer la fenêtre à la fermeture

static `get_instance`(*console=None, hide_on_close=False*)

Retourne l'instance singleton

static `xmlrpc_server_started`(*port*)

Le serveur XML-RPC a démarré, écriture du port de communication dans le fichier de configuration

get_group_titles_with_object_infos() → `tuple[list[str], list[list[str]], list[list[str]]]`

Retourne les titres des groupes et les listes des uuids et titres des objets internes.

Renvoie

groups titles, lists of inner objects uuids and titles

Type renvoyé

Tuple

get_object_titles(*panel : str | None = None*) → `list[str]`

Get object (signal/image) list for current panel. Objects are sorted by group number and object index in group.

Paramètres

panel – panel name (valid values : « signal », « image », « macro »). If None, current data panel is used (i.e. signal or image panel).

Renvoie

List of object titles

Lève

ValueError – if panel is unknown

get_object(*nb_id_title : int | str | None = None, panel : str | None = None*) → `SignalObj | ImageObj`

Get object (signal/image) from index.

Paramètres

- **nb_id_title** – Object number, or object id, or object title. Defaults to None (current object).
- **panel** – Panel name. Defaults to None (current panel).

Renvoie

Object

Lève

- **KeyError** – if object not found
- **TypeError** – if index_id_title type is invalid

get_object_uuids(*panel* : *str* | *None* = *None*) → *list*[*str*]

Get object (signal/image) uuid list for current panel. Objects are sorted by group number and object index in group.

Paramètres

- panel** (*str* | *None*) – panel name (valid values : « signal », « image »). If None, current panel is used.

Renvoie

list of object uuids

Type renvoyé

list[*str*]

Lève

- ValueError** – if panel is unknown

get_sel_object_uuids(*include_groups* : *bool* = *False*) → *list*[*str*]

Return selected objects uuids.

Paramètres

- include_groups** – If True, also return objects from selected groups.

Renvoie

List of selected objects uuids.

select_objects(*selection* : *list*[*int* | *str*], *panel* : *str* | *None* = *None*) → *None*

Select objects in current panel.

Paramètres

- **selection** – List of object numbers (1 to N) or uuids to select
- **panel** – panel name (valid values : « signal », « image »). If None, current panel is used. Defaults to None.

select_groups(*selection* : *list*[*int* | *str*] | *None* = *None*, *panel* : *str* | *None* = *None*) → *None*

Select groups in current panel.

Paramètres

- **selection** – List of group numbers (1 to N), or list of group uuids, or None to select all groups. Defaults to None.
- **panel** (*str* | *None*) – panel name (valid values : « signal », « image »). If None, current panel is used. Defaults to None.

delete_metadata(*refresh_plot* : *bool* = *True*, *keep_roi* : *bool* = *False*) → *None*

Delete metadata of selected objects

Paramètres

- **refresh_plot** – Refresh plot. Defaults to True.
- **keep_roi** – Keep ROI. Defaults to False.

get_object_shapes(*nb_id_title* : *int* | *str* | *None* = *None*, *panel* : *str* | *None* = *None*) → *list*

Get plot item shapes associated to object (signal/image).

Paramètres

- **nb_id_title** – Object number, or object id, or object title. Defaults to None (current object).
- **panel** – Panel name. Defaults to None (current panel).

Renvoie

List of plot item shapes

add_annotations_from_items(*items* : *list*, *refresh_plot* : *bool* = *True*, *panel* : *str* | *None* = *None*) → *None*

Add object annotations (annotation plot items).

Paramètres

- **items** (*list*) – annotation plot items
- **refresh_plot** (*bool* | *None*) – refresh plot. Defaults to *True*.
- **panel** (*str* | *None*) – panel name (valid values : « signal », « image »). If *None*, current panel is used.

add_label_with_title(*title* : *str* | *None* = *None*, *panel* : *str* | *None* = *None*) → *None*

Add a label with object title on the associated plot

Paramètres

- **title** (*str* | *None*) – Label title. Defaults to *None*. If *None*, the title is the object title.
- **panel** (*str* | *None*) – panel name (valid values : « signal », « image »). If *None*, current panel is used.

run_macro(*number_or_title* : *int* | *str* | *None* = *None*) → *None*

Run macro.

Paramètres

- **number** – Number of the macro (starting at 1). Defaults to *None* (run current macro, or does nothing if there is no macro).

stop_macro(*number_or_title* : *int* | *str* | *None* = *None*) → *None*

Stop macro.

Paramètres

- **number** – Number of the macro (starting at 1). Defaults to *None* (stop current macro, or does nothing if there is no macro).

import_macro_from_file(*filename* : *str*) → *None*

Import macro from file

Paramètres

- **filename** – Filename.

property panels: *tuple*[*AbstractPanel*, ...]

Return the tuple of implemented panels (signal, image)

Renvoie

tuple of panels

Type renvoyé

tuple[*SignalPanel*, *ImagePanel*, *MacroPanel*]

confirm_memory_state() → *bool*

Check memory warning state and eventually show a warning dialog

Renvoie

True if memory state is ok

Type renvoyé

bool

check_stable_release() → *None*

Check if this is a stable release

check_for_previous_crash() → *None*

Check for previous crash

execute_post_show_actions() → *None*

Execute post-show actions

take_screenshot(name : str) → *None*

Take main window screenshot

take_menu_screenshots() → *None*

Take menu screenshots

setup(console : bool = False) → *None*

Setup main window

Paramètres

console – True to setup console

set_process_isolation_enabled(state : bool) → *None*

Enable/disable process isolation

Paramètres

state (bool) – True to enable process isolation

get_current_panel() → *str*

Return current panel name

Renvoie

panel name (valid values : « signal », « image », « macro »)

Type renvoyé

str

set_current_panel(panel : str) → *None*

Switch to panel.

Paramètres

panel (str) – panel name (valid values : « signal », « image », « macro »)

Lève

ValueError – unknown panel

calc(name : str, param : DataSet | None = None) → *None*

Call compute function *name* in current panel's processor

Paramètres

— **name (str)** – function name

— **param (guidata.dataset.DataSet)** – optional parameters (default : None)

Lève

ValueError – unknown function

has_objects() → *bool*

Return True if sig/ima panels have any object

set_modified(state : bool = True) → *None*

Set mainwindow modified state

repopulate_panel_trees() → *None*

Repopulate all panel trees

toggle_show_titles(*state : bool*) → *None*

Toggle show annotations option

Paramètres

state – state

toggle_auto_refresh(*state : bool*) → *None*

Toggle auto refresh option

Paramètres

state – state

toggle_show_first_only(*state : bool*) → *None*

Toggle show first only option

Paramètres

state – state

reset_all() → *None*

Reset all application data

save_to_h5_file(*filename=None*) → *None*

Save to a DataLab HDF5 file

Paramètres

filename (*str*) – HDF5 filename. If None, a file dialog is opened.

Lève

IOError – if filename is invalid or file cannot be saved.

open_h5_files(*h5files : list[str] | None = None, import_all : bool | None = None, reset_all : bool | None = None*) → *None*

Open a DataLab HDF5 file or import from any other HDF5 file.

Paramètres

— **h5files** – HDF5 filenames (optionally with dataset name, separated by « : »)

— **import_all** (*bool*) – Import all datasets from HDF5 files

— **reset_all** (*bool*) – Reset all application data before importing

Renvoie

None

browse_h5_files(*filenames : list[str], reset_all : bool*) → *None*

Browse HDF5 files

Paramètres

— **filenames** (*list*) – HDF5 filenames

— **reset_all** (*bool*) – Reset all application data before importing

Renvoie

None

import_h5_file(*filename : str, reset_all : bool | None = None*) → *None*

Import HDF5 file into DataLab

Paramètres

— **filename** (*str*) – HDF5 filename (optionally with dataset name,

— " (*separated by*) – «)

— **reset_all** (*bool*) – Delete all DataLab signals/images before importing data

Renvoie

None

add_object(*obj* : *SignalObj* | *ImageObj*) → *None*

Add object - signal or image

Paramètres

obj (*SignalObj* or *ImageObj*) – object to add (signal or image)

load_from_files(*filenames* : *list[str]*) → *None*

Open objects from files in current panel (signals/images)

Paramètres

filenames – list of filenames

get_version() → *str*

Return DataLab public version.

Renvoie

DataLab version

Type renvoyé

str

close_application() → *None*

Close DataLab application

raise_window() → *None*

Raise DataLab window

add_signal(*tiitle* : *str*, *xdata* : *ndarray*, *ydata* : *ndarray*, *xunit* : *str* | *None* = *None*, *yunit* : *str* | *None* = *None*, *xlabel* : *str* | *None* = *None*, *ylabel* : *str* | *None* = *None*) → *bool*

Add signal data to DataLab.

Paramètres

- **title** (*str*) – Signal title
- **xdata** (*numpy.ndarray*) – X data
- **ydata** (*numpy.ndarray*) – Y data
- **xunit** (*str* | *None*) – X unit. Defaults to *None*.
- **yunit** (*str* | *None*) – Y unit. Defaults to *None*.
- **xlabel** (*str* | *None*) – X label. Defaults to *None*.
- **ylabel** (*str* | *None*) – Y label. Defaults to *None*.

Renvoie

True if signal was added successfully, False otherwise

Type renvoyé

bool

Lève

- **ValueError** – Invalid xdata dtype
- **ValueError** – Invalid ydata dtype

add_image(*tiitle* : *str*, *data* : *ndarray*, *xunit* : *str* | *None* = *None*, *yunit* : *str* | *None* = *None*, *zunit* : *str* | *None* = *None*, *xlabel* : *str* | *None* = *None*, *ylabel* : *str* | *None* = *None*, *zlabel* : *str* | *None* = *None*) → *bool*

Add image data to DataLab.

Paramètres

- **title** (*str*) – Image title
- **data** (*numpy.ndarray*) – Image data
- **xunit** (*str* | *None*) – X unit. Defaults to *None*.
- **yunit** (*str* | *None*) – Y unit. Defaults to *None*.
- **zunit** (*str* | *None*) – Z unit. Defaults to *None*.
- **xlabel** (*str* | *None*) – X label. Defaults to *None*.
- **ylabel** (*str* | *None*) – Y label. Defaults to *None*.

— **zlabel** (*str* / *None*) – Z label. Defaults to None.

Renvoie
True if image was added successfully, False otherwise

Type renvoyé
bool

Lève
ValueError – Invalid data dtype

play_demo() → *None*
Play demo

show_tour() → *None*
Show tour

static test_segfault_error() → *None*
Generate errors (both fault and traceback)

show() → *None*
Reimplement QMainWindow method

close_properly() → *bool*
Close properly

Renvoie
True if closed properly, False otherwise

Type renvoyé
bool

closeEvent (*event* : *QCloseEvent*) → *None*
Reimplement QMainWindow method

3.8 Panneau

Le paquet `cdl.core.gui.panel` fournit les **objets panneaux** pour les signaux et les images.

Trois types de panneaux sont disponibles :

- `cdl.core.gui.panel.signal.SignalPanel` : Panneau Signal
- `cdl.core.gui.panel.image.ImagePanel` : Panneau Image
- `cdl.core.gui.panel.macro.MacroPanel` : Panneau Macro

Les panneaux Signal et Image sont appelés **Panneaux de données** et sont utilisés pour afficher et gérer les signaux et les images dans la fenêtre principale de DataLab.

Les Panneaux de données reposent sur la classe `cdl.core.gui.panel.base.ObjectProp` (gestion des propriétés de l'objet) et un ensemble de modules pour gérer les fonctionnalités de l'interface graphique :

- `cdl.core.gui.actionhandler` : Actions de l'application (menus, barres d'outils, menu contextuel)
- `cdl.core.gui.objectview` : Widgets pour afficher les arbres d'objets (signaux/images)
- `cdl.core.gui.plothandler` : items *PlotPy* de représentation graphique de signaux et d'images
- `cdl.core.gui.processor` : Processeur (calcul)
- `cdl.core.gui.panel.roieditor` : Éditeur de ROI

Le Panneau Macro est utilisé pour afficher et exécuter des macros. Il repose sur le module `cdl.core.gui.macroeditor` pour gérer l'édition et l'exécution des macros.

3.8.1 Fonctionnalités de base

`cdl.core.gui.panel.base.is_plot_item_serializable(item : ShapeTypes) → bool`

Renvoie True si l'élément de tracé est sérialisable

class `cdl.core.gui.panel.base.ObjectProp(panel : BaseDataPanel, paramclass : SignalObj | ImageObj)`

Objet gérant les propriétés du panneau

add_button(button)

Add additional button on bottom of properties panel

set_param_label(param : SignalObj | ImageObj)

Set computing parameters label

update_properties_from(param : SignalObj | ImageObj | *None* = *None*)

Update properties from signal/image dataset

class `cdl.core.gui.panel.base.AbstractPanelMeta(name, bases, namespace, /, **kwargs)`

Mixed metaclass to avoid conflicts

class `cdl.core.gui.panel.base.AbstractPanel(parent)`

Object defining DataLab panel interface, based on a vertical QSplitter widget

A panel handle an object list (objects are signals, images, macros, ...). Each object must implement `cdl.core.gui.ObjItf` interface

get_serializable_name(obj : ObjItf) → str

Return serializable name of object

serialize_object_to_hdf5(obj : ObjItf, writer : NativeH5Writer) → *None*

Serialize object to HDF5 file

deserialize_object_from_hdf5(reader : NativeH5Reader, name : str) → ObjItf

Deserialize object from a HDF5 file

abstract serialize_to_hdf5(writer : NativeH5Writer) → *None*

Serialize whole panel to a HDF5 file

abstract deserialize_from_hdf5(reader : NativeH5Reader) → *None*

Deserialize whole panel from a HDF5 file

abstract create_object() → ObjItf

Create and return object

abstract add_object(obj : ObjItf) → *None*

Add object to panel

abstract remove_all_objects()

Remove all objects

class `cdl.core.gui.panel.base.ResultData(results : list[ResultShape | ResultProperties] = None, xlabel : list[str] = None, ylabel : list[str] = None)`

Result data associated to a shapetype

`cdl.core.gui.panel.base.create_resultdata_dict(objs : list[SignalObj | ImageObj]) → dict[str, ResultData]`

Return result data dictionary

Paramètres**objs** – List of objects**Renvoie**

keys are result categories, values are ResultData

Type renvoyé

Result data dictionary

class `cdl.core.gui.panel.base.BaseDataPanel`(*parent* : *QWidget*)

Object handling the item list, the selected item properties and plot

closeEvent(*event*)

Reimplement QMainWindow method

plot_item_parameters_changed(*item* : *CurveItem* | *MaskedImageItem* | *LabelItem*) → *None*

Plot items changed : update metadata of all objects from plot items

plot_item_moved(*item* : *LabelItem*, *x0* : *float*, *y0* : *float*, *x1* : *float*, *y1* : *float*) → *None*

Plot item moved : update metadata of all objects from plot items

Paramètres— **item** – Plot item— **x0** – new x0 coordinate— **y0** – new y0 coordinate— **x1** – new x1 coordinate— **y1** – new y1 coordinate**serialize_object_to_hdf5**(*obj* : *SignalObj* | *ImageObj*, *writer* : *NativeH5Writer*) → *None*

Serialize object to HDF5 file

serialize_to_hdf5(*writer* : *NativeH5Writer*) → *None*

Serialize whole panel to a HDF5 file

deserialize_from_hdf5(*reader* : *NativeH5Reader*) → *None*

Deserialize whole panel from a HDF5 file

create_object() → *SignalObj* | *ImageObj*

Create object (signal or image)

Renvoie

SignalObj or ImageObj object

add_object(*obj* : *SignalObj* | *ImageObj*, *group_id* : *str* | *None* = *None*, *set_current* : *bool* = *True*) → *None*

Add object

Paramètres— **obj** – SignalObj or ImageObj object— **group_id** – group id— **set_current** – if True, set the added object as current**remove_all_objects**() → *None*

Remove all objects

setup_panel() → *None*

Setup panel

get_category_actions(*category* : *ActionCategory*) → *list*[*QAction*]

Return actions for category

get_context_menu() → *QMenu*

Update and return context menu

add_group(*title* : *str*) → ObjectGroup

Add group

duplicate_object() → None

Duplication signal/image object

copy_metadata() → None

Copy object metadata

paste_metadata() → None

Paste metadata to selected object(s)

remove_object(*force* : *bool* = *False*) → None

Remove signal/image object

Paramètres

force – if True, remove object without confirmation. Defaults to False.

delete_all_objects() → None

Confirm before removing all objects

delete_metadata(*refresh_plot* : *bool* = *True*, *keep_roi* : *bool* | *None* = *None*) → None

Delete metadata of selected objects

Paramètres

— **refresh_plot** – Refresh plot. Defaults to True.

— **keep_roi** – Keep regions of interest, if any. Defaults to None (ask user).

add_annotations_from_items(*items* : *list*, *refresh_plot* : *bool* = *True*) → None

Add object annotations (annotation plot items).

Paramètres

— **items** – annotation plot items

— **refresh_plot** – refresh plot. Defaults to True.

update_metadata_view_settings() → None

Update metadata view settings

copy_titles_to_clipboard() → None

Copy object titles to clipboard (for reproducibility)

new_group() → None

Create a new group

rename_group() → None

Rename a group

abstract get_newparam_from_current(*newparam* : *NewSignalParam* | *NewImageParam* | *None* = *None*) → *NewSignalParam* | *NewImageParam* | *None*

Get new object parameters from the current object.

Paramètres

newparam – new object parameters. If None, create a new one.

Renvoie

New object parameters

abstract new_object(*newparam* : *NewSignalParam* | *NewImageParam* | *None* = *None*, *addparam* : *gds.DataSet* | *None* = *None*, *edit* : *bool* = *True*, *add_to_panel* : *bool* = *True*) → *SignalObj* | *ImageObj* | *None*

Create a new object (signal/image).

Paramètres

- **newparam** – new object parameters
- **addparam** – additional parameters
- **edit** – Open a dialog box to edit parameters (default : True)
- **add_to_panel** – Add object to panel (default : True)

Renvoie

New object

set_current_object_title(title : *str*) → *None*

Set current object title

load_from_files(filenames : *list[str]* | *None* = *None*) → *list[SignalObj | ImageObj]*

Open objects from file (signals/images), add them to DataLab and return them.

Paramètres

filenames – File names

Renvoie

list of new objects

save_to_files(filenames : *list[str]* | *str* | *None* = *None*) → *None*

Save selected objects to files (signal/image).

Paramètres

filenames – File names

handle_dropped_files(filenames : *list[str]* | *None* = *None*) → *None*

Handle dropped files

Paramètres

filenames – File names

Renvoie

None

exec_import_wizard() → *None*

Execute import wizard

import_metadata_from_file(filename : *str* | *None* = *None*) → *None*

Import metadata from file (JSON).

Paramètres

filename – File name

export_metadata_from_file(filename : *str* | *None* = *None*) → *None*

Export metadata to file (JSON).

Paramètres

filename – File name

selection_changed(update_items : *bool* = *False*) → *None*

Object selection changed : update object properties, refresh plot and update object view.

Paramètres

update_items – Update plot items (default : *False*)

properties_changed() → *None*

The properties “Apply” button was clicked : update object properties, refresh plot and update object view.

open_separate_view(oids : *list[str]* | *None* = *None*, edit_annotations : *bool* = *False*) → *PlotDialog* | *None*

Open separate view for visualizing selected objects

Paramètres

- **oids** – Object IDs (default : None)
- **edit_annotations** – Edit annotations (default : False)

Renvoie

Instance of PlotDialog

manual_refresh() → None

Manual refresh

create_new_dialog(oids : list[str], edit : bool = False, toolbar : bool = True, title : str | None = None, tools : list[GuiTool] | None = None, name : str | None = None, options : dict | None = None) → PlotDialog | None

Create new pop-up signal/image plot dialog.

Paramètres

- **oids** – Object IDs
- **edit** – Edit mode
- **toolbar** – Show toolbar
- **title** – Dialog title
- **tools** – list of tools to add to the toolbar
- **name** – Dialog name
- **options** – Plot options

Renvoie

QDialog instance

create_new_dialog_for_selection(title : str, name : str, options : dict[str, any] = None, toolbar : bool = False, tools : list[GuiTool] = None) → tuple[PlotDialog | None, SignalObj | ImageObj]

Create new pop-up dialog for the currently selected signal/image.

Paramètres

- **title** – Dialog title
- **name** – Dialog name
- **options** – Plot options
- **toolbar** – Show toolbar
- **tools** – list of tools to add to the toolbar

Renvoie

QDialog instance, selected object

get_roi_dialog(extract : bool, singleobj : bool, add_roi : bool = False) → tuple[ROIDataParam, bool] | None

Get ROI data (array) from specific dialog box.

Paramètres

- **extract** – Extract ROI from data
- **singleobj** – Single object
- **add_roi** – Add ROI immediately after opening the dialog (default : False)

Renvoie

ROI data

get_object_with_dialog(title : str, parent : QW.QWidget | None = None) → SignalObj | ImageObj | None

Get object with dialog box.

Paramètres

- **title** – Dialog title
- **parent** – Parent widget

Renvoie

Object (signal or image, or None if dialog was canceled)

add_objprop_buttons() → *None*

Insert additional buttons in object properties panel

show_results() → *None*

Show results

plot_results() → *None*

Plot results

delete_results() → *None*

Delete results

add_label_with_title(*title : str | None = None*) → *None*

Add a label with object title on the associated plot

Paramètres

title – Label title. Defaults to None. If None, the title is the object title.

3.8.2 Signal panel

class `cdl.core.gui.panel.signal.SignalPanel`(*parent : QW.QWidget, dockableplotwidget : DockablePlotWidget, panel_toolbar : QW.QToolBar*)

Object handling the item list, the selected item properties and plot, specialized for Signal objects

PARAMCLASS

Signal object

uuid

Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

xydata

Données. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatArrayItem`

metadata

Métadonnées. Par défaut : {}.

Type

`guidata.dataset.dataitems.DictItem`

title

Titre du signal. Par défaut : “Sans titre”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

xlabel

Titre. Par défaut : “”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

xunit

Unité. Par défaut : “”.

Type`guidata.dataset.dataitems.StringItem`**ylabel**

Titre. Par défaut : "".

Type`guidata.dataset.dataitems.StringItem`**yunit**

Unité. Par défaut : "".

Type`guidata.dataset.dataitems.StringItem`**autoscale**

Par défaut : True.

Type`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`**xscalelog**

Par défaut : False.

Type`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`**xscalemin**

Borne inférieure. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**xscalemax**

Borne supérieure. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**yscalelog**

Par défaut : False.

Type`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`**yscalemin**

Borne inférieure. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`**yscalemax**

Borne supérieure. Par défaut : None.

Type`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`alias de `SignalObj`

classmethod `PARAMCLASS.create`(*uuid* : *str*, *xydata* : *numpy.ndarray*, *metadata* : *dict*, *title* : *str*, *xlabel* : *str*, *xunit* : *str*, *ylabel* : *str*, *yunit* : *str*, *autoscale* : *bool*, *xscalelog* : *bool*, *xscalemin* : *float*, *xscalemax* : *float*, *yscalelog* : *bool*, *yscalemin* : *float*, *yscalemax* : *float*) → `cdl.core.model.signal.SignalObj`

Renvoie une nouvelle instance de `SignalObj` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **uuid** (*str*) – Par défaut : None.
- **xydata** (*numpy.ndarray*) – Données. Par défaut : None.
- **metadata** (*dict*) – Métadonnées. Par défaut : {}.
- **title** (*str*) – Titre du signal. Par défaut : “Sans titre”.
- **xlabel** (*str*) – Titre. Par défaut : “”.
- **xunit** (*str*) – Unité. Par défaut : “”.
- **ylabel** (*str*) – Titre. Par défaut : “”.
- **yunit** (*str*) – Unité. Par défaut : “”.
- **autoscale** (*bool*) – Par défaut : True.
- **xscalelog** (*bool*) – Par défaut : False.
- **xscalemín** (*float*) – Borne inférieure. Par défaut : None.
- **xscalemáx** (*float*) – Borne supérieure. Par défaut : None.
- **yscalelog** (*bool*) – Par défaut : False.
- **yscalemín** (*float*) – Borne inférieure. Par défaut : None.
- **yscalemáx** (*float*) – Borne supérieure. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de `SignalObj`.

IO_REGISTRY

alias de `SignalIORegistry`

ROIDIALOGCLASS

alias de `SignalROIEditor`

get_newparam_from_current(*newparam* : `NewSignalParam` | *None* = *None*, *title* : *str* | *None* = *None*) → `NewSignalParam` | *None*

Get new object parameters from the current object.

Paramètres

- **newparam** (*guidata.dataset.DataSet*) – new object parameters. If *None*, create a new one.
- **title** – new object title. If *None*, use the current object title, or the default title.

Renvoie

New object parameters

new_object(*newparam* : `NewSignalParam` | *None* = *None*, *addparam* : *gds.DataSet* | *None* = *None*, *edit* : *bool* = *True*, *add_to_panel* : *bool* = *True*) → `SignalObj` | *None*

Create a new object (signal).

Paramètres

- **newparam** (*guidata.dataset.DataSet*) – new object parameters
- **addparam** (*guidata.dataset.DataSet*) – additional parameters
- **edit** (*bool*) – Open a dialog box to edit parameters (default : *True*)
- **add_to_panel** (*bool*) – Add the new object to the panel (default : *True*)

Renvoie

New object

toggle_anti_aliasing(*state* : *bool*) → *None*

Toggle anti-aliasing on/off

Paramètres

- state** – state of the anti-aliasing

reset_curve_styles() → *None*

Reset curve styles

3.8.3 Image panel

```
class cdl.core.gui.panel.image.ImagePanel (parent : QW.QWidget, dockableplotwidget :  
                                         DockablePlotWidget, panel_toolbar : QW.QToolBar)
```

Object handling the item list, the selected item properties and plot, specialized for Image objects

PARAMCLASS

Image object

uuid

Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

data

Données. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatArrayItem`

metadata

Métadonnées. Par défaut : {}.

Type

`guidata.dataset.dataitems.DictItem`

x0

X₀. Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

y0

Y₀. Par défaut : 0.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

dx

x. Flottant, non nul. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

dy

y. Flottant, non nul. Par défaut : 1.0.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

title

Titre de l'image. Par défaut : "Sans titre".

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

xlabel

Titre. Par défaut : "".

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

xunit

Unité. Par défaut : “”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

ylabel

Titre. Par défaut : “”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

yunit

Unité. Par défaut : “”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

zlabel

Titre. Par défaut : “”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

zunit

Unité. Par défaut : “”.

Type

`guidata.dataset.dataitems.StringItem`

autoscale

Par défaut : True.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

xscalelog

Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

xscalemin

Borne inférieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

xscalemax

Borne supérieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

yscalelog

Par défaut : False.

Type

`guidata.dataset.dataitems.BoolItem`

yscalemin

Borne inférieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

yscalemax

Borne supérieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

zscalemin

Borne inférieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

zscalemax

Borne supérieure. Par défaut : None.

Type

`guidata.dataset.dataitems.FloatItem`

alias de `ImageObj`

classmethod `PARAMCLASS.create`(*uuid* : *str*, *data* : *numpy.ndarray*, *metadata* : *dict*, *x0* : *float*, *y0* : *float*, *dx* : *float*, *dy* : *float*, *title* : *str*, *xlabel* : *str*, *xunit* : *str*, *ylabel* : *str*, *yunit* : *str*, *zlabel* : *str*, *zunit* : *str*, *autoscale* : *bool*, *xscalelog* : *bool*, *xscalemin* : *float*, *xscalemax* : *float*, *yscalelog* : *bool*, *yscalemin* : *float*, *yscalemax* : *float*, *zscalemin* : *float*, *zscalemax* : *float*) → `cdl.core.model.image.ImageObj`

Renvoie une nouvelle instance de `ImageObj` avec les champs initialisés aux valeurs données.

Paramètres

- **uuid** (*str*) – Par défaut : None.
- **data** (*numpy.ndarray*) – Données. Par défaut : None.
- **metadata** (*dict*) – Métadonnées. Par défaut : {}.
- **x0** (*float*) – X_0 . Par défaut : 0.0.
- **y0** (*float*) – Y_0 . Par défaut : 0.0.
- **dx** (*float*) – x . Flottant, non nul. Par défaut : 1.0.
- **dy** (*float*) – y . Flottant, non nul. Par défaut : 1.0.
- **title** (*str*) – Titre de l'image. Par défaut : "Sans titre".
- **xlabel** (*str*) – Titre. Par défaut : "".
- **xunit** (*str*) – Unité. Par défaut : "".
- **ylabel** (*str*) – Titre. Par défaut : "".
- **yunit** (*str*) – Unité. Par défaut : "".
- **zlabel** (*str*) – Titre. Par défaut : "".
- **zunit** (*str*) – Unité. Par défaut : "".
- **autoscale** (*bool*) – Par défaut : True.
- **xscalelog** (*bool*) – Par défaut : False.
- **xscalemin** (*float*) – Borne inférieure. Par défaut : None.
- **xscalemax** (*float*) – Borne supérieure. Par défaut : None.
- **yscalelog** (*bool*) – Par défaut : False.
- **yscalemin** (*float*) – Borne inférieure. Par défaut : None.
- **yscalemax** (*float*) – Borne supérieure. Par défaut : None.
- **zscalemin** (*float*) – Borne inférieure. Par défaut : None.
- **zscalemax** (*float*) – Borne supérieure. Par défaut : None.

Renvoie

Nouvelle instance de `ImageObj`.

IO_REGISTRY

alias de `ImageIORegistry`

ROIDIALOGCLASSalias de *ImageROIEditor***properties_changed()** → *None*

The properties “Apply” button was clicked : updating signal

plot_lut_changed(*plot : BasePlot*) → *None*

The LUT of the plot has changed : updating image objects accordingly

Paramètres**plot** – Plot object**get_newparam_from_current**(*newparam : NewImageParam | None = None, title : str | None = None*) → *NewImageParam | None*

Get new object parameters from the current object.

Paramètres

- **newparam** (*guidata.dataset.DataSet*) – new object parameters. If *None*, create a new one.
- **title** – new object title. If *None*, use the current object title, or the default title.

Renvoie

New object parameters

new_object(*newparam : NewImageParam | None = None, addparam : gds.DataSet | None = None, edit : bool = True, add_to_panel : bool = True*) → *ImageObj | None*

Create a new object (image).

Paramètres

- **newparam** (*Daguidata.dataset.datatypes.DataSettaSet*) – new object parameters
- **addparam** (*guidata.dataset.DataSet*) – additional parameters
- **edit** (*bool*) – Open a dialog box to edit parameters (default : *True*)
- **add_to_panel** (*bool*) – Add the object to the panel (default : *True*)

Renvoie

New object

delete_metadata(*refresh_plot : bool = True, keep_roi : bool | None = None*) → *None*

Delete metadata of selected objects

Paramètres

- **refresh_plot** – Refresh plot. Defaults to *True*.
- **keep_roi** – Keep regions of interest, if any. Defaults to *None* (ask user).

toggle_show_contrast(*state : bool*) → *None*

Toggle show contrast option

3.8.4 Macro panel

class `cdl.core.gui.panel.macro.MacroTabs`(*parent=None*)

Macro tabwidget

Paramètres**parent** (*QWidget*) – Parent widget**clear()** → *None*

Override Qt method

contextMenuEvent(*event*)

Override Qt method

add_tab(*macro* : *Macro*) → *int*

Add tab

Paramètres

macro – Macro object

Renvoie

Number of the tab (starting at 1)

Type renvoyé

int

remove_tab(*number* : *int*) → *None*

Remove tab

Paramètres

number – Number of the tab (starting at 1)

get_widget(*number* : *int*) → *CodeEditor*

Return macro editor widget at number

Paramètres

number – Number of the tab (starting at 1)

Renvoie

Macro editor widget

set_current_number(*number* : *int*) → *None*

Set current tab number

Paramètres

number – Number of the tab (starting at 1)

get_current_number() → *int*

Return current tab number

Renvoie

Number of the tab (starting at 1)

Type renvoyé

int

set_tab_title(*number* : *int*, *name* : *str*) → *None*

Set tab title

Paramètres

— **number** – Number of the tab (starting at 1)

— **name** – Macro name

class *cdl.core.gui.panel.macro.MacroPanel*(*parent* : *QWidget* | *None* = *None*)

Macro Panel widget

Paramètres

parent (*QWidget*) – Parent widget

get_serializable_name(*obj* : *Macro*) → *str*

Return serializable name of object

serialize_to_hdf5(*writer* : *NativeH5Writer*) → *None*

Serialize whole panel to a HDF5 file

Paramètres

writer – HDF5 writer

deserialize_from_hdf5(*reader : NativeH5Reader*) → *None*

Deserialize whole panel from a HDF5 file

Paramètres

reader – HDF5 reader

create_object() → *Macro*

Create object.

Renvoie

Macro object

add_object(*obj : Macro*) → *None*

Add object.

Paramètres

obj – Macro object

remove_all_objects() → *None*

Remove all objects

setup_actions() → *None*

Setup macro menu actions

get_macro(*number_or_title : int | str | None = None*) → *Macro | None*

Return macro at number (if number is None, return current macro)

Paramètres

number – Number of the macro (starting at 1) or title of the macro. Defaults to None (current macro).

Renvoie

Macro object or None (if not found)

get_number_from_title(*title : str*) → *int | None*

Return macro number from title

Paramètres

title – Title of the macro

Renvoie

Number of the macro (starting at 1) or None (if not found)

get_number_from_macro(*macro : Macro*) → *int | None*

Return macro number from macro object

Paramètres

macro – Macro object

Renvoie

Number of the macro (starting at 1) or None (if not found)

get_macro_titles() → *list[str]*

Return list of macro titles

macro_contents_changed() → *None*

One of the macro contents has changed

run_macro(*number_or_title : int | str | None = None*) → *None*

Run current macro

Paramètres

number – Number of the macro (starting at 1). Defaults to None (run current macro, or does nothing if there is no macro).

stop_macro(*number_or_title* : *int* | *str* | *None* = *None*) → *None*

Stop current macro

Paramètres

number – Number of the macro (starting at 1). Defaults to *None* (run current macro, or does nothing if there is no macro).

macro_state_changed(*orig_macro* : *Macro*, *state* : *bool*) → *None*

Macro state has changed (*True* : started, *False* : stopped)

Paramètres

— **orig_macro** – Macro object
— **state** – State of the macro

add_macro() → *Macro*

Add macro, optionally with name

Renvoie

Macro object

macro_name_changed(*name* : *str*) → *None*

Macro name has been changed

Paramètres

name – New name of the macro

rename_macro(*number* : *int* | *None* = *None*, *title* : *str* | *None* = *None*) → *None*

Rename macro

Paramètres

— **number** – Number of the macro (starting at 1). Defaults to *None*.
— **title** – Title of the macro. Defaults to *None*.

export_macro_to_file(*number_or_title* : *int* | *str* | *None* = *None*, *filename* : *str* | *None* = *None*) → *None*

Export macro to file

Paramètres

— **number_or_title** – Number of the macro (starting at 1) or title of the macro. Defaults to *None*.
— **filename** – Filename. Defaults to *None*.

Lève

ValueError – If title is not found

import_macro_from_file(*filename* : *str* | *None* = *None*) → *int*

Import macro from file

Paramètres

filename – Filename. Defaults to *None*.

Renvoie

Number of the macro (starting at 1)

remove_macro(*number_or_title* : *int* | *str* | *None* = *None*) → *None*

Remove macro

Paramètres

number_or_title – Number of the macro (starting at 1) or title of the macro. Defaults to *None*.

3.9 Gestionnaire d'actions

Le module `cdl.core.gui.actionhandler` gère toutes les actions de l'application (menus, barres d'outils, menu contextuel). Ces actions pointent vers les panneaux, les processeurs, les gestionnaires d'objets, ...

3.9.1 Classes utilitaires

class `cdl.core.gui.actionhandler.SelectCond`

Conditions de sélection de signaux ou d'images

static `always(selected_groups : list[ObjectGroup], selected_objects : list[SignalObj | ImageObj]) → bool`

Toujours vrai

static `exactly_one(selected_groups : list[ObjectGroup], selected_objects : list[SignalObj | ImageObj]) → bool`

Exactement un signal ou une image est sélectionné

static `exactly_one_group(selected_groups : list[ObjectGroup], selected_objects : list[SignalObj | ImageObj]) → bool`

Exactement un groupe est sélectionné

static `at_least_one_group_or_one_object(sel_groups : list[ObjectGroup], sel_objects : list[SignalObj | ImageObj]) → bool`

Au moins un groupe ou un signal ou une image est sélectionné

static `at_least_one(sel_groups : list[ObjectGroup], sel_objects : list[SignalObj | ImageObj]) → bool`

Au moins un signal ou une image est sélectionné

static `at_least_two(sel_groups : list[ObjectGroup], sel_objects : list[SignalObj | ImageObj]) → bool`

Au moins deux signaux ou images sont sélectionnés

static `with_roi(selected_groups : list[ObjectGroup], selected_objects : list[SignalObj | ImageObj]) → bool`

Au moins un signal ou une image a une ROI

class `cdl.core.gui.actionhandler.ActionCategory`(*value, names=None, *, module=None, qualname=None, type=None, start=1, boundary=None*)

Catégories d'actions

3.9.2 Classes de gestion

class `cdl.core.gui.actionhandler.SignalActionHandler`(*panel : SignalPanel | ImagePanel, panel_toolbar : QW.QToolBar, view_toolbar : QW.QToolBar*)

Objet gérant les interactions GUI du panneau de signaux : actions, menus, ...

create_first_actions()

Créer des actions qui sont ajoutées aux menus en premier lieu

create_last_actions()

Créer des actions qui sont ajoutées aux menus à la fin

add_action(*action* : QAction, *select_condition* : Callable | None = None) → None

Ajouter une action à la liste des actions.

Paramètres

- **action** – action à ajouter
- **select_condition** – condition pour activer l’action. Par défaut à None. Si None, l’action est activée si au moins un objet est sélectionné.

add_to_action_list(*action* : QAction, *category* : ActionCategory | None = None, *pos* : int | None = None, *sep* : bool = False) → None

Ajouter une action à la liste des actions.

Paramètres

- **action** – action à ajouter
- **category** – catégorie d’action. Par défaut à None. Si None, l’action est ajoutée à la catégorie actuelle.
- **pos** – ajouter l’action au menu à cette position. Par défaut à None. Si None, l’action est ajoutée à la fin de la liste.
- **sep** – ajouter un séparateur avant l’action dans le menu (ou après si pos est positif). Par défaut à False.

create_all_actions()

Créer toutes les actions

new_action(*title* : str, *position* : int | None = None, *separator* : bool = False, *triggered* : Callable | None = None, *toggled* : Callable | None = None, *shortcut* : QShortcut | None = None, *icon_name* : str | None = None, *tip* : str | None = None, *select_condition* : Callable | str | None = None, *context_menu_pos* : int | None = None, *context_menu_sep* : bool = False, *toolbar_pos* : int | None = None, *toolbar_sep* : bool = False, *toolbar_category* : ActionCategory | None = None) → QAction

Créer une nouvelle action et l’ajouter à la liste des actions.

Paramètres

- **title** – titre de l’action
- **position** – ajouter l’action au menu à cette position. Par défaut à None.
- **separator** – ajouter un séparateur avant l’action dans le menu (ou après si pos est positif). Par défaut à False.
- **triggered** – callback déclenché. Par défaut à None.
- **toggled** – callback de type toggle. Par défaut à None.
- **shortcut** – raccourci. Par défaut à None.
- **icon_name** – icon name. Defaults to None.
- **tip** – info-bulle. Par défaut à None.
- **select_condition** – condition de sélection. Par défaut à None. Si str, doit être le nom d’une méthode de SelectCond, c’est-à-dire l’une des valeurs suivantes : « always », « exactly_one », « exactly_one_group », « at_least_one_group_or_one_object », « at_least_one », « at_least_two », « with_roi ».
- **context_menu_pos** – ajouter l’action au menu contextuel à cette position. Par défaut à None.
- **context_menu_sep** – ajouter un séparateur avant l’action dans le menu contextuel (ou après si context_menu_pos est positif). Par défaut à False.
- **toolbar_pos** – ajouter l’action à la barre d’outils à cette position. Par défaut à None.
- **toolbar_sep** – ajouter un séparateur avant l’action dans la barre d’outils (ou après si toolbar_pos est positif). Par défaut à False.
- **toolbar_category** – catégorie de la barre d’outils. Par défaut à None. S’il n’est pas None, cela spécifie la catégorie de la barre d’outils. Si None, par défaut à ActionCategory.VIEW_TOOLBAR si la catégorie actuelle est ActionCategory.VIEW, sinon à ActionCategory.PANEL_TOOLBAR.

Renvoie

Nouvelle action

new_category(*category* : [ActionCategory](#)) → [Generator](#)[None, None, None]

Gestionnaire de contexte pour créer un nouveau menu.

Paramètres**category** – Catégorie d'action**Renvoie (Yields)**

None

new_menu(*title* : *str*, *icon_name* : *str* | *None* = *None*) → [Generator](#)[None, None, None]

Gestionnaire de contexte pour créer un nouveau menu.

Paramètres— **title** – Titre du menu— **icon_name** – Menu icon name. Defaults to None.**Renvoie (Yields)**

None

selected_objects_changed(*selected_groups* : *list*[*ObjectGroup*], *selected_objects* : *list*[*SignalObj* | *ImageObj*]) → None

Mettre à jour les actions en fonction des objets sélectionnés.

Paramètres— **selected_groups** – groupes sélectionnés— **selected_objects** – objets sélectionnés

```
class cdl.core.gui.actionhandler.ImageActionHandler(panel : SignalPanel | ImagePanel,
                                                    panel_toolbar : QW.QToolBar, view_toolbar :
                                                    QW.QToolBar)
```

Objet gérant les interactions GUI du panneau d'images : actions, menus, ...

create_first_actions()

Créer des actions qui sont ajoutées aux menus en premier lieu

create_last_actions()

Créer des actions qui sont ajoutées aux menus à la fin

add_action(*action* : *QAction*, *select_condition* : *Callable* | *None* = *None*) → None

Ajouter une action à la liste des actions.

Paramètres— **action** – action à ajouter— **select_condition** – condition pour activer l'action. Par défaut à None. Si None, l'action est activée si au moins un objet est sélectionné.**add_to_action_list**(*action* : *QAction*, *category* : [ActionCategory](#) | *None* = *None*, *pos* : *int* | *None* = *None*, *sep* : *bool* = *False*) → None

Ajouter une action à la liste des actions.

Paramètres— **action** – action à ajouter— **category** – catégorie d'action. Par défaut à None. Si None, l'action est ajoutée à la catégorie actuelle.— **pos** – ajouter l'action au menu à cette position. Par défaut à None. Si None, l'action est ajoutée à la fin de la liste.— **sep** – ajouter un séparateur avant l'action dans le menu (ou après si pos est positif). Par défaut à False.

create_all_actions()

Créer toutes les actions

new_action(*title* : *str*, *position* : *int* | *None* = *None*, *separator* : *bool* = *False*, *triggered* : *Callable* | *None* = *None*, *toggled* : *Callable* | *None* = *None*, *shortcut* : *QShortcut* | *None* = *None*, *icon_name* : *str* | *None* = *None*, *tip* : *str* | *None* = *None*, *select_condition* : *Callable* | *str* | *None* = *None*, *context_menu_pos* : *int* | *None* = *None*, *context_menu_sep* : *bool* = *False*, *toolbar_pos* : *int* | *None* = *None*, *toolbar_sep* : *bool* = *False*, *toolbar_category* : *ActionCategory* | *None* = *None*)
→ *QAction*

Créer une nouvelle action et l'ajouter à la liste des actions.

Paramètres

- **title** – titre de l'action
- **position** – ajouter l'action au menu à cette position. Par défaut à *None*.
- **separator** – ajouter un séparateur avant l'action dans le menu (ou après si pos est positif). Par défaut à *False*.
- **triggered** – callback déclenché. Par défaut à *None*.
- **toggled** – callback de type toggle. Par défaut à *None*.
- **shortcut** – raccourci. Par défaut à *None*.
- **icon_name** – icon name. Defaults to *None*.
- **tip** – info-bulle. Par défaut à *None*.
- **select_condition** – condition de sélection. Par défaut à *None*. Si *str*, doit être le nom d'une méthode de *SelectCond*, c'est-à-dire l'une des valeurs suivantes : « *always* », « *exactly_one* », « *exactly_one_group* », « *at_least_one_group_or_one_object* », « *at_least_one* », « *at_least_two* », « *with_roi* ».
- **context_menu_pos** – ajouter l'action au menu contextuel à cette position. Par défaut à *None*.
- **context_menu_sep** – ajouter un séparateur avant l'action dans le menu contextuel (ou après si *context_menu_pos* est positif). Par défaut à *False*.
- **toolbar_pos** – ajouter l'action à la barre d'outils à cette position. Par défaut à *None*.
- **toolbar_sep** – ajouter un séparateur avant l'action dans la barre d'outils (ou après si *toolbar_pos* est positif). Par défaut à *False*.
- **toolbar_category** – catégorie de la barre d'outils. Par défaut à *None*. S'il n'est pas *None*, cela spécifie la catégorie de la barre d'outils. Si *None*, par défaut à *ActionCategory.VIEW_TOOLBAR* si la catégorie actuelle est *ActionCategory.VIEW*, sinon à *ActionCategory.PANEL_TOOLBAR*.

Renvoie

Nouvelle action

new_category(*category* : *ActionCategory*) → *Generator*[*None*, *None*, *None*]

Gestionnaire de contexte pour créer un nouveau menu.

Paramètres

category – Catégorie d'action

Renvoie (Yields)

None

new_menu(*title* : *str*, *icon_name* : *str* | *None* = *None*) → *Generator*[*None*, *None*, *None*]

Gestionnaire de contexte pour créer un nouveau menu.

Paramètres

— **title** – Titre du menu

— **icon_name** – Menu icon name. Defaults to *None*.

Renvoie (Yields)

None

selected_objects_changed(*selected_groups* : *list*[*ObjectGroup*], *selected_objects* : *list*[*SignalObj* | *ImageObj*]) → *None*

Mettre à jour les actions en fonction des objets sélectionnés.

Paramètres

- **selected_groups** – groupes sélectionnés
- **selected_objects** – objets sélectionnés

3.10 Vue des objets

Le module `cdl.core.gui.objectview` fournit des widgets pour afficher des arbres d'objets (signal/image).

Note : This module provides tree widgets to display signals, images and groups. It is important to note that, by design, the user can only select either individual signals/images or groups, but not both at the same time. This is an important design choice, as it allows to simplify the user experience, and to avoid potential confusion between the two types of selection.

3.10.1 Simple object tree

class `cdl.core.gui.objectview.SimpleObjectTree`(*parent* : *QW.QWidget*, *objmodel* : *ObjectModel*)

Base object handling panel list widget, object (sig/ima) lists

initialize_from(*sobjlist* : *SimpleObjectTree*) → *None*

Init from another SimpleObjectList, without making copies of objects

iter_items(*item* : *QTreeWidgetItem* | *None* = *None*) → *Iterator*[*QTreeWidgetItem*]

Recursively iterate over all items

get_item_from_id(*item_id*) → *QTreeWidgetItem*

Return *QTreeWidgetItem* from id (stored in item's data)

get_current_item_id(*object_only* : *bool* = *False*) → *str* | *None*

Return current item id

set_current_item_id(*uuid* : *str*, *extend* : *bool* = *False*) → *None*

Set current item by id

get_current_group_id() → *str*

Return current group ID

populate_tree() → *None*

Populate tree with objects

update_tree() → *None*

Update tree

add_group_item(*group* : *ObjectGroup*) → *None*

Add group item

add_object_item(*obj* : *SignalObj* | *ImageObj*, *group_id* : *str*, *set_current* : *bool* = *True*) → *None*

Add item

update_item(*uuid* : *str*) → *None*

Update item

remove_item(oid : *str*, refresh : *bool* = *True*) → *None*

Remove item

item_double_clicked(item : *QTreeWidgetItem*) → *None*

Item was double-clicked : open a pop-up plot dialog

contextMenuEvent(event : *QContextMenuEvent*) → *None*

Override Qt method

3.10.2 Get object dialog

class `cdl.core.gui.objectview.GetObjectDialog`(parent : *QW.QWidget*, panel : *BaseDataPanel*, title : *str*, minimum_size : *tuple[int, int]* = *None*)

Get object dialog box

Paramètres

- **parent** – parent widget
- **panel** – data panel
- **title** – dialog title
- **minimum_size** – minimum size (width, height)

get_current_object_uuid() → *str*

Return current object uuid

3.10.3 Vue des objets

class `cdl.core.gui.objectview.ObjectView`(parent : *QW.QWidget*, objmodel : *ObjectModel*)

Object handling panel list widget, object (sig/ima) lists

paintEvent(event)

Reimplement Qt method

dragEnterEvent(event : *QDragEnterEvent*) → *None*

Reimplement Qt method

dragLeaveEvent(event : *QDragLeaveEvent*) → *None*

Reimplement Qt method

dragMoveEvent(event : *QDragMoveEvent*) → *None*

Reimplement Qt method

get_all_group_uuids() → *list[str]*

Return all group uuids, in a list ordered by group position in the tree

get_all_object_uuids() → *dict[str, list[str]]*

Return all object uuids, in a dictionary that maps group uuids to the list of object uuids in each group, in the correct order

dropEvent(event : *QDropEvent*) → *None*

Reimplement Qt method

get_current_object() → *SignalObj* | *ImageObj* | *None*

Return current object

set_current_object(*obj* : *SignalObj* | *ImageObj*) → *None*

Set current object

get_sel_group_items() → *list*[*QTreeWidgetItem*]

Return selected group items

get_sel_group_uuids() → *list*[*str*]

Return selected group uuids

get_sel_object_items() → *list*[*QTreeWidgetItem*]

Return selected object items

get_sel_object_uuids(*include_groups* : *bool* = *False*) → *list*[*str*]

Return selected objects uuids.

Paramètres

include_groups – If True, also return objects from selected groups.

Renvoie

List of selected objects uuids.

get_sel_objects(*include_groups* : *bool* = *False*) → *list*[*SignalObj* | *ImageObj*]

Return selected objects.

If *include_groups* is True, also return objects from selected groups.

get_sel_groups() → *list*[*ObjectGroup*]

Return selected groups

item_selection_changed() → *None*

Refreshing the selection of objects and groups, emitting the SIG_SELECTION_CHANGED signal which triggers the update of the object properties panel, the plot items and the actions of the toolbar and menu bar.

This method is called when the user selects or deselects items in the tree. It is also called when the user clicks on an item that was already selected.

This method emits the SIG_SELECTION_CHANGED signal.

select_objects(*selection* : *list*[*SignalObj* | *ImageObj* | *int* | *str*]) → *None*

Select multiple objects

Paramètres

selection (*list*) – list of objects, object numbers (1 to N) or object uuids

select_groups(*groups* : *list*[*ObjectGroup* | *int* | *str*] | *None* = *None*) → *None*

Select multiple groups

Paramètres

groups – list of groups, group numbers (1 to N), group names or None (select all groups). Defaults to None.

move_up()

Move selected objects/groups up

move_down()

Move selected objects/groups down

3.11 Gestionnaire de visualisation

Le module `cdl.core.gui.plothandler` fournit des gestionnaires de visualisation pour les panneaux de signaux et d'images, c'est-à-dire des classes gérant les items de visualisation *PlotPy* pour représenter les signaux et les images.

3.11.1 Gestionnaire de visualisation de signaux

class `cdl.core.gui.plothandler.SignalPlotHandler`(*panel* : `BaseDataPanel`, *plotwidget* : `PlotWidget`)

Objet gérant les items de visualisation de signaux, les dialogues de visualisation et les options de visualisation

toggle_anti_aliasing(*state* : `bool`) → `None`

Activer/désactiver l'anti-crénelage

Paramètres

state – si `True`, activer l'anti-crénelage

get_current_plot_options() → `PlotOptions`

Renvoyer les options de visualisation standard pour les signaux/images

add_shapes(*oid* : `str`, *do_autoscale* : `bool` = `False`) → `None`

Ajouter des items de formes géométriques associés aux résultats calculés et aux annotations, pour l'objet avec l'uuid donné

cleanup_dataview() → `None`

Nettoyer la vue de données

clear() → `None`

Effacer les items de visualisation

get(*key* : `str`, *default* : `CurveItem` | `MaskedImageItem` | `None` = `None`) → `CurveItem` | `MaskedImageItem` | `None`

Renvoie l'item associé à l'uuid de l'objet. Si la clé n'est pas trouvée, la valeur par défaut est renvoyée si elle est donnée, sinon `None` est renvoyé.

get_obj_from_item(*item* : `CurveItem` | `MaskedImageItem`) → `SignalObj` | `ImageObj` | `None`

Renvoyer l'objet associé à l'item de visualisation

Paramètres

item – item de visualisation

Renvoie

Objet associé à l'item de visualisation

refresh_plot(*what* : `str`, *update_items* : `bool` = `True`, *force* : `bool` = `False`) → `None`

Actualiser la visualisation

Paramètres

— **what** – chaîne décrivant les objets à actualiser. Les valeurs valides sont « selected » (actualiser les objets sélectionnés), « all » (actualiser tous les objets), « existing » (actualiser les items de visualisation existants), ou un uuid d'objet.

— **update_items** – si `True`, mettre à jour les items. Si `False`, seulement afficher les items (ne pas les mettre à jour, sauf si l'option « Utiliser la plage LUT de l'item de référence » est activée et que plus d'un item est sélectionné). Par défaut à `True`.

— **force** – si `True`, forcer l'actualisation même si l'actualisation automatique est désactivée.

Lève

ValueError – si *what* n'est pas une valeur valide

remove_all_shape_items() → *None*

Supprimer toutes les formes géométriques associées aux items de résultats

remove_item(oid : str) → *None*

Supprimer l'item de visualisation associé à l'uuid de l'objet

set_auto_refresh(auto_refresh : bool) → *None*

Définir le mode d'actualisation automatique.

Paramètres

auto_refresh – si True, actualiser les items de visualisation automatiquement

set_show_first_only(show_first_only : bool) → *None*

Set show first only mode.

Paramètres

show_first_only – if True, show only the first selected item

static update_item_according_to_ref_item(item : MaskedImageItem, ref_item : MaskedImageItem)
→ *None*

Mettre à jour l'item de visualisation selon l'item de référence

update_resultproperty_from_plot_item(item : LabelItem) → *None*

Mettre à jour la propriété de résultat à partir de l'item de visualisation

3.11.2 Gestionnaire de visualisation d'images

class cdl.core.gui.plothandler.ImagePlotHandler(panel : BaseDataPanel, plotwidget : PlotWidget)

Objet gérant les items de visualisation d'images, les dialogues de visualisation et les options de visualisation

static update_item_according_to_ref_item(item : MaskedImageItem, ref_item : MaskedImageItem)
→ *None*

Mettre à jour l'item de visualisation selon l'item de référence

refresh_plot(what : str, update_items : bool = True, force : bool = False) → *None*

Actualiser la visualisation

Paramètres

- **what** – chaîne décrivant les objets à actualiser. Les valeurs valides sont « selected » (actualiser les objets sélectionnés), « all » (actualiser tous les objets), « existing » (actualiser les items de visualisation existants), ou un uuid d'objet.
- **update_items** – si True, mettre à jour les items. Si False, seulement afficher les items (ne pas les mettre à jour, sauf si l'option « Utiliser la plage LUT de l'item de référence » est activée et que plus d'un item est sélectionné). Par défaut à True.
- **force** – si True, forcer l'actualisation même si l'actualisation automatique est désactivée.

Lève

ValueError – si *what* n'est pas une valeur valide

cleanup_dataview() → *None*

Nettoyer la vue de données

get_current_plot_options() → *PlotOptions*

Renvoyer les options de visualisation standard pour les signaux/images

add_shapes(oid : str, do_autoscale : bool = False) → *None*

Ajouter des items de formes géométriques associés aux résultats calculés et aux annotations, pour l'objet avec l'uuid donné

clear() → *None*

Effacer les items de visualisation

get(*key* : *str*, *default* : *CurveItem* | *MaskedImageItem* | *None* = *None*) → *CurveItem* | *MaskedImageItem* | *None*

Renvoie l'item associé à l'uuid de l'objet. Si la clé n'est pas trouvée, la valeur par défaut est renvoyée si elle est donnée, sinon *None* est renvoyé.

get_obj_from_item(*item* : *CurveItem* | *MaskedImageItem*) → *SignalObj* | *ImageObj* | *None*

Renvoyer l'objet associé à l'item de visualisation

Paramètres

item – item de visualisation

Renvoie

Objet associé à l'item de visualisation

remove_all_shape_items() → *None*

Supprimer toutes les formes géométriques associées aux items de résultats

remove_item(*oid* : *str*) → *None*

Supprimer l'item de visualisation associé à l'uuid de l'objet

set_auto_refresh(*auto_refresh* : *bool*) → *None*

Définir le mode d'actualisation automatique.

Paramètres

auto_refresh – si *True*, actualiser les items de visualisation automatiquement

set_show_first_only(*show_first_only* : *bool*) → *None*

Set show first only mode.

Paramètres

show_first_only – if *True*, show only the first selected item

update_resultproperty_from_plot_item(*item* : *LabelItem*) → *None*

Mettre à jour la propriété de résultat à partir de l'item de visualisation

3.12 Editeur de ROI

Le module `cdl.core.gui.roieditor` fournit les widgets de l'éditeur de ROI pour les signaux et les images.

3.12.1 Editeur de ROI de signal

class `cdl.core.gui.roieditor.SignalROIEditor`(*parent* : *PlotDialog*, *obj* : *AnyObj*, *extract* : *bool*,
singleobj : *bool* | *None* = *None*)

Editeur de ROI de signal

setup_widget()

Configurer le widget de l'éditeur de ROI

add_roi()

Ajouter simplement une ROI

update_roi_titles()

Mettre à jour les titres des annotations de ROI

```
static get_roi_item_coords(roi_item)
```

Retourner les coordonnées de l'élément ROI

3.12.2 Editeur de ROI d'image

```
class cdl.core.gui.roieditor.ImageROIEditor(parent : PlotDialog, obj : AnyObj, extract : bool,
                                             singleobj : bool | None = None)
```

Editeur de ROI d'image

```
setup_widget()
```

Configurer le widget de l'éditeur de ROI

```
add_roi(geometry : RoiDataGeometries = RoiDataGeometries.RECTANGLE)
```

Ajouter une nouvelle ROI

```
update_roi_titles()
```

Mettre à jour les titres des annotations de ROI

```
static get_roi_item_coords(roi_item)
```

Retourner les coordonnées de l'élément ROI

3.13 Processeur

Le paquet `cdl.core.gui.processor` fournit les **objets processeur** pour les signaux et les images.

Les objets processeur sont le pont entre les modules de calcul (dans `cdl.computation`) et les modules GUI (dans `cdl.core.gui`). Ils sont utilisés pour appeler les fonctions de calcul et pour mettre à jour l'interface utilisateur depuis l'intérieur des objets de panneau de données.

Lors de la mise en œuvre d'une fonction de traitement dans DataLab, les étapes sont généralement les suivantes :

- Ajout d'une action dans le module `cdl.core.gui.actionhandler` pour déclencher la fonction de traitement depuis l'interface utilisateur (par exemple, un élément de menu ou un bouton de barre d'outils).
- Implémentation de la fonction de calcul dans le module `cdl.computation` (qui appellerait éventuellement l'algorithme du module `cdl.algorithms`).
- Implémentation de la méthode de l'objet processeur dans ce paquet pour appeler la fonction de calcul et éventuellement mettre à jour l'interface utilisateur.

Les objets processeur sont organisés en sous-modules en fonction de leur objectif.

Les sous-modules suivants sont disponibles :

- `cdl.core.gui.processor.base` : Fonctions de traitement communes
- `cdl.core.gui.processor.signal` : Fonctions de traitement de signaux
- `cdl.core.gui.processor.image` : Fonctions de traitement d'images

3.13.1 Fonctions communes

```
class cdl.core.gui.processor.base.Worker
```

Travailleur de traitement parallèle, pour exécuter des tâches de longue durée dans un processus séparé

```
static create_pool() → None
```

Créer un pool de traitement parallèle

static terminate_pool(*wait* : *bool* = *False*) → *None*

Terminer le pool de traitement parallèle.

Paramètres

wait – wait for all tasks to finish. Defaults to *False*.

restart_pool() → *None*

Terminate and recreate the pool

run(*func* : *Callable*, *args* : *tuple*[*Any*]) → *None*

Run computation.

Paramètres

— **func** – function to run

— **args** – arguments

close() → *None*

Close worker : close pool properly and wait for all tasks to finish

is_computation_finished() → *bool*

Return True if computation is finished.

Renvoie

True if computation is finished

Type renvoyé

bool

get_result() → *CompOut*

Return computation result.

Renvoie

computation result

Type renvoyé

CompOut

class *cdl.core.gui.processor.base.BaseProcessor*(*panel* : *SignalPanel* | *ImagePanel*, *plotwidget* : *PlotWidget*)

Object handling data processing : operations, processing, computing.

Paramètres

— **panel** – panel

— **plotwidget** – plot widget

close()

Close processor properly

set_process_isolation_enabled(*enabled* : *bool*) → *None*

Set process isolation enabled.

Paramètres

enabled – enabled

has_param_defaults(*paramclass* : *type*[*DataSet*]) → *bool*

Return True if parameter defaults are available.

Paramètres

paramclass – parameter class

Renvoie

True if parameter defaults are available

Type renvoyé

bool

update_param_defaults(*param* : *DataSet*) → *None*

Update parameter defaults.

Paramètres

param – parameters

init_param(*param* : *DataSet*, *paramclass* : *type[DataSet]*, *title* : *str*, *comment* : *str* | *None* = *None*) → *tuple[bool, DataSet]*

Initialize processing parameters.

Paramètres

— **param** – parameter
— **paramclass** – parameter class
— **title** – title
— **comment** – comment

Renvois

Tuple (edit, param) where edit is True if parameters have been edited, False otherwise.

compute_11(*func* : *Callable*, *param* : *DataSet* | *None* = *None*, *paramclass* : *DataSet* | *None* = *None*, *title* : *str* | *None* = *None*, *comment* : *str* | *None* = *None*, *edit* : *bool* | *None* = *None*) → *None*

Compute 11 function : 1 object in → 1 object out.

Paramètres

— **func** – function
— **param** – parameter
— **paramclass** – parameter class
— **title** – title
— **comment** – comment
— **edit** – edit parameters

compute_1n(*funcs* : *list[Callable]* | *Callable*, *params* : *list* | *None* = *None*, *title* : *str* | *None* = *None*, *edit* : *bool* | *None* = *None*) → *None*

Compute 1n function : 1 object in → n objects out.

Paramètres

— **funcs** – list of functions
— **params** – list of parameters
— **title** – title
— **edit** – edit parameters

handle_output(*compout* : *CompOut*, *context* : *str*, *progress* : *QW.QProgressDialog*) → *SignalObj* | *ImageObj* | *ResultShape* | *ResultProperties* | *None*

Handle computation output : if error, display error message, if warning, display warning message.

Paramètres

— **compout** – computation output
— **context** – context (e.g. « Computing : Gaussian filter »)
— **progress** – progress dialog

Renvois

a signal or image object, or a result shape object,
or None if error

Type renvoyé

Output object

compute_10(*func* : *Callable*, *param* : *DataSet* | *None* = *None*, *paramclass* : *DataSet* | *None* = *None*, *title* : *str* | *None* = *None*, *comment* : *str* | *None* = *None*, *edit* : *bool* | *None* = *None*) → *dict[str, ResultShape* | *ResultProperties]*

Compute 10 function : 1 object in → 0 object out (the result of this method is stored in original object's metadata).

Paramètres

- **func** – function to execute
- **param** – parameters. Defaults to None.
- **paramclass** – parameters class. Defaults to None.
- **title** – title of progress bar. Defaults to None.
- **comment** – comment. Defaults to None.
- **edit** – if True, edit parameters. Defaults to None.

Renvoie

object uuid, values : ResultShape or
ResultProperties objects)

Type renvoyé

Dictionary of results (keys

compute_n1(*name : str, func : Callable, param : DataSet | None = None, paramclass : DataSet | None = None, title : str | None = None, comment : str | None = None, func_objs : Callable | None = None, edit : bool | None = None*) → None

Compute n1 function : N(>=2) objects in → 1 object out.

Paramètres

- **name** – name of function
- **func** – function to execute
- **param** – parameters. Defaults to None.
- **paramclass** – parameters class. Defaults to None.
- **title** – title of progress bar. Defaults to None.
- **comment** – comment. Defaults to None.
- **func_objs** – function to execute on objects. Defaults to None.
- **edit** – if True, edit parameters. Defaults to None.

compute_n1n(*obj2 : Obj | None, obj2_name : str, func : Callable, param : gds.DataSet | None = None, paramclass : gds.DataSet | None = None, title : str | None = None, comment : str | None = None, edit : bool | None = None*) → None

Compute n1n function : N(>=1) objects + 1 object in → N objects out.

Examples : subtract, divide

Paramètres

- **obj2** – second object
- **obj2_name** – name of second object
- **func** – function to execute
- **param** – parameters. Defaults to None.
- **paramclass** – parameters class. Defaults to None.
- **title** – title of progress bar. Defaults to None.
- **comment** – comment. Defaults to None.
- **edit** – if True, edit parameters. Defaults to None.

abstract compute_sum() → None

Compute sum

abstract compute_normalize(*param : NormalizeParam | None = None*) → None

Normalize data

abstract compute_average() → None

Compute average

abstract compute_product() → None

Compute product

```

abstract compute_difference(obj2 : Obj | None = None) → None
    Compute difference

abstract compute_quadratic_difference(obj2 : Obj | None = None) → None
    Compute quadratic difference

abstract compute_division(obj2 : Obj | None = None) → None
    Compute division

abstract compute_roi_extraction(param=None) → None
    Extract Region Of Interest (ROI) from data

abstract compute_swap_axes() → None
    Swap data axes

abstract compute_abs() → None
    Compute absolute value

abstract compute_re() → None
    Compute real part

abstract compute_im() → None
    Compute imaginary part

abstract compute_astype() → None
    Convert data type

abstract compute_log10() → None
    Compute Log10

abstract compute_exp() → None
    Compute exponential

abstract compute_calibration(param=None) → None
    Compute data linear calibration

abstract compute_clip(param : ClipParam | None = None) → None
    Compute maximum data clipping

abstract compute_gaussian_filter(param : GaussianParam | None = None) → None
    Compute gaussian filter

abstract compute_moving_average(param : MovingAverageParam | None = None) → None
    Compute moving average

abstract compute_moving_median(param : MovingMedianParam | None = None) → None
    Compute moving median

abstract compute_wiener() → None
    Compute Wiener filter

abstract compute_fft() → None
    Compute iFFT

abstract compute_ifft() → None
    Compute FFT

abstract compute_addition_constant(param : ConstantOperationParam) → None
    Compute sum with a constant

```

abstract compute_difference_constant(*param* : [ConstantOperationParam](#)) → [None](#)

Compute difference with a constant

abstract compute_product_constant(*param* : [ConstantOperationParam](#)) → [None](#)

Compute product with a constant

abstract compute_division_constant(*param* : [ConstantOperationParam](#)) → [None](#)

Compute division by a constant

edit_regions_of_interest(*extract* : [bool](#) = [False](#), *singleobj* : [bool](#) | [None](#) = [None](#), *add_roi* : [bool](#) = [False](#)) → [ROIDataParam](#) | [None](#)

Define Region Of Interest (ROI) for computing functions.

Paramètres

- **extract** – If True, ROI is extracted from data. Defaults to False.
- **singleobj** – If True, ROI is extracted from first selected object only. If False, ROI is extracted from all selected objects. If None, ROI is extracted from all selected objects only if they all have the same ROI. Defaults to None.
- **add_roi** – If True, add ROI to data immediately after opening the ROI editor. Defaults to False.

Renvoie

ROI data parameters or None if ROI dialog has been canceled.

delete_regions_of_interest() → [None](#)

Delete Regions Of Interest

abstract compute_stats() → [dict](#)[[str](#), [ResultShape](#)]

Compute data statistics

3.13.2 Signal processing features

class `cdl.core.gui.processor.signal.SignalProcessor`(*panel* : [SignalPanel](#) | [ImagePanel](#), *plotwidget* : [PlotWidget](#))

Object handling signal processing : operations, processing, computing

compute_sum() → [None](#)

Compute sum

compute_addition_constant(*param* : [ConstantOperationParam](#) | [None](#) = [None](#)) → [None](#)

Compute sum with a constant

compute_average() → [None](#)

Compute average

compute_product() → [None](#)

Compute product

compute_product_constant(*param* : [ConstantOperationParam](#) | [None](#) = [None](#)) → [None](#)

Compute product with a constant

compute_roi_extraction(*param* : [ROIDataParam](#) | [None](#) = [None](#)) → [None](#)

Extract Region Of Interest (ROI) from data

compute_swap_axes() → [None](#)

Swap data axes

compute_abs() → *None*
 Compute absolute value

compute_re() → *None*
 Compute real part

compute_im() → *None*
 Compute imaginary part

compute_astype(*param* : *DataTypeSParam* | *None* = *None*) → *None*
 Convert data type

compute_log10() → *None*
 Compute Log10

compute_exp() → *None*
 Compute Log10

compute_sqrt() → *None*
 Compute square root

compute_power(*param* : *PowerParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute power

compute_difference(*obj2* : *SignalObj* | *None* = *None*) → *None*
 Compute difference between two signals

compute_difference_constant(*param* : *ConstantOperationParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute difference with a constant

compute_quadratic_difference(*obj2* : *SignalObj* | *None* = *None*) → *None*
 Compute quadratic difference between two signals

compute_division(*obj2* : *SignalObj* | *None* = *None*) → *None*
 Compute division between two signals

compute_division_constant(*param* : *ConstantOperationParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute division by a constant

compute_peak_detection(*param* : *PeakDetectionParam* | *None* = *None*) → *None*
 Detect peaks from data

compute_reverse_x() → *None*
 Reverse X axis

compute_normalize(*param* : *NormalizeParam* | *None* = *None*) → *None*
 Normalize data

compute_derivative() → *None*
 Compute derivative

compute_integral() → *None*
 Compute integral

compute_calibration(*param* : *XYCalibrateParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute data linear calibration

compute_clip(*param* : *ClipParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute maximum data clipping

compute_offset_correction(*param* : ROI1DParam | *None* = *None*) → *None*
Compute offset correction

compute_gaussian_filter(*param* : GaussianParam | *None* = *None*) → *None*
Compute gaussian filter

compute_moving_average(*param* : MovingAverageParam | *None* = *None*) → *None*
Compute moving average

compute_moving_median(*param* : MovingMedianParam | *None* = *None*) → *None*
Compute moving median

compute_wiener() → *None*
Compute Wiener filter

compute_lowpass(*param* : LowPassFilterParam | *None* = *None*) → *None*
Compute high-pass filter

compute_highpass(*param* : HighPassFilterParam | *None* = *None*) → *None*
Compute high-pass filter

compute_bandpass(*param* : BandPassFilterParam | *None* = *None*) → *None*
Compute band-pass filter

compute_bandstop(*param* : BandStopFilterParam | *None* = *None*) → *None*
Compute band-stop filter

compute_fft(*param* : FFTParam | *None* = *None*) → *None*
Compute iFFT

compute_ifft(*param* : FFTParam | *None* = *None*) → *None*
Compute FFT

compute_magnitude_spectrum(*param* : SpectrumParam | *None* = *None*) → *None*
Compute magnitude spectrum

compute_phase_spectrum() → *None*
Compute phase spectrum

compute_psd(*param* : SpectrumParam | *None* = *None*) → *None*
Compute power spectral density

compute_interpolation(*obj2* : SignalObj | *None* = *None*, *param* : InterpolationParam | *None* = *None*)
Compute interpolation

compute_resampling(*param* : ResamplingParam | *None* = *None*)
Compute resampling

compute_detrending(*param* : DetrendingParam | *None* = *None*)
Compute detrending

compute_convolution(*obj2* : SignalObj | *None* = *None*) → *None*
Compute convolution

compute_windowing(*param* : WindowingParam | *None* = *None*) → *None*
Compute windowing

compute_fit(*name*, *fitdlgfunc*)
Compute fitting curve

compute_polyfit(*param* : PolynomialFitParam | *None* = *None*) → *None*
 Compute polynomial fitting curve

compute_multigaussianfit() → *None*
 Compute multi-Gaussian fitting curve

compute_fwhm(*param* : FWHMParam | *None* = *None*) → dict[str, ResultShape]
 Compute FWHM

compute_fw1e2() → dict[str, ResultShape]
 Compute FW at $1/e^2$

compute_stats() → dict[str, ResultProperties]
 Compute data statistics

compute_histogram(*param* : HistogramParam | *None* = *None*) → dict[str, ResultShape]
 Compute histogram

compute_contrast() → dict[str, ResultProperties]
 Compute contrast

compute_x_at_minmax() → dict[str, ResultProperties]
 Compute x at min/max

compute_sampling_rate_period() → dict[str, ResultProperties]
 Compute sampling rate and period (mean and std)

compute_bandwidth_3db() → *None*
 Compute bandwidth

compute_dynamic_parameters(*param* : DynamicParam | *None* = *None*) → dict[str, ResultProperties]
 Compute Dynamic Parameters (ENOB, SINAD, THD, SFDR, SNR)

3.13.3 Image processing features

class cdl.core.gui.processor.image.**ImageProcessor**(*panel* : SignalPanel | ImagePanel, *plotwidget* : PlotWidget)
 Object handling image processing : operations, processing, computing

compute_normalize(*param* : NormalizeParam | *None* = *None*) → *None*
 Normalize data

compute_sum() → *None*
 Compute sum

compute_addition_constant(*param* : ConstantOperationParam | *None* = *None*) → *None*
 Compute sum with a constant

compute_average() → *None*
 Compute average

compute_product() → *None*
 Compute product

compute_product_constant(*param* : ConstantOperationParam | *None* = *None*) → *None*
 Compute product with a constant

compute_logp1(*param* : [LogP1Param](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute base 10 logarithm

compute_rotate(*param* : [RotateParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Rotate data arbitrarily

compute_rotate90() → *None*
Rotate data 90°

compute_rotate270() → *None*
Rotate data 270°

compute_fliph() → *None*
Flip data horizontally

compute_flipv() → *None*
Flip data vertically

distribute_on_grid(*param* : [GridParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Distribute images on a grid

reset_positions() → *None*
Reset image positions

compute_resize(*param* : [ResizeParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Resize image

compute_binning(*param* : [BinningParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Binning image

compute_roi_extraction(*param* : [ROIDataParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Extract Region Of Interest (ROI) from data

compute_line_profile(*param* : [LineProfileParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute profile along a vertical or horizontal line

compute_segment_profile(*param* : [SegmentProfileParam](#) | *None* = *None*)
Compute profile along a segment

compute_average_profile(*param* : [AverageProfileParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute average profile

compute_radial_profile(*param* : [RadialProfileParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute radial profile

compute_histogram(*param* : [HistogramParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute histogram

compute_swap_axes() → *None*
Swap data axes

compute_abs() → *None*
Compute absolute value

compute_re() → *None*
Compute real part

compute_im() → *None*
Compute imaginary part

compute_astype(*param* : *DataTypeIParam* | *None* = *None*) → *None*
 Convert data type

compute_log10() → *None*
 Compute Log10

compute_exp() → *None*
 Compute Log10

compute_difference(*obj2* : *ImageObj* | *None* = *None*) → *None*
 Compute difference between two images

compute_difference_constant(*param* : *ConstantOperationParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute difference with a constant

compute_quadratic_difference(*obj2* : *ImageObj* | *None* = *None*) → *None*
 Compute quadratic difference between two images

compute_division(*obj2* : *ImageObj* | *None* = *None*) → *None*
 Compute division between two images

compute_division_constant(*param* : *ConstantOperationParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute division by a constant

compute_flatfield(*obj2* : *ImageObj* | *None* = *None*, *param* : *FlatFieldParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute flat field correction

compute_calibration(*param* : *ZCalibrateParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute data linear calibration

compute_clip(*param* : *ClipParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute maximum data clipping

compute_offset_correction(*param* : *ROI2DParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute offset correction

compute_gaussian_filter(*param* : *GaussianParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute gaussian filter

compute_moving_average(*param* : *MovingAverageParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute moving average

compute_moving_median(*param* : *MovingMedianParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute moving median

compute_wiener() → *None*
 Compute Wiener filter

compute_fft(*param* : *FFTParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute FFT

compute_ifft(*param* : *FFTParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute iFFT

compute_magnitude_spectrum(*param* : *SpectrumParam* | *None* = *None*) → *None*
 Compute magnitude spectrum

compute_phase_spectrum() → *None*
 Compute phase spectrum

compute_psd(*param* : [SpectrumParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute Power Spectral Density (PSD)

compute_butterworth(*param* : [ButterworthParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute Butterworth filter

compute_threshold(*param* : [ThresholdParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute parametric threshold

compute_threshold_isodata() → *None*
Compute threshold using Isodata algorithm

compute_threshold_li() → *None*
Compute threshold using Li algorithm

compute_threshold_mean() → *None*
Compute threshold using Mean algorithm

compute_threshold_minimum() → *None*
Compute threshold using Minimum algorithm

compute_threshold_otsu() → *None*
Compute threshold using Otsu algorithm

compute_threshold_triangle() → *None*
Compute threshold using Triangle algorithm

compute_threshold_yen() → *None*
Compute threshold using Yen algorithm

compute_all_threshold() → *None*
Compute all threshold algorithms

compute_adjust_gamma(*param* : [AdjustGammaParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute gamma correction

compute_adjust_log(*param* : [AdjustLogParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute log correction

compute_adjust_sigmoid(*param* : [AdjustSigmoidParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute sigmoid correction

compute_rescale_intensity(*param* : [RescaleIntensityParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Rescale image intensity levels

compute_equalize_hist(*param* : [EqualizeHistParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Histogram equalization

compute_equalize_adapthist(*param* : [EqualizeAdaptHistParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Adaptive histogram equalization

compute_denoise_tv(*param* : [DenoiseTVParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute Total Variation denoising

compute_denoise_bilateral(*param* : [DenoiseBilateralParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute bilateral filter denoising

compute_denoise_wavelet(*param* : [DenoiseWaveletParam](#) | *None* = *None*) → *None*
Compute Wavelet denoising

compute_denoise_tophat(*param* : MorphologyParam | None = None) → None

Denoise using White Top-Hat

compute_all_denoise(*params* : list | None = None) → None

Compute all denoising filters

compute_white_tophat(*param* : MorphologyParam | None = None) → None

Compute White Top-Hat

compute_black_tophat(*param* : MorphologyParam | None = None) → None

Compute Black Top-Hat

compute_erosion(*param* : MorphologyParam | None = None) → None

Compute Erosion

compute_dilation(*param* : MorphologyParam | None = None) → None

Compute Dilation

compute_opening(*param* : MorphologyParam | None = None) → None

Compute morphological opening

compute_closing(*param* : MorphologyParam | None = None) → None

Compute morphological closing

compute_all_morphology(*param* : MorphologyParam | None = None) → None

Compute all morphology filters

compute_canny(*param* : CannyParam | None = None) → None

Compute Canny filter

compute_roberts() → None

Compute Roberts filter

compute_prewitt() → None

Compute Prewitt filter

compute_prewitt_h() → None

Compute Prewitt filter (horizontal)

compute_prewitt_v() → None

Compute Prewitt filter (vertical)

compute_sobel() → None

Compute Sobel filter

compute_sobel_h() → None

Compute Sobel filter (horizontal)

compute_sobel_v() → None

Compute Sobel filter (vertical)

compute_scharr() → None

Compute Scharr filter

compute_scharr_h() → None

Compute Scharr filter (horizontal)

compute_scharr_v() → None

Compute Scharr filter (vertical)

compute_farid() → *None*
Compute Farid filter

compute_farid_h() → *None*
Compute Farid filter (horizontal)

compute_farid_v() → *None*
Compute Farid filter (vertical)

compute_laplace() → *None*
Compute Laplace filter

compute_all_edges() → *None*
Compute all edges

compute_stats() → *dict[str, ResultProperties]*
Compute data statistics

compute_centroid() → *dict[str, ResultShape]*
Compute image centroid

compute_enclosing_circle() → *dict[str, ResultShape]*
Compute minimum enclosing circle

compute_peak_detection(*param* : *Peak2DDetectionParam* | *None = None*) → *dict[str, ResultShape]*
Compute 2D peak detection

compute_contour_shape(*param* : *ContourShapeParam* | *None = None*) → *dict[str, ResultShape]*
Compute contour shape fit

compute_hough_circle_peaks(*param* : *HoughCircleParam* | *None = None*) → *dict[str, ResultShape]*
Compute peak detection based on a circle Hough transform

compute_blob_dog(*param* : *BlobDOGParam* | *None = None*) → *dict[str, ResultShape]*
Compute blob detection using Difference of Gaussian method

compute_blob_doh(*param* : *BlobDOHParam* | *None = None*) → *dict[str, ResultShape]*
Compute blob detection using Determinant of Hessian method

compute_blob_log(*param* : *BlobLOGParam* | *None = None*) → *dict[str, ResultShape]*
Compute blob detection using Laplacian of Gaussian method

compute_blob_opencv(*param* : *BlobOpenCVParam* | *None = None*) → *dict[str, ResultShape]*
Compute blob detection using OpenCV

3.14 Docks

Le module `cdl.core.gui.docks` fournit les widgets dockables pour la fenêtre principale de DataLab.

3.14.1 Widget de visualisation

class `cdl.core.gui.docks.DataLabPlotWidget`(*plot_type* : *PlotType*)

DataLab PlotWidget

Cette classe est une sous-classe de `plotpy.plot.PlotWidget` qui fournit un widget personnalisé pour DataLab, avec un ensemble spécifique d'outils et une apparence personnalisée.

Paramètres

plot_type – Type de visualisation

register_tools() → *None*

Inscrire les outils de visualisation en fonction du type de visualisation

3.14.2 Widget de visualisation dockable

class `cdl.core.gui.docks.DockablePlotWidget`(*parent* : *QWidget*, *plot_type* : *PlotType*)

Widget de visualisation docké

Paramètres

— **parent** – Widget parent

— **plot_type** – Type de visualisation

setup_layout() → *None*

Configurer la disposition

update_toolbar_position() → *None*

Mettre à jour la position de la barre d'outils

setup_plotwidget() → *None*

Configurer le widget de visualisation

get_plot() → *BasePlot*

Renvoyer l'instance de visualisation

update_watermark(*plot* : *BasePlot*) → *None*

Mettre à jour la visibilité du filigrane

visibility_changed(*enable* : *bool*) → *None*

La visibilité du DockWidget a changé

3.15 E/S HDF5

Le module `cdl.core.gui.h5io` fournit l'ouverture/enregistrement de fichiers HDF5 dans/depuis le modèle de données de DataLab/fenêtre principale.

class `cdl.core.gui.h5io.H5InputOutput`(*mainwindow* : *CDLMainWindow*)

Objet gérant l'ouverture/enregistrement de fichiers HDF5 dans/depuis le modèle de données de DataLab/fenêtre principale

Paramètres

mainwindow – Fenêtre principale

save_file(*filename* : *str*) → *None*

Enregistrer tous les signaux et images du modèle DataLab dans un fichier HDF5

open_file(*filename* : *str*, *import_all* : *bool*, *reset_all* : *bool*) → None

Ouvrir un fichier HDF5

import_files(*filenames* : *list[str]*, *import_all* : *bool*, *reset_all* : *bool*) → None

Importer des fichiers HDF5

import_dataset_from_file(*filename* : *str*, *dsetname* : *str*) → None

Importer un jeu de données depuis un fichier HDF5

DataLab est **votre** plateforme. Si vous souhaitez qu'elle s'améliore, vous **pouvez** contribuer au projet, que vous soyez développeur ou non.

Il existe de nombreuses façons de contribuer au projet DataLab, en fonction du temps dont vous disposez, de votre expérience avec les projets open source et de vos compétences.

4.1 Partagez vos idées et vos expériences

Outre les rapports d'anomalies classiques et les demandes de fonctionnalités, vous pouvez partager vos idées et vos expériences pour améliorer DataLab. En particulier, nous sommes très intéressés par vos commentaires sur la documentation et les tutoriels. De plus, si vous avez un cas d'utilisation que vous souhaitez partager avec la communauté, faites-le nous savoir.

Sans coder une seule ligne, vous pouvez contribuer au projet DataLab en :

- [Signaler une anomalie](#)
- [Suggérer une amélioration](#)
- [Suggérer un sujet de documentation](#)
- [Suggérer un sujet de tutoriel](#)

4.2 Partagez vos connaissances scientifiques/techniques

Vos connaissances techniques ou scientifiques sont également très précieuses pour nous, car vous pouvez contribuer directement à la documentation ou aux tutoriels. Ou, mieux encore, si vous souhaitez rédiger un tutoriel, nous serons heureux de vous aider.

Encore une fois sans coder, vous pouvez contribuer au projet DataLab en :

- [Ecrire de la documentation](#)
- [Ecrire un tutoriel](#)

4.3 Contribuer aux nouvelles fonctionnalités

Même si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez contribuer au projet en :

- Testant de nouvelles fonctionnalités
- Ecrivant et soumettant de nouveaux plugins
- Ecrivant et soumettant des macro-commandes

4.4 Développer de nouvelles fonctionnalités

Si vous êtes développeur, vous pouvez contribuer au cœur du projet en corrigeant des anomalies ou en implémentant de nouvelles fonctionnalités.

Voir la section *Contribuer au code* pour plus d'informations.

4.4.1 Contribuer au code

Cette page explique comment vous pouvez contribuer au code du projet.

Voir aussi :

Les règles de codage sont présentées dans la page *Règles de codage*.

Forker le projet

La première étape est de forker le projet sur GitHub. Vous pouvez le faire en visitant le projet DataLab et en cliquant sur le bouton « Fork » en haut à droite de la [page GitHub du projet](#).

Une fois que vous avez forké le projet, vous aurez une copie du projet dans votre propre compte GitHub. Ensuite, vous pouvez cloner le projet sur votre ordinateur et commencer à travailler dessus.

Soumettre une pull request

Dès que vous avez apporté des modifications, vous pouvez soumettre une pull request au projet original. Pour ce faire, allez sur votre projet forké sur GitHub et cliquez sur le bouton « Pull request » en haut à droite de la page.

Ensuite vous devrez remplir un formulaire pour décrire votre pull request. Une fois que vous avez soumis la pull request, les mainteneurs du projet examineront vos modifications et les fusionneront s'ils sont satisfaits.

Lors du processus de revue, les mainteneurs du projet vérifieront que votre code suit les règles de codage et qu'il ne casse pas les tests existants. Si votre code ne suit pas les directives de codage, vous devrez le corriger avant que votre pull request puisse être fusionnée.

4.4.2 Règles de codage

Règles de codage génériques

Nous suivons le style de codage [PEP 8](#).

En particulier, nous sommes particulièrement stricts sur les directives suivantes :

- Limiter toutes les lignes à un maximum de 79 caractères.
- Respecter les conventions de nommage (classes, fonctions, variables, etc.).
- Utiliser des exceptions spécifiques au lieu de [Exception](#).

Pour faire respecter ces directives, les outils suivants sont obligatoires :

- [ruff](#) pour le formatage du code et l'analyse statique du code.
- [pylint](#) pour l'analyse statique du code.

ruff

Si vous utilisez [Visual Studio Code](#), les paramètres du projet formateront automatiquement votre code avec *ruff* à l'enregistrement (vous pouvez également exécuter la tâche « Run Ruff » pour exécuter *ruff* sur le projet).

Pour exécuter *ruff*, exécutez la commande suivante :

```
ruff check
```

pylint

Pour exécuter *pylint*, exécutez la commande suivante :

```
pylint datalab
```

Si vous utilisez [Visual Studio Code](#) sur Windows, vous pouvez exécuter la tâche « Run Pylint » pour exécuter *pylint* sur le projet.

Note : Une note *pylint* supérieure à 9/10 est requise pour fusionner une demande d'extraction.

Règles de codage spécifiques

En plus des directives de codage génériques, nous avons les directives spécifiques suivantes :

- Écrire des docstrings pour toutes les classes, méthodes et fonctions. Les docstrings doivent suivre le [style Google](#).
- Ajouter des annotations de typage pour toutes les fonctions et méthodes. Les annotations doivent utiliser la syntaxe future (`from __future__ import annotations`)
- Essayez de garder le code aussi simple que possible. Si vous devez écrire un morceau de code complexe, essayez de le diviser en plusieurs fonctions ou classes.
- Ajouter autant de commentaires que possible. Le code doit être auto-explicatif, mais il est toujours utile d'ajouter des commentaires pour expliquer l'idée générale du code, ou pour expliquer certaines parties délicates.
- N'utilisez pas d'instructions `from module import *`, même dans le module `__init__` d'un package.
- Évitez d'utiliser des mixins (héritage multiple) si possible. Il est souvent possible d'utiliser la composition au lieu de l'héritage.
- Évitez d'utiliser les méthodes `__getattr__` et `__setattr__`. Ils sont souvent utilisés pour implémenter une initialisation paresseuse, mais cela peut être fait de manière plus explicite.

4.4.3 Mise en place de l'environnement de développement

Démarrer le développement dans le cadre du projet DataLab est facile.

Voici ce dont vous aurez besoin :

1. Un environnement de développement intégré (IDE) pour Python. Nous recommandons [Spyder](#) ou [Visual Studio Code](#), mais tout IDE fera l'affaire.
2. Une distribution Python. Nous recommandons [WinPython](#), sur Windows, ou [Anaconda](#), sur Linux ou Mac. Mais, encore une fois, n'importe quelle distribution Python fera l'affaire.
3. Une structure de projet propre (voir ci-dessous).
4. Des données de test (voir ci-dessous).
5. Des variables d'environnement (voir ci-dessous).
6. Des logiciels tiers (voir ci-dessous).

Environnement de développement

Si vous utilisez [Spyder](#), merci de soutenir la communauté scientifique Python open-source !

Si vous utilisez Visual Studio Code, c'est aussi un excellent choix (pour d'autres raisons). Nous recommandons d'installer les extensions suivantes :

Extension	Description
gettext	Coloration syntaxique Gettext
Pylance	Serveur de langage Python
Python	Extension Python
reStructuredText Syntax highlighting	Coloration syntaxique reStructuredText
Ruff	Linter et formateur de code Python extrêmement rapide
Todo Tree	Arbre de tâches
Insert GUID	Insérer un GUID
XML Tools	Outils XML

Environnement Python

DataLab nécessite les éléments suivants :

- Python (p.ex. WinPython)
- Paquets Python supplémentaires

Installation de tous les paquets requis :

```
pip install --upgrade -r dev\requirements.txt
```

Voir [Installation](#) pour plus de détails sur les versions de référence de Python et Qt.

Si vous utilisez [WinPython](#), merci de soutenir la communauté scientifique Python open-source !

Le tableau suivant liste les distributions Python actuellement utilisées officiellement :

Version de Python	Statut	Version de WinPython
3.8	OK	3.8.10.0
3.9	OK	3.9.10.0
3.10	OK	3.10.11.1
3.11	OK	3.11.5.0
3.12	OK	3.12.0.1

Nous recommandons fortement d'utiliser les versions `.dot` de WinPython qui sont légères et peuvent être personnalisées selon vos besoins (en utilisant `pip install -r requirements.txt`).

Nous recommandons également d'utiliser une instance WinPython dédiée pour DataLab.

Données de test

Les données de test de DataLab sont situées dans différents dossiers, selon leur nature ou leur origine.

Les données requises pour les tests unitaires sont situées dans « `cdl\data\tests` » (données publiques)

Un second dossier `%CDL_DATA%` (facultatif) peut être défini pour des tests supplémentaires qui sont encore en cours de développement (ou pour des données confidentielles).

Variables d'environnement spécifiques

Activer le mode « debug » (pas de redirection `stdin/stdout` vers la console interne) :

```
@REM Mode DEBUG
set DEBUG=1
```

Générer la documentation PDF nécessite LaTeX. Sur Windows, l'environnement suivant :

```
@REM LaTeX executable must be in Windows PATH, for mathematical equations rendering
@REM Example with MiKTeX :
set PATH=C:\\Apps\\miktex-portable\\texmf\\install\\miktex\\bin\\x64;%PATH%
```

La configuration de Visual Studio Code utilisée dans `launch.json` et `tasks.json` (exemples) :

```
@REM Development environment
set CDL_PYTHONEXE=C:\\C20IQ-DevCDL\\python-3.8.10.amd64\\python.exe
@REM Folder containing additional working test data
set CDL_DATA=C:\\Dev\\Projets\\CDL_data
```

Fichier `.env` de Visual Studio Code :

- Ce fichier est utilisé pour définir les variables d'environnement de l'application.
- Il est utilisé pour définir la variable d'environnement `PYTHONPATH` à la racine du projet.
- Cela est nécessaire pour pouvoir importer les modules du projet depuis VS Code.
- Pour créer ce fichier, copiez le fichier `.env.template` en `.env` (et ajoutez éventuellement vos propres chemins).

Windows installer

The Windows installer is built using [WiX Toolset V4.0.5](#). Using the WiX Toolset requires [.NET SDK V6.0](#) minimum.

You may install .NET SDK using `winget` :

```
winget install Microsoft.DotNet.SDK.8
```

Once .NET SDK is installed, the WiX Toolset can be installed and configured using the following commands :

```
dotnet tool install --global wix --version 4.0.5
wix extension add WixToolset.UI.wixext/4.0.5
```

First, you need to generate the installer script from a generic template :

```
python wix/makewxs.py
```

Building the installer is done using the following command :

```
wix build .\wix\DataLab.wxs -ext WixToolset.UI.wixext
```

Logiciels tiers

Les logiciels suivants peuvent être nécessaires pour maintenir le projet :

Logiciel	Description
gettext	Traductions
Git	Système de contrôle de version
ImageMagick	Utilitaires de manipulation d'images
Inkscape	Editeur de graphiques vectoriels
MikTeX	Distribution LaTeX sur Windows

4.4.4 Feuille de route

Jalons futurs

Fonctionnalités ou améliorations

- Ajouter la prise en charge de l'acquisition de données :
 - Il serait intéressant de pouvoir acquérir des données de diverses sources (par exemple, une caméra, un numériseur, un spectromètre, etc.) directement depuis DataLab
 - Cela permettrait d'utiliser DataLab comme logiciel d'acquisition de données, et de traiter les données acquises immédiatement après
 - Bien qu'il n'y ait actuellement pas de conception pour cette fonctionnalité, elle pourrait être implémentée en créant une nouvelle famille de plugins, et en définissant une API commune pour les plugins d'acquisition de données
 - Une des solutions techniques possibles pourrait être de s'appuyer sur [PyMoDAQ](#), un paquet Python pour l'acquisition de données, qui est déjà compatible avec divers dispositifs matériels - *et si on collaborait avec les développeurs de PyMoDAQ ?*
- Créer une bibliothèque mathématique DataLab :
 - Cette bibliothèque serait un paquet Python, et contiendrait toutes les fonctions et algorithmes mathématiques utilisés dans DataLab : - Une API d'algorithmes de bas niveau opérant sur des tableaux NumPy - Le modèle de données non-GUI de base de DataLab (par exemple, signaux, images) - Une API de calcul de haut niveau opérant sur les objets DataLab (par exemple, signaux, images)
 - Elle serait utilisée par DataLab lui-même, mais pourrait également être utilisée par des logiciels tiers (par exemple, des notebooks Jupyter, Spyder, Visual Studio Code, etc.)
 - Enfin, cette bibliothèque serait un bon moyen de partager les fonctionnalités mathématiques de DataLab avec la communauté scientifique : une collection d'algorithmes et de fonctions bien testés, bien documentés et faciles à utiliser
 - *Remarque* : il est déjà possible d'utiliser les fonctionnalités de traitement de DataLab depuis l'extérieur de DataLab en important le paquet *cdl*, mais ce paquet contient également le code GUI, qui n'est pas toujours nécessaire (par exemple, lors de l'utilisation de DataLab à partir d'un notebook Jupyter). L'idée ici est de créer un nouveau paquet qui ne contiendrait que les fonctionnalités mathématiques de DataLab, sans le code GUI.
- Créer un plugin Jupyter pour l'analyse de données interactive avec DataLab :

- Il est déjà possible d'utiliser DataLab à partir d'un notebook Jupyter, grâce aux fonctionnalités de contrôle à distance (voir [Contrôle à distance](#)), mais il serait utile d'avoir un plugin dédié
- Ce plugin permettrait d'utiliser DataLab comme noyau Jupyter, et d'afficher les résultats numériques de DataLab dans des notebooks Jupyter ou vice versa (par exemple, afficher les résultats de Jupyter dans DataLab)
- Ce plugin permettrait également d'utiliser les fonctionnalités de traitement de DataLab à partir de notebooks Jupyter
- Un cas d'utilisation typique pourrait également consister à utiliser DataLab pour manipuler des signaux ou des images de manière efficace, et à utiliser Jupyter pour l'analyse de données personnalisée basée sur des algorithmes spécifiques / faits maison
- Ce plugin pourrait être implémenté en utilisant l'interface du noyau Jupyter (voir ci-dessus)
- Créer un plugin Spyder pour l'analyse de données interactive connectée à DataLab :
 - Il s'agit exactement du même cas d'utilisation que pour le plugin Jupyter, mais pour Spyder
 - Ce plugin pourrait également être implémenté en utilisant l'interface du noyau Jupyter (voir ci-dessus)
- Ajouter la prise en charge des séries temporelles (voir [Issue #27](#))
- Ajouter une interface de noyau Jupyter à DataLab :
 - Cela permettrait d'utiliser DataLab à partir d'autres logiciels, tels que des notebooks Jupyter, Spyder ou Visual Studio Code
 - Cela permettrait également de partager des données entre DataLab et d'autres logiciels (par exemple, afficher les résultats numériques de DataLab dans des notebooks Jupyter ou vice versa, afficher les résultats de Jupyter dans DataLab, etc.)
 - Après un premier examen rapide, il semble que l'interface du noyau Jupyter ne soit pas simple à implémenter, de sorte qu'il peut ne pas être utile de s'y atteler (la communication entre DataLab et Jupyter est actuellement déjà possible grâce aux fonctionnalités de contrôle à distance)

Maintenance

- 2024 : passer à gRPC pour le contrôle à distance (au lieu de XML-RPC), s'il y a besoin d'un protocole de communication plus efficace (voir [Issue #18](#))
- 2025 : abandonner le support de PyQt5 (fin de vie : mi-2025), et passer à PyQt6 ; cela devrait être simple, grâce à la couche de compatibilité *qtpy* et au fait que *PlotPyStack* est déjà compatible avec PyQt6)

Autres tâches

- Créer un modèle de plugin DataLab (voir [Issue #26](#))

Jalons passés

DataLab 0.11

- Ajouter une fonctionnalité de glisser-déposer aux panneaux de signaux et d'images, pour permettre de réorganiser les signaux et les images (voir [Issue #17](#))
- Ajouter des boutons « Monter » et « Descendre » aux panneaux de signaux et d'images, pour permettre de réorganiser les signaux et les images (voir [Issue #22](#))
- Ajouter des fonctionnalités de convolution 1D, d'interpolation, de rééchantillonnage et d'élimination des tendances

DataLab 0.10

- Développer un plugin DataLab très simple pour démontrer le système de plugins
- Sérialiser les styles de courbes et d'images dans les fichiers HDF5
- Ajouter une option globale « Rafraîchissement automatique », pour pouvoir désactiver le rafraîchissement automatique de la fenêtre principale lors de l'exécution de plusieurs étapes de traitement, améliorant ainsi les performances
- Améliorer la lisibilité des courbes (par exemple, éviter les lignes en pointillés, utiliser des couleurs contrastées et utiliser l'anti-crénelage)

DataLab 0.9

- Python 3.11 est la nouvelle référence
- Exécuter les calculs dans un processus séparé :
 - Exécuter un « serveur de calcul » en arrière-plan, dans un autre processus
 - Pour chaque calcul, envoyer les données sérialisées et la fonction de calcul au serveur et attendre le résultat
 - Il est alors possible d'arrêter n'importe quel calcul à tout moment en tuant le processus du serveur et en le redémarrant (éventuellement après avoir incrémenté le numéro de port de communication)
- Optimiser les performances d'affichage des images
- Ajouter une boîte de dialogue de préférences
- Ajouter de nouvelles fonctionnalités de traitement d'images : débruitage, ...
- Résultats du traitement d'images : ajout de la prise en charge des formes polygonales (par exemple, pour la détection des contours)
- Nouveau système de plugins : API pour les extensions tierces
 - Objectif n°1 : un plugin doit être gérable à l'aide d'un seul script Python, qui inclut une extension de *ImageProcessor*, *ActionHandler* et une nouvelle prise en charge du format de fichier
 - Objectif n°2 : les plugins doivent simplement être stockés dans un dossier qui est par défaut le répertoire de l'utilisateur (même dossier que le fichier de configuration « .DataLab.ini »)
- Ajouter un système de macro-commandes :
 - Nouvel éditeur Python intégré
 - Scripts utilisant la même API que les scénarios de test applicatifs de haut niveau
 - Prise en charge de l'enregistrement de macro
- Ajouter un serveur xmlrpc pour permettre le contrôle à distance de DataLab :
 - Contrôle des principales fonctionnalités de DataLab (ouvrir un signal ou une image, ouvrir un fichier HDF5, etc.) et des fonctionnalités de traitement (exécuter un calcul, etc.)
 - Prendre le contrôle de DataLab à partir d'un logiciel tiers
 - Exécuter des calculs interactifs à partir d'un IDE (par exemple Spyder ou Visual Studio Code)

4.4.5 Historique des modifications

Voir la page de la [feuille de route](<https://datalab-platform.com/fr/contributing/roadmap.html>) de DataLab pour les jalons futurs et passés.

DataLab Version 0.16.3

Corrections de bugs :

- Correction de l'[Issue #84](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/84>) - Problèmes de construction avec V0.16.1 : conflit de nom *signal*, ...
 - Ce problème devait être corrigé dans la version 0.16.2, mais la correction n'était pas suffisante
 - Merci à [@rolandmas](<https://github.com/rolandmas>) pour avoir signalé le problème et pour l'aide apportée dans l'investigation du problème et le test de la correction
- Correction de l'[Issue #85](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/85>) - Les chemins des données de test peuvent être ajoutés plusieurs fois à *cdl.utils.tests.TST_PATH*
 - Ce problème est lié à l'[Issue #84](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/84>)
 - Ajouter les chemins des données de test plusieurs fois à *cdl.utils.tests.TST_PATH* entraînait le chargement multiple des données de test, ce qui a conduit à l'échec de certains tests (une solution de contournement simple a été ajoutée à V0.16.2 : ce problème est maintenant corrigé)
 - Merci encore à [@rolandmas](<https://github.com/rolandmas>) pour avoir signalé le problème dans le contexte de l'emballage Debian
- Correction de l'[Issue #86](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/86>) - La moyenne de N images entières dépasse le type de données
- Correction de l'[Issue #87](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/87>) - Extraction du profil moyen de l'image : *AttributeError* lors de la tentative de modification des paramètres du profil
- Correction de l'[Issue #88](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/88>) - Profil de segment d'image : inversion des coordonnées des points

DataLab Version 0.16.2

Cette version nécessite PlotPy v2.4.0 ou ultérieure, qui apporte les corrections de bugs et les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Nouvelles fonctionnalités d'ajustement de contraste et corrections de bugs :
 - Nouvelle disposition : la barre d'outils verticale (qui était contrainte dans une petite zone sur le côté droit du panneau) est désormais une barre d'outils horizontale en haut du panneau, à côté du titre
 - Nouveau bouton « Définir l'échelle » : permet à l'utilisateur de définir manuellement les valeurs minimale et maximale de la plage de l'histogramme
 - Correction des problèmes de mise à jour de l'histogramme lorsque aucune image n'était actuellement sélectionnée (même si une image était affichée et sélectionnée auparavant)
 - La plage de l'histogramme n'était pas mise à jour lorsque la valeur minimale ou maximale était définie à l'aide des boutons « Valeur minimale » ou « Valeur maximale » (qui ont été renommés en « Min. » et « Max. » dans cette version)
 - La plage de l'histogramme n'était pas mise à jour lorsque le bouton « Définir la plage complète » était cliqué, ou lorsque la plage de LUT était modifiée à l'aide du formulaire « Échelles / Plage de LUT » dans le groupe « Propriétés »
- Menu contextuel de la Vue Image : nouvelle fonctionnalité « Inverser l'axe X »

Nouvelles fonctionnalités mineures et améliorations :

- Types de fichiers image :
 - Ajout de la prise en charge native de la lecture des fichiers image .SPE, .GEL, .NDPI et .REC
 - Ajout de la prise en charge de tout format de fichier pris en charge par *imageio* via le fichier de configuration (l'entrée *imageio_formats* peut être personnalisée pour compléter la liste par défaut des formats pris en charge : voir la [documentation](https://datalab-platform.com/fr/features/image/menu_file.html#open-image) pour plus de détails)

Corrections de bugs :

- Analyse de Fourier des images :
 - Correction de l'échelle logarithmique pour le spectre de magnitude (calcul en dB au lieu du logarithme naturel)
 - Correction du calcul de la DSP avec une échelle logarithmique (calcul en dB au lieu du logarithme naturel)
 - Mise à jour de la documentation pour mentionner explicitement que l'échelle logarithmique est en dB
- Correction de l'[Issue #82](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/82>) - Les macros ne sont pas renommées dans DataLab après les avoir exportées vers des scripts Python
- L'objet *ResultProperties* peut désormais être ajouté aux métadonnées de *SignalObj* ou *ImageObj* même en dehors d'une boucle d'événements Qt (car l'élément d'étiquette n'est plus créé immédiatement)
- La barre de progression est désormais automatiquement fermée en cas d'erreur lors d'une opération longue (par exemple, lors de l'ouverture d'un fichier)
- Soustraction, division, ... : la boîte de dialogue pour la sélection du second opérande permettait de sélectionner un groupe (seul un signal ou une image devrait être sélectionné)
- Lorsqu'une opération implique un objet (signal ou image) ayant un numéro d'ordre supérieur à l'objet actuel (par exemple, lors de la soustraction d'une image avec une image d'un groupe en dessous de l'image actuelle), le titre de l'objet résultant fait désormais correctement référence aux numéros d'ordre des objets impliqués dans l'opération (par exemple, pour continuer avec l'exemple de soustraction mentionné ci-dessus, le titre de l'objet résultant faisait précédemment référence au numéro d'ordre avant l'insertion de l'image résultante)
- Ajout de la prise en charge d'un dossier de données de test supplémentaire grâce à la variable d'environnement *CDL_DATA* (utile à des fins de test, et notamment dans le contexte de la préparation du paquet Debian de DataLab)

DataLab Version 0.16.1

Depuis la version 0.16.0, de nombreuses fonctions de validation ont été ajoutées à la suite de tests. Le pourcentage de fonctions de calcul validées est passé de 37 % à 84 % dans cette version.

NumPy 2.0 support has been added with this release.

Nouvelles fonctionnalités mineures et améliorations :

- Filtres moyenne mobile et médiane pour les signaux et les images :
 - Ajout du paramètre « Mode » pour choisir le mode du filtre (par exemple « reflect », « constant », « nearest », « mirror », « wrap »)
 - Le mode par défaut est « reflect » pour la moyenne mobile et « nearest » pour la médiane mobile
 - Cela permet de gérer les effets de bord lors du filtrage des signaux et des images

Corrections de bugs :

- Correction de la détection de bord de Canny pour renvoyer une image binaire en *uint8* au lieu de *bool* (par soucis de cohérence avec les autres fonctionnalités de traitement d'image)
- Correction de la normalisation d'image : la borne inférieure était mal définie pour la méthode *maximum*
- Correction de l'erreur *ValueError* lors du calcul de la DSP avec une échelle logarithmique
- Correction de l'algorithme de dérivation d'un signal : utilisation de *numpy.gradient* au lieu d'une implémentation personnalisée
- Correction de l'obsolescence de *cumtrapz* de SciPy : utilisation de *cumulative_trapezoid* à la place
- La sélection de courbe affiche désormais les points individuels de la courbe (auparavant, seule la largeur de la ligne de la courbe était élargie)
- Installateur Windows : ajout de la prise en charge des versions instables (par exemple, 0.16.1.dev0), permettant ainsi d'installer facilement la dernière version de développement de DataLab sur Windows
- Correction de l'[Issue #81](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/81>) - Lors de l'ouverture de fichiers, afficher la boîte de dialogue de progression uniquement si nécessaire
- Correction de l'[Issue #80](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/80>) - Tracé des résultats : prise en charge de deux cas d'utilisation
 - Les fonctionnalités du menu « Calcul » produisent des *résultats* (scalaires) : détection de taches (coordonnées de cercle), détection de pics 2D (coordonnées de points), etc. Selon la fonctionnalité, des tables de

résultats sont affichées dans la boîte de dialogue « Résultats », et les résultats sont également stockés dans les métadonnées du signal ou de l'image : chaque ligne de la table de résultats est un résultat individuel, et chaque colonne est une propriété du résultat - certains résultats peuvent ne consister qu'en un seul résultat individuel (par exemple, le centroïde de l'image ou la FWHM de la courbe), tandis que d'autres peuvent consister en plusieurs résultats individuels (par exemple, détection de taches, détection de contours, etc.).

- Avant ce changement, la fonctionnalité « Tracer les résultats » ne prenait en charge que le tracé du premier résultat individuel d'une table de résultats, en fonction de l'index (des objets de signal ou d'image) ou de l'une des colonnes de la table de résultats. Cela n'était pas suffisant pour certains cas d'utilisation, où l'utilisateur souhaitait tracer plusieurs résultats individuels d'une table de résultats.
- A présent, la fonctionnalité « Tracer les résultats » prend en charge deux cas d'utilisation :
 - « Une courbe par titre de résultat » : Tracer le premier résultat individuel d'une table de résultats, comme auparavant
 - « Une courbe par objet (ou ROI) et par titre de résultat » : Tracer tous les résultats individuels d'une table de résultats, en fonction de l'index (des objets de signal ou d'image) ou de l'une des colonnes de la table de résultats
- La sélection du cas d'utilisation se fait dans la boîte de dialogue « Tracer les résultats »
- Le cas d'utilisation par défaut est « Une courbe par titre de résultat » si la table de résultats ne comporte qu'une seule ligne, et « Une courbe par objet (ou ROI) et par titre de résultat » dans les autres cas

DataLab Version 0.16.0

Nouvelles fonctionnalités et améliorations :

- Refonte majeure de l'interface utilisateur :
 - La barre de menu et les barres d'outils ont été réorganisées pour rendre l'application plus intuitive et plus facile à utiliser
 - Les fonctionnalités d'opérations et de traitement ont été regroupées dans des sous-menus
 - Toutes les actions liées à la visualisation sont désormais regroupées dans la barre d'outils verticale du panneau de visualisation
 - Clarification de la gestion des « Annotations » (nouveaux boutons, action de la barre d'outils, ...)
- Nouveau processus de validation pour les fonctionnalités de traitement du signal et de l'image :
 - Avant cette version, le processus de validation de DataLab était exclusivement effectué du point de vue du programmeur, en écrivant des tests unitaires et des tests d'intégration, garantissant ainsi que le code fonctionnait comme prévu (c'est-à-dire qu'aucune exception n'était levée et que le comportement était correct)
 - Avec cette version, un nouveau processus de validation a été introduit, du point de vue de l'utilisateur, en ajoutant de nouvelles fonctions de validation (marquées avec le décorateur `@pytest.mark.validation`) dans la suite de tests
 - Une nouvelle section « Validation » dans la documentation explique comment la validation est effectuée et contient une liste de toutes les fonctions de validation avec les statistiques du processus de validation (générées à partir de la suite de tests)
 - Le processus de validation est en cours et sera amélioré dans les versions futures
- Groupe « Propriétés » :
 - Ajout de l'onglet « Échelles », pour afficher et définir les échelles du graphique :
 - X, Y pour les signaux
 - X, Y, Z (plage de LUT) pour les images
- Options d'affichage :
 - Nouvelle option « Afficher uniquement le premier » dans le menu « Affichage », pour afficher uniquement la première courbe (ou image) lorsque plusieurs courbes (ou images) sont affichées dans la vue du graphique
 - Nouvelle étiquette (déplaçable) pour les calculs de FWHM, en plus de l'annotation de segment existante
- Fonctionnalités d'E/S :
 - Ajout de la prise en charge de la lecture et de l'écriture des fichiers .MAT (format MATLAB)
 - Création d'un nouveau groupe lors de l'ouverture d'un fichier contenant plusieurs signaux ou images (par exemple, un fichier CSV avec plusieurs courbes)
- Ajout de la prise en charge des images binaires

— Extraction de ROI de signal : ajout d'une nouvelle boîte de dialogue pour éditer manuellement les bornes inférieure et supérieure du ROI après avoir défini le ROI graphiquement

Nouvelles fonctionnalités de traitement, de traitement et de calcul des **Signaux** :

Menu	Sous-menu	Fonctionnalités
Nouveau	Nouveau signal	Exponentielle, impulsion, polynomiale, expérimentale (entrée manuelle)
Opérations		Exponentielle, Racine carrée, Puissance
Opérations	Opérations avec une constante	+, -, *, /
Traitement	Transformation des axes	Inverser l'axe X
Traitement	Ajustement du niveau	Correction d'offset
Traitement	Analyse de Fourier	Spectre de puissance, Spectre de phase, Spectre de magnitude, Densité spectrale de puissance
Traitement	Filtres fréquentiels	Passe-bas, Passe-haut, Passe-bande, Coupure de bande
Traitement		Fenêtrage (Hanning, Hamming, Blackman, Blackman-Harris, Nuttall, Flat-top, ...)
Traitement	Ajustement	Ajustement linéaire, Ajustement sinusoïdal, Ajustement exponentiel, Ajustement CDF
Calcul		LMH (Méthode du zéro-crossing), Valeur X @ min/max, Période/fréquence d'échantillonnage, Paramètres dynamiques (ENOB, SNR, SINAD, THD, SFDR), Largeur de bande - 3dB, Contraste

Nouvelles fonctionnalités de traitement, de traitement et de calcul des **Images** :

Menu	Sous-menu	Fonctionnalités
Opérations		Exponentielle
Opérations	Profils d'intensité	Profil le long d'un segment
Opérations	Opérations avec une constante	+, -, *, /
Traitement	Ajustement du niveau	Normalisation, Recadrage, Correction d'offset
Traitement	Analyse de Fourier	Spectre de puissance, Spectre de phase, Spectre de magnitude, Densité spectrale de puissance
Traitement	Seuillage	Paramétrique, ISODATA, Li, Moyenne, Minimum, Otsu, Triangle, Yen

Corrections de bugs :

- Correction d'un problème de performance dû à un rafraîchissement inutile de la vue du graphique lors de l'ajout d'un nouveau signal ou d'une nouvelle image
- Correction de l'[Issue #77](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/77) - Profils d'intensité : impossible d'accepter la boîte de dialogue la deuxième fois
- Correction de l'[Issue #75](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/75) - Afficher dans une nouvelle fenêtre : l'anti-crénelage de la courbe n'est pas activé par défaut
- La visibilité des annotations est désormais correctement sauvegardée et restaurée :
 - Avant cette version, lorsque la visibilité des annotations était modifiée dans la vue du graphique séparée, elle n'était pas sauvegardée et restaurée lors de la réouverture de la vue du graphique
 - Cela a été [corrigé en amont](https://github.com/PlotPyStack/PlotPy/commit/03faaa42e5d6d4016ea8c99334c29d46a5963467) dans PlotPy (v2.3.3)

DataLab Version 0.15.1

Corrections de bugs :

- Correction de l'[Issue #68](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/68) - Chargement lent même pour des graphiques simples :
 - Sur macOS, l'expérience utilisateur était dégradée lors de la manipulation de graphiques simples
 - Cela était dû à la manière dont macOS gère les fenêtres contextuelles, par exemple lors du rafraîchissement de la vue du graphique (barre de progression « Création d'éléments de graphique »), provoquant ainsi un effet de scintillement très gênant et un ralentissement global de l'application
 - Le problème est maintenant résolu en affichant la barre de progression uniquement après un court délai (1s), c'est-à-dire lorsqu'elle est vraiment nécessaire (c'est-à-dire pour les opérations longues)
 - Merci à [marcel-goldschen-ohm](https://github.com/marcel-goldschen-ohm) pour la description très détaillée du problème et l'aide apportée pour tester la correction
- Correction de l'[Issue #68](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/69) - Les annotations devaient être en lecture seule dans la vue Signal/Image
 - En ce qui concerne les annotations, le comportement actuel de DataLab est le suivant :
 - Les annotations ne sont créées que lors de l'affichage du signal/image dans une fenêtre séparée (double-clic sur l'objet, ou « Affichage » > « Afficher dans une nouvelle fenêtre »)
 - Quand les objets sont affichés dans la « Vue Signal » ou la « Vue Image », les annotations devraient être en lecture seule (c'est-à-dire non déplaçables, ni redimensionnables ou supprimables)
 - Toutefois, certaines annotations étaient toujours supprimables dans la « Vue Signal » et la « Vue Image » : c'est maintenant corrigé
 - Notons que le fait que les annotations ne peuvent pas être créées dans la « Vue Signal » ou la « Vue Image » est une limitation de l'implémentation actuelle, et peut être amélioré dans les versions futures

DataLab Version 0.15.0

Nouvel installateur pour la version autonome sur Windows :

- The stand-alone version on Windows is now distributed as an MSI installer (instead of an EXE installer)
- This avoids the false positive detection of the stand-alone version as a potential threat by some antivirus software
- Le programme installera des fichiers et des raccourcis :
 - Pour l'utilisateur actuel, si l'utilisateur n'a pas de privilèges d'administrateur
 - Pour tous les utilisateurs, si l'utilisateur a des privilèges d'administrateur
 - Le répertoire d'installation peut être personnalisé
- MSI installer allows to integrate DataLab's installation seamlessly in an organization's deployment system

Nouvelles fonctionnalités et améliorations :

- Ajout de la prise en charge des fichiers texte/CSV volumineux :
 - Les fichiers de plus de 1 Go (et avec un nombre raisonnable de lignes) peuvent désormais être importés en tant que signaux ou images sans quitter inopinément l'application ou même la ralentir

- Le fichier est lu par morceaux et, pour les signaux, les données sont rééchantillonnées à un nombre raisonnable de points pour la visualisation
 - Les fichiers volumineux sont pris en charge lors de l'ouverture d'un fichier (ou du glisser-déposer d'un fichier dans le Panneau Signal) et lors de l'importation d'un fichier dans l'Assistant d'importation de texte
 - Nouvelle fonctionnalité de sous-échantillonnage automatique :
 - Ajout de la fonctionnalité « Sous-échantillonnage automatique » aux paramètres de visualisation des signaux (voir la boîte de dialogue « Paramètres »)
 - Cette fonctionnalité permet de rééchantillonner automatiquement les données du signal pour la visualisation lorsque le nombre de points est trop élevé et entraînerait un rendu lent
 - Le facteur de sous-échantillonnage est automatiquement calculé en fonction du nombre maximal de points à afficher configuré
 - Cette fonctionnalité est activée par défaut et peut être désactivée dans les paramètres de visualisation du signal
 - Gestion du format CSV :
 - Amélioration de la prise en charge des fichiers CSV avec une ligne d'en-tête (noms de colonnes)
 - Ajout de la prise en charge des fichiers CSV avec des colonnes vides
 - Gestion des erreurs d'ouverture/enregistrement de fichiers :
 - Les messages d'erreur sont désormais plus explicites lorsque l'ouverture ou l'enregistrement d'un fichier échoue
 - Ajout d'un lien vers le dossier contenant le fichier dans le message d'erreur
 - Ajout de la page « Plugins et fonctionnalités d'entrée/sortie » au Visualiseur d'installation et de configuration (voir le menu « Aide »)
 - Réinitialisation de la configuration de DataLab :
 - Dans certains cas, il peut être utile de réinitialiser le fichier de configuration de DataLab à ses valeurs par défaut (par exemple, lorsque le fichier de configuration est corrompu)
 - Ajout de la nouvelle option de ligne de commande `-reset` pour supprimer le dossier de configuration
 - Ajout du nouveau raccourci du Menu Démarrer « Reset DataLab » à l'installateur Windows
- Corrections de bugs :
- Correction de l'[Issue #64](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/64>) - L'explorateur HDF5 ne montre pas les ensembles de données de taille 1x1 :
 - Les datasets HDF5 de taille 1x1 n'étaient pas affichés dans l'explorateur HDF5
 - Même si ces données ne devraient pas être considérées comme des signaux ou des images, elles sont désormais affichées dans l'explorateur HDF5 (mais non sélectionnables, c'est-à-dire non importables en tant que signaux ou images)

DataLab Version 0.14.2

Modifications de l'API nécessaires pour corriger la fonctionnalité de chargement de plusieurs signaux :

- Merged `open_object` and `open_objects` methods to `load_from_files` in proxy classes, main window and data panels
- Pour des raisons de cohérence : fusion de `save_object` et `save_objects` en `save_to_files`
- En résumé, ces changements mènent à la situation suivante :
 - `load_from_files` : charge une séquence d'objets à partir de plusieurs fichiers
 - `save_to_files` : save a sequence of objects to multiple files (at the moment, it only supports saving a single object to a single file, but it may be extended in the future to support saving multiple objects to a single file)

Corrections de bugs :

- Correction de l'[Issue #61](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/61>) - Assistant d'importation de fichiers texte : plantage de l'application lors de l'importation d'un fichier texte à courbes multiples :
 - Ce problème concerne un cas d'utilisation où le fichier texte contient plusieurs courbes
 - C'est maintenant corrigé et un test automatique a été ajouté pour éviter les régressions

DataLab Version 0.14.1

Nouveau nom de domaine : datalab-platform.com

Nouvelles fonctionnalités :

- Ajout de la prise en charge de l'inversion de la palette de couleurs dans la Vue Image :
 - Ajout de la nouvelle entrée « Inverser la palette de couleurs » dans le menu contextuel du graphique, les paramètres de l'image et dans les paramètres par défaut de la vue image
 - Cette fonctionnalité nécessite *PlotPy* v2.3 ou ultérieur
- Explorateur HDF5 :
 - Ajout du bouton « Afficher le tableau » dans le coin des onglets « Groupe » et « Attributs », pour afficher le tableau dans une fenêtre séparée (utile pour copier/coller des données dans d'autres applications, par exemple)
 - Attributs : ajout de la prise en charge de plus de types de données scalaires
- Testabilité et maintenabilité :
 - Les tests unitaires de DataLab utilisent désormais *[pytest]*(https://pytest.org). Cela a nécessité beaucoup de travail pour la transition, en particulier pour réadapter les tests afin qu'ils puissent être exécutés dans le même processus. Par exemple, une attention particulière a été portée à l'isolement des tests, afin qu'ils n'interfèrent pas les uns avec les autres.
 - Ajout de l'intégration continue (CI) avec GitHub Actions
 - Pour cette version, la couverture des tests est de 87%
- Assistant d'importation de fichiers texte :
 - Amélioration drastique des performances de l'aperçu du tableau lors de l'importation de fichiers texte volumineux (plus de barre de progression, et l'aperçu est désormais affiché presque instantanément)

Corrections de bugs :

- Le serveur XML-RPC n'était pas arrêté correctement lors de la fermeture de DataLab
- Correction de problèmes liés aux tests : certains cas limites étaient masqués par l'ancienne suite de tests, et ont été révélés par la transition vers *pytest*. Cela a conduit à des corrections de bugs et à des améliorations du code.
- Sur Linux, lors de l'exécution d'un calcul sur un signal ou une image, et à de rares occasions, le calcul restait bloqué comme s'il s'exécutait indéfiniment. Même si l'interface graphique était toujours réactive, le calcul n'avancait pas et l'utilisateur devait annuler l'opération et la redémarrer. Cela était dû à la méthode de démarrage du processus séparé utilisé pour le calcul (la méthode par défaut était « fork » sur Linux). Ceci est maintenant corrigé en utilisant la méthode « spawn » à la place, qui est la méthode recommandée pour les dernières versions de Python sur Linux lorsque le multithreading est employé.
- Correction de l'[Issue #60](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/60) - *OSError : Invalid HDF5 file [...]* lors de la tentative d'ouverture d'un fichier HDF5 avec une extension autre que « .h5 »
- Région d'intérêt (ROI) d'image : lors de la modification des limites de l'image dans la boîte de dialogue de confirmation, la ROI n'était pas mise à jour en conséquence jusqu'à ce que l'opération soit relancée
- Problèmes d'obsolescence :
 - Correction de l'avertissement d'obsolescence *scipy.ndimage.filters*
 - Correction de l'avertissement d'obsolescence *numpy.fromstring*

DataLab Version 0.14.0

Nouvelles fonctionnalités :

- Nouvelle fonctionnalité « Histogramme » dans le menu « Calculs » :
 - Ajout de la fonctionnalité de calcul d'histogramme pour les signaux et les images
 - L'histogramme est calculé sur les régions d'intérêt (ROI) le cas échéant, ou sur l'ensemble du signal/image si aucune ROI n'est définie
 - Paramètres modifiables : nombre de classes, limites inférieure et supérieure
- Explorateur HDF5 :
 - Amélioration de la disposition de la vue arborescente (plus compacte et lisible)
 - Plusieurs fichiers peuvent désormais être ouverts en même temps, en utilisant la boîte de dialogue de sélection de fichiers

- Ajout d'onglets avec des informations sous l'aperçu graphique :
 - Informations sur le groupe : chemin, aperçu textuel, etc.
 - Informations sur les attributs : nom, valeur
- Ajout de la case à cocher « Afficher uniquement les données prises en charge » : lorsqu'elle est cochée, seules les données prises en charge (signaux et images) sont affichées dans la vue arborescente
- Ajout de la case à cocher « Afficher les valeurs », pour afficher/masquer les valeurs dans la vue arborescente
- Panneau de macro-commandes :
 - Les macro-commandes sont désormais numérotées, à partir de 1, comme les signaux et les images
- API de contrôle à distance (*RemoteProxy* et *LocalProxy*) :
 - *get_object_titles* accepte désormais « macro » comme nom de panneau et retourne la liste des titres de macro
 - Nouvelles méthodes *run_macro*, *stop_macro* et *import_macro_from_file*

Corrections de bugs :

- Version autonome - Intégration dans le menu de démarrage de Windows :
 - Correction du raccourci « Désinstaller » (non cliquable en raison d'un nom générique)
 - Traduction des raccourcis « Parcourir le répertoire d'installation » et « Désinstaller »
- Correction de l'[Issue #55](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/55>) - Changer les limites de l'image dans la vue d'image n'a aucun effet sur les propriétés de l'objet image associé
- Correction de l'[Issue #56](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/56>) - Plugin « Données de test » : *AttributeError* : “NoneType” object has no attribute “data” lors de l'annulation de « Créer une image avec des pics »
- Ceci corrige l'[Issue #57](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/57>) - Les formes résultat cercle et ellipse ne sont pas transformées correctement
- Cycle de couleur et de style de courbe :
 - Avant cette version, ce cycle était géré par le même mécanisme pour le Panneau Signal ou l'Explorateur HDF5, ce qui n'était pas le comportement attendu
 - A présent, le cycle est géré séparément : l'Explorateur HDF5 ou l'Assistant d'importation de texte utilisent toujours la même couleur et le même style pour les courbes, et ils n'interfèrent pas avec le cycle du Panneau Signal

DataLab Version 0.12.0

Clarification de certains libellés des interfaces graphiques :

- Les onglets utilisés pour basculer entre les panneaux de données (signaux et images) et les composants de visualisation (« Panneau de courbes » et « Panneau d'images ») ont été renommés en « Panneau Signal » et « Panneau Image » (au lieu de « Signaux » et « Images »)
- Les composants de visualisation ont été renommés en « Vue Signal » et « Vue Image » (au lieu de « Panneau de courbes » et « Panneau d'images »)
- Les barres d'outils des panneaux de données ont été renommées en « Barre d'outils Signal » et « Barre d'outils Image » (au lieu de « Barre d'outils Traitement du Signal » et « Barre d'outils Traitement d'Image »)
- Améliorations ergonomiques : le « Panneau Signal » et le « Panneau Image » sont désormais affichés sur le côté gauche de la fenêtre principale, et la « Vue Signal » et la « Vue Image » sont affichées sur le côté droit de la fenêtre principale. Cela réduit la distance entre la liste des objets (signaux et images) et les actions associées (barres d'outils et menus), et rend l'interface plus intuitive et plus facile à utiliser

Nouvelle fonctionnalité de visite guidée et de démonstration :

- Lors du premier démarrage de DataLab, une visite guidée est désormais affichée à l'utilisateur pour présenter les principales fonctionnalités de l'application
- La visite guidée peut être relancée à tout moment depuis le menu « ? »
- Ajout d'une nouvelle fonctionnalité « Démonstration » dans le menu « ? »

Nouvel environnement Binder pour tester DataLab en ligne sans rien installer

Documentation :

- De nouveaux tutoriels textuels sont disponibles :
 - Mesure de la taille d'un faisceau laser
 - DataLab et Spyder : un mariage parfait

- Section « Premiers pas » : ajout de plus d'explications et de liens vers les tutoriels
- Nouvelle section « Contribuer » expliquant comment contribuer à DataLab, que vous soyez développeur ou non
- Nouvelle section « Macros » expliquant comment utiliser la fonctionnalité de macro-commandes
- Ajout du bouton « Copier » aux blocs de code dans la documentation

Nouvelles fonctionnalités :

- Nouvelle fonctionnalité d'assistant d'importation de fichiers texte :
 - Cette fonctionnalité permet d'importer des fichiers texte en tant que signaux ou images
 - L'utilisateur peut définir la source (presse-papiers ou fichier texte)
 - Ensuite, il est possible de définir le délimiteur, le nombre de lignes à sauter, le type de données de destination, etc.
- Ajout d'un menu dans le coin des onglets « Panneau Signal » et « Panneau Image » pour accéder rapidement aux fonctionnalités les plus utilisées (par exemple « Ajouter », « Supprimer », « Dupliquer », etc.)
- Fonctionnalité d'extraction de profil d'intensité :
 - Ajout d'une interface graphique pour extraire des profils d'intensité des images, pour les profils linéaires et moyennés
 - Les paramètres sont toujours directement modifiables par l'utilisateur (bouton « Modifier les paramètres du profil »)
 - Les paramètres sont désormais stockés d'une extraction de profil à l'autre
- Fonctionnalité de statistiques :
 - Ajout de $\langle y \rangle / \langle y \rangle$ au tableau de résultats « Statistiques » du signal (en plus de la moyenne, de la médiane, de l'écart-type, etc.)
 - Ajout de *peak-to-peak* au tableau de résultats « Statistiques » du signal et de l'image
- Fonctionnalité d'ajustement de courbe : les résultats de l'ajustement sont désormais stockés dans un dictionnaire dans les métadonnées du signal (au lieu d'être stockés individuellement dans les métadonnées du signal)
- État de la fenêtre :
 - L'état des barres d'outils et des widgets de dock (visibilité, position, etc.) est désormais stocké dans le fichier de configuration et restauré au démarrage (la taille et la position étaient déjà stockées et restaurées)
 - Ceci implémente une partie de [Issue #30](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/30) - Sauvegarder/restaurer la disposition de la fenêtre principale

Corrections de bugs :

- Correction de l'[Issue #41](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/41) - Extraction du profil radial : impossible d'entrer les coordonnées du centre définies par l'utilisateur
- Correction de l'[Issue #49](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/49) - Erreur lors de l'ouverture d'un fichier texte (UTF-8 BOM) en tant qu'image
- Correction de l'[Issue #51](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/51) - Dimensions inattendues lors de l'ajout d'une nouvelle ROI sur une image avec des unités X/Y arbitraires (pas des pixels)
- Amélioration de la gestion de la sérialisation du style des items graphiques :
 - Avant cette version, le style des items graphiques était stocké dans les métadonnées du signal/image uniquement lors de la sauvegarde de l'espace de travail dans un fichier HDF5. Ainsi, lors de la modification du style d'un signal/image à partir du bouton « Paramètres » (barre d'outils de la vue), le style n'était pas conservé dans certains cas (par exemple lors de la duplication du signal/image).
 - A présent, le style des items graphiques est stocké dans les métadonnées du signal/image chaque fois que le style est modifié, et est restauré lors du rechargement de l'espace de travail
- Traitement de l'avertissement de conversion *ComplexWarning* lors de l'ajout de régions d'intérêt (ROI) à un signal avec des données complexes

DataLab Version 0.11.0

Nouvelles fonctionnalités :

- Les signaux et les images peuvent maintenant être réorganisés dans la vue arborescente :
 - En utilisant les nouvelles actions « Monter » et « Descendre » dans le menu « Édition » (ou en utilisant les boutons de la barre d'outils correspondants) :
 - Ceci corrige l'[Issue #22](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/22>) - Ajout des actions « monter/descendre » dans le menu « Édition », pour les signaux/images et les groupes
- Les signaux et les images peuvent également être réorganisés par glisser-déposer :
 - Les signaux et les images peuvent être déplacés et déposés dans leur propre panneau pour changer leur ordre
 - Les groupes peuvent également être déplacés et déposés dans leur panneau
 - La fonctionnalité prend également en charge la sélection multiple (en utilisant les modificateurs standard Ctrl et Shift), de sorte que plusieurs signaux/images/groupe peuvent être déplacés à la fois, pas nécessairement avec des positions contiguës
 - Ceci corrige l'[Issue #17](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/17>) - Ajout de la fonctionnalité de glisser-déposer aux vues arborescentes des signaux/images
- Nouvelles fonctionnalités d'interpolation 1D :
 - Ajout de la fonctionnalité « Interpolation » au menu « Traitement » du panneau de signal
 - Méthodes disponibles : linéaire, spline, quadratique, cubique, barycentrique et PCHIP
 - Merci à [@marcel-goldschen-ohm](<https://github.com/marcel-goldschen-ohm>) pour sa contribution à l'interpolation spline
 - Ceci corrige l'[Issue #20](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/20>) - Ajout des fonctionnalités d'interpolation 1D
- Nouvelle fonctionnalité de rééchantillonnage 1D :
 - Ajout de la fonctionnalité « Rééchantillonnage » au menu « Traitement » du panneau de signal
 - Mêmes méthodes d'interpolation que pour la fonctionnalité « Interpolation »
 - Possibilité de spécifier le pas de rééchantillonnage ou le nombre de points
 - Ceci corrige l'[Issue #21](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/21>) - Ajout de la fonctionnalité de rééchantillonnage 1D
- Nouvelle fonctionnalité de convolution 1D :
 - Ajout de la fonctionnalité « Convolution » au menu « Opération » du panneau de signal
 - Ceci corrige l'[Issue #23](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/23>) - Ajout de la fonctionnalité de convolution 1D
- Nouvelle fonctionnalité de d'élimination de tendance 1D :
 - Ajout de la fonctionnalité « Élimination de tendance » au menu « Traitement » du panneau de signal
 - Méthodes disponibles : linéaire ou constante
 - Ceci corrige l'[Issue #24](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/24>) - Ajout de la fonctionnalité d'élimination de tendance 1D
- Résultats de calcul 2D :
 - Avant cette version, les résultats de calcul 2D tels que les contours, les blobs, etc. étaient stockés dans le dictionnaire de métadonnées de l'image sous forme de coordonnées (x0, y0, x1, y1, ...) même pour les cercles et les ellipses (c'est-à-dire les coordonnées des rectangles englobants).
 - Par souci de commodité, les coordonnées du cercle et de l'ellipse sont désormais stockées dans le dictionnaire de métadonnées de l'image sous la forme (x0, y0, rayon) et (x0, y0, a, b, theta) respectivement.
 - Ces résultats sont également affichés comme tels dans la boîte de dialogue « Résultats » (à la fin du processus de calcul ou en cliquant sur le bouton « Afficher les résultats »).
 - Cette correction corrige l'[Issue #32](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/32>) - Détection des contours : afficher le cercle (x, y, r) et l'ellipse (x, y, a, b, theta) au lieu de (x0, y0, x1, y1, ...)
- Résultats de calcul 1D et 2D :
 - En complément de l'amélioration précédente, plus de résultats de calcul sont désormais affichés dans la boîte de dialogue « Résultats »
 - Cela concerne à la fois les résultats de calcul 1D (FWHM, ...) et 2D (contours, blobs, ...) :
 - Les résultats de type segment affichent désormais également la longueur (L) et les coordonnées du centre (Xc, Yc)

- Les résultats de type cercle et ellipse affichent désormais également l'aire (A)
- Ajout de l'entrée « Tracer les résultats » dans le menu « Calculs » :
 - Cette fonctionnalité permet de tracer les résultats de calcul (1D ou 2D)
 - Cela crée un nouveau signal avec des axes X et Y correspondant à des paramètres définis par l'utilisateur (par exemple X = index et Y = rayon pour les résultats de cercle)
- Augmentation de la largeur par défaut de la boîte de dialogue de sélection d'objet :
 - La boîte de dialogue de sélection d'objet est désormais plus large par défaut, de sorte que les titres complets des signaux/images/groupes soient plus facilement lisibles
- Fonctionnalité de suppression de métadonnées :
 - Avant cette version, la fonctionnalité supprimait toutes les métadonnées, y compris les métadonnées des régions d'intérêt (ROI), le cas échéant.
 - A présent, une boîte de dialogue de confirmation est affichée à l'utilisateur avant de supprimer toutes les métadonnées si le signal/l'image a des métadonnées ROI : cela permet de conserver les métadonnées ROI si nécessaire.
- Extraction de profil d'image : ajout de la prise en charge des images masquées (lors de la définition des régions d'intérêt, les zones en dehors des ROI sont masquées, et le profil est extrait uniquement sur les zones non masquées, ou moyenné sur les zones non masquées dans le cas de l'extraction du profil moyen)
- Style de courbe : ajout de « Réinitialiser les styles de courbe » dans le menu « Affichage ». Cette fonctionnalité permet de réinitialiser le cycle de style de courbe à son état initial.
- Classe de base des plugins *PluginBase* :
 - Ajout de la méthode *edit_new_signal_parameters* pour afficher une boîte de dialogue pour éditer les paramètres d'un nouveau signal
 - Ajout de la méthode *edit_new_image_parameters* pour afficher une boîte de dialogue pour éditer les paramètres d'une nouvelle image (mise à jour du plugin *cdl_testdata.py* en conséquence)
- API de calculs sur les signaux et les images (*cdl.computations*) :
 - Ajout de wrappers pour les calculs 1 -> 1 sur les signaux et les images
 - Ces wrappers visent à simplifier la création d'une fonction de calcul de base opérant sur les objets natifs de DataLab (*SignalObj* et *ImageObj*) à partir d'une fonction opérant sur des tableaux NumPy
 - Cela simplifie les fonctionnalités internes de DataLab et facilite la création de nouvelles fonctionnalités de calcul dans les plugins
 - Voir le plugin d'exemple *cdl_custom_func.py* pour un cas d'utilisation pratique
- Ajout de la fonctionnalité « Extraction du profil radial » au menu « Opération » du panneau d'image :
 - Cette fonctionnalité permet d'extraire un profil moyenné radialement à partir d'une image
 - Le profil est extrait autour d'un centre défini par l'utilisateur (x0, y0)
 - Le centre peut également être calculé (centre de gravité ou centre de l'image)
- Suite de tests automatisés :
 - Depuis la version 0.10, l'objet proxy de DataLab dispose d'une méthode *toggle_auto_refresh* pour activer/désactiver la fonctionnalité « Auto-refresh ». Cette fonctionnalité peut être utile pour améliorer les performances lors de l'exécution de scripts de test
 - Les scénarios de test sur les signaux et les images utilisent désormais cette fonctionnalité pour améliorer les performances
- Métadonnées des signaux et des images :
 - Ajout de l'entrée « source » dans le dictionnaire de métadonnées, pour stocker le chemin du fichier source lors de l'importation d'un signal ou d'une image à partir d'un fichier
 - Ce champ est conservé lors du traitement du signal/image, afin de garder une trace du chemin du fichier source

Documentation :

- Nouvelle [section Tutoriels](<https://datalab-platform.com/fr/intro/tutorials/index.html>) dans la documentation :
 - Cette section fournit un ensemble de tutoriels pour apprendre à utiliser DataLab
 - Les tutoriels vidéo suivants sont disponibles :
 - Démo rapide
 - Ajout de vos propres fonctionnalités
 - Les tutoriels textuels suivants sont disponibles :
 - Traitement d'un spectre

- Détection de taches sur une image
- Mesure de franges Fabry-Perot
- Prototypage d'un pipeline de traitement personnalisé
- Nouvelle [section API](<https://datalab-platform.com/fr/api/index.html>) dans la documentation :
 - Cette section explique comment utiliser DataLab comme une bibliothèque Python, en abordant les sujets suivants :
 - Comment utiliser les algorithmes DataLab sur les tableaux NumPy
 - Comment utiliser les fonctionnalités de calcul de DataLab sur les objets DataLab (signaux et images)
 - Comment utiliser les fonctionnalités d'entrée/sortie de DataLab
 - Comment utiliser les objets proxy pour contrôler DataLab à distance
 - Cette section fournit également une référence complète de l'API pour les objets et les fonctionnalités de DataLab
 - Ceci corrige l'[Issue #19](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/19>) - Ajout de la documentation de l'API (modèle de données, fonctions sur les tableaux ou les objets de signaux/images, ...)

Corrections de bugs :

- Ceci corrige l'[Issue #29](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/29>) - Erreur d'ajustement polynomial : *QDialog [...] argument 1 has an unexpected type "SignalProcessor"*
- Fonctionnalité d'extraction de ROI d'image :
 - Avant cette version, lors de l'extraction d'une seule ROI circulaire d'une image avec l'option « Extraire toutes les régions d'intérêt dans un seul objet d'image » activée, le résultat était une seule image sans le masque de ROI (le masque de ROI n'était disponible que lors de l'extraction de ROI avec l'option désactivée)
 - Cela conduisait à un comportement inattendu, car on pouvait interpréter le résultat (une image carrée sans le masque de ROI) comme le résultat d'une seule ROI rectangulaire
 - A présent, lors de l'extraction d'une seule ROI circulaire d'une image avec l'option « Extraire toutes les régions d'intérêt dans un seul objet d'image » activée, le résultat est une seule image avec le masque de ROI (comme si l'option était désactivée)
 - Ceci corrige l'[Issue #31](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/31>) - Extraction d'une seule ROI circulaire : bascule automatique vers la fonction `extract_single_roi`
- Calcul sur ROI circulaire :
 - Avant cette version, lors de l'exécution de calculs sur une ROI circulaire, les résultats étaient inattendus en termes de coordonnées (les résultats semblaient être calculés dans une région située au-dessus de la ROI réelle).
 - Cela était dû à une régression introduite dans une version antérieure.
 - A présent, lors de la définition d'une ROI circulaire et de l'exécution de calculs sur celle-ci, les résultats sont calculés sur la ROI réelle
 - Ceci corrige l'[Issue #33](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/33>) - Calcul sur ROI circulaire : résultats inattendus
- Détection des contours sur ROI :
 - Avant cette version, lors de l'exécution de la détection des contours sur une ROI, certains contours étaient détectés en dehors de la ROI (cela peut être dû à une limitation de la fonction `find_contours` de scikit-image).
 - A présent, grâce à une solution de contournement, les contours erronés sont filtrés.
 - Un nouveau module de test `cdl.tests.features.images.contour_fabryperot_app` a été ajouté pour tester la fonctionnalité de détection des contours sur une image Fabry-Perot (merci à [[@emarin2642](https://github.com/emarin2642)](<https://github.com/emarin2642>) pour sa contribution)
 - Ceci corrige l'[Issue #34](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/34>) - Détection des contours : résultats inattendus en dehors de la ROI
- Fusion des résultats de calcul :
 - Avant cette version, lors d'un calcul $I \rightarrow N$ (somme, moyenne, produit) sur un groupe de signaux/images, les résultats de calcul associés à chaque signal/image étaient fusionnés en un seul résultat, mais seul le type de résultat présent dans le premier signal/image était conservé.
 - A présent, les résultats de calcul associés à chaque signal/image sont fusionnés en un seul résultat, quel que soit le type de résultat.
- Ceci corrige l'[Issue #36](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/36>) - L'état d'activation de l'action « Tout supprimer » n'est parfois pas rafraîchi

- Inversion X/Y de l'image : lors de l'inversion des axes X et Y, les régions d'intérêt (ROI) n'étaient ni supprimées ni inversées (les ROI sont désormais supprimées, jusqu'à ce que nous implémentions la fonction d'inversion, si demandé)
- Groupe « Propriétés » : le bouton « Appliquer » était activé par défaut, même lorsqu'aucune propriété n'avait été modifiée, ce qui était déroutant pour l'utilisateur (le bouton « Appliquer » est désormais désactivé par défaut, et n'est activé que lorsqu'une propriété est modifiée)
- Correction de la méthode *get_object* du proxy lorsqu'il n'y a pas d'objet à retourner (*None* est retourné au lieu d'une exception)
- Correction de *IndexError : list index out of range* lors de certaines opérations ou calculs sur des groupes de signaux/images (par exemple « Extraction de ROI », « Détection de pics », « Redimensionnement », etc.)
- Glisser-déposer depuis un gestionnaire de fichiers : les noms de fichiers sont désormais triés par ordre alphabétique

DataLab Version 0.10.1

Note : la version 0.10.0 a été presque immédiatement remplacée par la version 0.10.1 en raison d'une correction de bogue de dernière minute

Nouvelles fonctionnalités :

- Fonctionnalités communes aux signaux et aux images :
 - Ajout des fonctionnalités « Partie réelle » et « Partie imaginaire » au menu « Opération »
 - Ajout de la fonctionnalité « Convertir le type de données » au menu « Opération »
- Fonctionnalités ajoutées suite aux demandes des utilisateurs (rencontre du 18/12/2023 au CEA) :
 - Les styles de courbe et d'image sont désormais enregistrés dans le fichier HDF5 :
 - Le style de courbe couvre les propriétés suivantes : couleur, style de ligne, largeur de ligne, style de marqueur, taille de marqueur, couleur de bordure de marqueur, couleur de remplissage de marqueur, etc.
 - Le style d'image couvre les propriétés suivantes : colormap, interpolation, etc.
 - Ces propriétés étaient déjà persistantes pendant la session de travail, mais étaient perdues lors de l'enregistrement et du rechargement du fichier HDF5
 - Désormais, ces propriétés sont enregistrées dans le fichier HDF5 et sont restaurées lors du rechargement du fichier HDF5
 - Nouvelles fonctionnalités d'extraction de profil pour les images :
 - Ajout de la fonctionnalité « Profil rectiligne » au menu « Opérations », pour extraire un profil d'une image le long d'une ligne ou d'une colonne
 - Ajout de la fonctionnalité « Profil moyen » au menu « Opérations », pour extraire le profil moyen sur une zone rectangulaire d'une image, le long d'une ligne ou d'une colonne
 - La plage LUT de l'image (paramètres de contraste/luminosité) est désormais enregistrée dans le fichier HDF5 :
 - Comme pour les styles de courbe et d'image, la plage LUT était déjà persistante pendant la session de travail, mais était perdue lors de l'enregistrement et du rechargement du fichier HDF5
 - Désormais, la plage LUT est enregistrée dans le fichier HDF5 et est restaurée lors du rechargement
 - Ajout des actions « Rafraîchissement automatique » et « Rafraîchissement manuel » dans le menu « Affichage » (et la barre d'outils principale) :
 - Lorsque « Rafraîchissement automatique » est activé (par défaut), la vue du graphique est automatiquement rafraîchie lorsqu'un signal/image est modifié, ajouté ou supprimé. Même si le rafraîchissement est optimisé, cela peut entraîner des problèmes de performances lors de l'utilisation de grands ensembles de données.
 - Lorsqu'il est désactivé, la vue du graphique n'est pas automatiquement rafraîchie. L'utilisateur doit rafraîchir manuellement la vue du graphique en cliquant sur le bouton « Rafraîchir manuellement » de la barre d'outils principale ou en appuyant sur la touche de rafraîchissement standard (par exemple « F5 »).
 - Ajout de la méthode *toggle_auto_refresh* à l'objet proxy de DataLab :

- Cette méthode permet d'activer/désactiver la fonctionnalité « Rafraîchissement automatique » à partir d'une macro-commande, d'un plugin ou d'un client de contrôle à distance.
- Un gestionnaire de contexte `context_no_refresh` est également disponible pour désactiver temporairement la fonctionnalité « Rafraîchissement automatique » à partir d'une macro-commande, d'un plugin ou d'un client de contrôle à distance. Utilisation typique :

```
with proxy.context_no_refresh():
    # Do something without refreshing the plot view
    proxy.compute_fft() # (...)
```

- Amélioration de la lisibilité des courbes :
 - Jusqu'à cette version, le style de la courbe était automatiquement défini en faisant défiler les styles prédéfinis de **PlotPy**
 - Cependant, certains styles ne sont pas adaptés à la lisibilité des courbes (par exemple, les couleurs « cyan » et « jaune » ne sont pas lisibles sur un fond blanc, en particulier lorsqu'elles sont combinées avec un style de ligne « pointillée »)
 - Cette version introduit une nouvelle gestion du style de courbe avec des couleurs qui sont distinguables et accessibles, même pour les personnes atteintes de déficience de la vision des couleurs
 - Ajout de la fonctionnalité « Anti-aliasing de la courbe » au menu « Affichage » (et à la barre d'outils) :
 - Cette fonctionnalité permet d'activer/désactiver l'anti-aliasing de la courbe (par défaut : activé)
 - Lorsqu'il est activé, le rendu de la courbe est plus lisse mais peut entraîner des problèmes de performances lors de l'utilisation de grands ensembles de données (c'est pourquoi il peut être désactivé)
 - Ajout de la méthode `toggle_show_titles` à l'objet proxy de DataLab. Cette méthode permet d'activer/désactiver la fonctionnalité « Afficher les titres des objets graphiques » à partir d'une macro-commande, d'un plugin ou d'un client de contrôle à distance.
 - Le client distant vérifie désormais la version du serveur et affiche un message d'avertissement si la version du serveur n'est peut-être pas entièrement compatible avec la version du client.
- Corrections de bugs :
- Fonctionnalité de détection des contours de l'image (menu « Calculer ») :
 - La fonctionnalité de détection des contours ne prenait pas en compte le paramètre « shape » (cercle, ellipse, polygone) lors du calcul des contours. Le paramètre était stocké mais vraiment utilisé uniquement lors de l'appel de la fonctionnalité une deuxième fois.
 - Ce comportement involontaire a conduit à une `AssertionError` lors du choix de « polygone » comme forme de contour et de la tentative de calcul des contours pour la première fois.
 - Ceci est maintenant corrigé (voir [Issue #9](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/9)) - Détection des contours de l'image : `AssertionError` lors du choix de « polygone » comme forme de contour)
 - Raccourcis clavier :
 - Les raccourcis clavier pour les actions « Nouveau », « Ouvrir », « Enregistrer », « Dupliquer », « Supprimer », « Tout supprimer » et « Rafraîchir manuellement » ne fonctionnaient pas correctement.
 - Ces raccourcis étaient spécifiques à chaque panneau de signal/image et ne fonctionnaient que lorsque le panneau sur lequel le raccourci a été pressé pour la première fois était actif (lorsqu'il était activé à partir d'un autre panneau, le raccourci ne fonctionnait pas et un message d'avertissement était affiché dans la console, par exemple `QAction : :event : Ambiguous shortcut overload : Ctrl+C`)
 - De plus, les raccourcis ne fonctionnaient pas au démarrage (lorsqu'aucun panneau n'avait le focus).
 - Ceci est maintenant corrigé : les raccourcis fonctionnent maintenant quel que soit le panneau actif, et même au démarrage (voir [Issue #10](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/10)) - Raccourcis clavier ne fonctionnant pas correctement : `QAction : :event : Ambiguous shortcut overload : Ctrl+C`)
 - Les actions « Afficher les titres des objets graphiques » et « Rafraîchissement automatique » ne fonctionnaient pas correctement :
 - Les actions « Afficher les titres des objets graphiques » et « Rafraîchissement automatique » ne fonctionnaient que sur le panneau de signal/image actif, et non sur tous les panneaux.
 - Ceci est maintenant corrigé (voir [Issue #11](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/11)) - Les actions « Afficher les titres des objets graphiques » et « Rafraîchissement automatique » ne fonctionnaient que sur le panneau de signal/image actuel)
 - Correction de l'[Issue #14](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/14) - Enregistrer/Réouvrir

- le projet HDF5 sans nettoyage entraîne une *ValueError*
- Correction de l'[Issue #15](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/15) - MacOS : 1. Erreur *pip install cdl* - 2. Menus manquants :
 - Partie 1 : l'erreur *pip install cdl* sur MacOS était en fait un problème de **PlotPy** (voir [ce problème])
 - Partie 2 : les menus manquants sur MacOS étaient dus à un bogue PyQt/MacOS concernant les menus dynamiques
- Format de fichier HDF5 : lors de l'importation d'un ensemble de données HDF5 en tant que signal ou image, les attributs de l'ensemble de données étaient systématiquement copiés dans les métadonnées du signal/image : nous ne copions désormais que les attributs qui correspondent aux types de données standard (entiers, flottants, chaînes de caractères) pour éviter les erreurs lors de la sérialisation/désérialisation de l'objet signal/image
- Visualiseur d'installation/configuration : amélioration de la lisibilité (suppression de la coloration syntaxique)
- Fichier de spécification de PyInstaller : ajout manuel des fichiers de données *skimage* manquants afin de continuer à prendre en charge Python 3.8 (voir [Issue #12](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/12) - Version autonome sur Windows 7 : *api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll* manquant)
- Correction de l'[Issue #13](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/13) - ArchLinux : *qt.qpa.plugin : Could not load the Qt platform plugin « xcb » in « » even though it was found*

DataLab Version 0.9.2

Corrections de bugs :

- Fonctionnalité d'extraction de la région d'intérêt (ROI) pour les images :
 - L'extraction de la ROI ne fonctionnait pas correctement lorsque l'option « Extraire toutes les régions d'intérêt dans un seul objet image » était activée s'il n'y avait qu'une seule ROI définie. Le résultat était une image positionnée à l'origine (0, 0) au lieu de la position attendue (x0, y0) et le rectangle de la ROI lui-même n'était pas supprimé comme prévu. Ceci est maintenant corrigé (voir [Issue #6](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/6) - Fonctionnalité "Extraire plusieurs ROI" : résultat inattendu pour une seule ROI)
 - Les rectangles ROI avec des coordonnées négatives n'étaient pas correctement gérés : l'extraction de la ROI levait une exception *ValueError*, et le masque de l'image n'était pas correctement affiché. Ceci est maintenant corrigé (voir [Issue #7](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/7) - Extraction de la ROI de l'image : *ValueError : zero-size array to reduction operation minimum which has no identity*)
 - L'extraction de la ROI ne prenait pas en compte la taille des pixels (dx, dy) et l'origine (x0, y0) de l'image. Ceci est maintenant corrigé (voir [Issue #8](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/8) - Extraction de la ROI de l'image : prendre en compte la taille des pixels)
- La console de macro-commande est désormais en lecture seule :
 - La console Python du panneau de macro-commande ne prend actuellement pas en charge le flux d'entrée standard (*stdin*) et c'est voulu (du moins pour l'instant)
 - Définir la console Python en lecture seule pour éviter toute confusion

DataLab Version 0.9.1

Corrections de bugs :

- La traduction française n'est pas disponible sur Windows/Version autonome :
 - La locale n'était pas correctement détectée sur Windows pour la version autonome (gelée avec *pyinstaller*) en raison d'un problème avec *locale.getlocale()* (fonction renvoyant *None* au lieu de la locale attendue sur les applications gelées)
 - C'est finalement un problème de *pyinstaller*, mais une solution de contournement a été implémentée dans *guidata* V3.2.2 (voir [Issue guidata #68](https://github.com/PlotPyStack/guidata/issues/68) - Windows : la traduction gettext ne fonctionne pas sur les applications gelées)
 - [Issue #2](https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/2) - La traduction française n'est pas disponible sur la version autonome de Windows
- L'enregistrement d'une image au format JPEG2000 échoue pour les données non entières :
 - L'encodeur JPEG2000 ne prend pas en charge les données non entières ou les données entières signées

- Avant, DataLab affichait un message d'erreur lors de la tentative de sauvegarde de données incompatibles au format JPEG2000 : cela n'était pas cohérent avec le comportement des autres formats d'image standard (par exemple PNG, JPG, etc.) pour lesquels DataLab convertissait automatiquement les données au format approprié (entier non signé sur 8 bits)
- Le comportement actuel est maintenant cohérent avec les autres formats d'image standard : lors de la sauvegarde au format JPEG2000, DataLab convertit automatiquement les données en entier non signé sur 8 bits ou en entier non signé sur 16 bits (en fonction du type de données original)
- [Issue #3](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/3>) - Sauvegarde d'image au format JPEG2000 : "OSError : erreur d'encodeur -2 lors de l'écriture du fichier image"
- Les raccourcis de la version autonome de Windows ne s'affichent pas dans le menu de démarrage de l'utilisateur actuel :
 - Lors de l'installation de DataLab sur Windows à partir d'un compte non administrateur, les raccourcis ne s'affichaient pas dans le menu de démarrage de l'utilisateur actuel, mais dans le menu de démarrage de l'administrateur (en raison des privilèges élevés de l'installateur et du fait que l'installateur ne prend pas en charge l'installation de raccourcis pour tous les utilisateurs)
 - Désormais, l'installateur ne demande plus de privilèges élevés, et les raccourcis sont installés dans le menu de démarrage de l'utilisateur actuel (cela signifie également que l'utilisateur actuel doit disposer d'un accès en écriture au répertoire d'installation)
 - Dans les futures versions, l'installateur prendra en charge l'installation de raccourcis pour tous les utilisateurs s'il y a une demande à cet effet (voir [Issue #5](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/5>))
 - [Issue #4](<https://github.com/DataLab-Platform/DataLab/issues/4>) - Windows : les raccourcis de la version autonome ne s'affichent pas dans le menu de démarrage de l'utilisateur actuel
- Fenêtre d'installation et de configuration pour la version autonome :
 - Ne plus afficher le message d'erreur ambigu "Dépendances invalides"
 - Les dépendances sont censées être vérifiées lors de la construction de la version autonome
- Ajout de la documentation PDF à la version autonome :
 - La documentation PDF était manquante dans la version précédente
 - Désormais, la documentation PDF (en anglais et en français) est incluse dans la version autonome

DataLab Version 0.9.0

Nouvelles dépendances :

- DataLab est désormais alimenté par [PlotPyStack](<https://github.com/PlotPyStack>) :
 - PythonQwt
 - guidata
 - PlotPy
- [opencv-python](<https://pypi.org/project/opencv-python/>) (algorithmes de traitement d'image)

Nouvelle plateforme de référence :

- DataLab est validé sur Windows 11 avec Python 3.11 et PyQt 5.15
- DataLab est également compatible avec d'autres systèmes d'exploitation (Linux, MacOS) et d'autres liaisons Python-Qt et versions (Python 3.8-3.12, PyQt6, PySide6)

Nouvelles fonctionnalités :

- DataLab est une plateforme :
 - Ajout de la prise en charge des plugins
 - Fonctionnalités de traitement personnalisées disponibles dans le menu « Plugins »
 - Fonctionnalités d'E/S personnalisées : de nouveaux formats de fichier peuvent être ajoutés aux fonctionnalités d'E/S standard pour les signaux et les images
 - Fonctionnalités HDF5 personnalisées : de nouveaux formats de fichier HDF5 peuvent être ajoutés à la fonctionnalité d'importation HDF5 standard
 - D'autres fonctionnalités à venir...
- Ajout de la fonctionnalité de contrôle à distance : DataLab peut être contrôlé à distance via une connexion TCP/IP (voir [Contrôle à distance](https://datalab-platform.com/fr/remote_control.html))

- Ajout de commandes de macro : DataLab peut être contrôlé via un fichier macro (voir [Commandes de macro](https://datalab-platform.com/fr/macro_commands.html))
- Fonctionnalités générales :
 - Ajout de la boîte de dialogue des paramètres (voir l'entrée « Paramètres » dans le menu « Fichier ») :
 - Paramètres généraux
 - Paramètres de visualisation
 - Paramètres de traitement
 - Etc.
 - Nouvelle disposition par défaut : les panneaux de signaux/images sont sur le côté droit de la fenêtre principale, les panneaux de visualisation sont sur le côté gauche avec une barre d'outils verticale
- Fonctionnalités de signal/image :
 - Ajout de l'isolation des processus : chaque signal/image est traité dans un processus séparé, de sorte que DataLab ne se fige plus lors du traitement de signaux/images volumineux
 - Ajout de la prise en charge des groupes : les signaux et les images peuvent être regroupés, et des opérations peuvent être appliquées à tous les objets d'un groupe ou entre les groupes
 - Ajout de boîtes de dialogue d'avertissement et d'erreur avec des liens de poursuite détaillés vers le code source (les avertissements peuvent être ignorés en option)
 - Amélioration significative des performances lors de la sélection d'objets
 - Optimisation des performances lors de l'affichage d'images volumineuses
 - Ajout de la prise en charge du dépôt de fichiers sur le panneau de signal/image
 - Ajout de la boîte de groupe « Paramètres de calcul » pour afficher les paramètres d'entrée du dernier résultat
 - Ajout de la fonctionnalité « Copier les titres dans le presse-papiers » dans le menu « Édition »
 - Pour chaque fonctionnalité de traitement individuelle (menus opération, traitement et calcul), les paramètres saisis (boîtes de dialogue) sont stockés en cache pour être utilisés par défaut la prochaine fois que la fonctionnalité est utilisée
- Traitement de signal :
 - Ajout de la prise en charge du décalage FFT facultatif (voir la boîte de dialogue des paramètres)
- Traitement d'image :
 - Ajout de l'opération de binning de pixels (facteurs de binning X/Y, opération : somme, moyenne, ...)
 - Ajout des options « Distribuer sur une grille » et « Réinitialiser les positions des images » dans le menu des opérations
 - Ajout du filtre de Butterworth
 - Ajout des fonctionnalités de traitement de l'exposition :
 - Correction gamma
 - Correction logarithmique
 - Correction sigmoïde
 - Ajout des fonctionnalités de traitement de la restauration :
 - Filtre de débruitage par variation totale (TV Chambolle)
 - Filtre bilatéral (débruitage)
 - Filtre de débruitage par ondelettes
 - Filtre de débruitage White Top-Hat
 - Ajout des transformations morphologiques (empreinte de disque) :
 - White Top-Hat
 - Black Top-Hat
 - Érosion
 - Dilatation
 - Ouverture
 - Fermeture
 - Ajout des fonctionnalités de détection des contours :
 - Filtre de Roberts
 - Filtre de Prewitt (vertical, horizontal, les deux)
 - Filtre de Sobel (vertical, horizontal, les deux)
 - Filtre de Scharr (vertical, horizontal, les deux)
 - Filtre de Farid (vertical, horizontal, les deux)

- Filtre de Laplace
- Filtre de Canny
- Détection des contours : ajout de la prise en charge des contours polygonaux (en plus des contours de cercle et d'ellipse)
- Ajout de la transformation de Hough pour les cercles (détection de cercles)
- Ajout du rééchantillonnage des niveaux d'intensité de l'image
- Ajout de l'égalisation d'histogramme
- Ajout de l'égalisation d'histogramme adaptative
- Ajout des méthodes de détection de blobs :
 - Différence de Gaussienne
 - Méthode du déterminant de Hessian
 - Laplacien de Gaussienne
 - Détection de blobs à l'aide d'OpenCV
- Les formes et les annotations des résultats sont maintenant transformées (au lieu d'être supprimées) lors de l'exécution de l'une des opérations suivantes :
 - Rotation (angle arbitraire, +90°, -90°)
 - Symétrie (verticale/horizontale)
- Ajout de la prise en charge du décalage FFT facultatif (voir la boîte de dialogue des paramètres)
- Console : ajout d'un éditeur externe configurable (par défaut : VSCode) pour suivre les liens de poursuite vers le code source

Note : DataLab a été créé par [Codra/Pierre Raybaut](#) en 2023. Il est développé et maintenu par l'équipe de développement de la plateforme DataLab.

C

- `cdl.algorithms`, 187
- `cdl.algorithms.coordinates`, 199
- `cdl.algorithms.datatypes`, 199
- `cdl.algorithms.image`, 194
- `cdl.algorithms.signal`, 188
- `cdl.computation`, 273
- `cdl.computation.base`, 273
- `cdl.computation.image`, 298
- `cdl.computation.image.detection`, 327
- `cdl.computation.image.edges`, 324
- `cdl.computation.image.exposure`, 316
- `cdl.computation.image.morphology`, 323
- `cdl.computation.image.restoration`, 320
- `cdl.computation.signal`, 278
- `cdl.core.gui`, 348
- `cdl.core.gui.actionhandler`, 371
- `cdl.core.gui.docks`, 394
- `cdl.core.gui.h5io`, 395
- `cdl.core.gui.main`, 349
- `cdl.core.gui.objectview`, 375
- `cdl.core.gui.panel`, 355
- `cdl.core.gui.panel.base`, 356
- `cdl.core.gui.panel.image`, 364
- `cdl.core.gui.panel.macro`, 367
- `cdl.core.gui.panel.signal`, 361
- `cdl.core.gui.plothandler`, 378
- `cdl.core.gui.processor`, 381
- `cdl.core.gui.processor.base`, 381
- `cdl.core.gui.processor.image`, 389
- `cdl.core.gui.processor.signal`, 386
- `cdl.core.gui.roieditor`, 380
- `cdl.obj`, 239
- `cdl.param`, 201
- `cdl.plugins`, 123
- `cdl.proxy`, 337